



NetIQ Directory and Resource Administrator 10.2

Guía del administrador

Mayo de 2022

Información legal

Para obtener información acerca de la información legal, las marcas comerciales, las renuncias de responsabilidad, las garantías, la exportación y otras restricciones de uso, los derechos del gobierno estadounidense, la directiva de patentes y el cumplimiento de la norma FIPS, consulte el sitio <https://www.microfocus.com/en-us/legal>.

© Copyright 2007 - 2022 Micro Focus o uno de sus afiliados.

Las únicas garantías de los productos y servicios de Micro Focus y sus afiliados y licenciantes ("Micro Focus") se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo establecido en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. Micro Focus no se responsabiliza de los errores técnicos o editoriales, ni de las omisiones que se incluyan en este documento. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Tabla de contenido

Acerca de esta guía	11
Parte I Primeros pasos	13
1 ¿Qué es Directory and Resource Administrator?	15
2 Descripción de los componentes de Directory and Resource Administrator	17
Servidor de administración de DRA	17
Consola de delegación y configuración	18
Consola Web	18
Componentes de elaboración de informes	18
Motor de Workflow Automation	19
Arquitectura del producto	20
Parte II Instalación y actualización del producto	21
3 Planificación de la implantación	23
Recomendaciones de recursos probadas	23
Provisión de recursos del entorno virtual	23
Puertos y protocolos necesarios	24
Servidores de administración de DRA	24
Servidor REST de DRA	26
Consola Web (IIS)	26
Consola de delegación y administración de DRA	27
Servidor de flujo de trabajo	27
Plataformas compatibles	28
Requisitos del servidor de administración y la consola Web de DRA	29
Requisitos de software	29
Dominio del servidor	31
Requisitos de la cuenta	31
Cuentas de acceso de DRA con privilegios mínimos	33
Requisitos de elaboración de informes	36
Requisitos de software	37
Requisitos de licencias	38
4 Instalación del producto	39
Instalación del servidor de administración de DRA	39
Lista de verificación de instalación interactiva:	40
Instalar clientes de DRA	42
Instalar Workflow Automation y configurar los ajustes	42
Instalación del módulo de elaboración de informes de DRA	43

5 Actualización del producto	45
Planificación de una actualización de DRA	45
Tareas previas a la actualización	46
Reserva de un servidor de administración local para la ejecución de una versión anterior de DRA	47
Sincronización del conjunto de servidores con la versión anterior de DRA	48
Copia de seguridad del registro del servidor de administración	49
Actualización del servidor de administración de DRA	49
Actualización del servidor de administración principal	51
Instalación de un servidor de administración secundario local para la versión actual de DRA.....	51
Implantación de las interfaces de usuario de DRA	52
Actualización de los servidores de administración secundarios	53
Actualización de la configuración de la consola Web (después de la instalación).....	53
Actualización de Workflow Automation	54
Actualización del módulo de elaboración de informes	54
Parte III Modelo de delegación	57
6 Descripción del modelo de delegación dinámica	59
Controles del modelo de delegación.....	59
Cómo procesa DRA las peticiones	60
Ejemplos de cómo DRA procesa las asignaciones de delegación	60
Ejemplo 1: cambio de la contraseña de un usuario	60
Ejemplo 2: superposición de ActiveViews	61
7 ActiveViews	65
ActiveViews integradas	65
Acceso a las ActiveViews integradas	66
Uso de las ActiveViews integradas.....	66
Implementación de una ActiveView personalizada	67
Reglas de ActiveViews.....	68
8 Funciones	69
Funciones integradas	69
Gestión de Azure Active Directory	69
Administración	70
Gestión de consultas avanzadas.....	71
Gestión de auditorías	71
Administrador de equipos.....	72
Gestión de Exchange	72
Gestión de grupos	73
Gestión de informes	74
Gestión de recursos.....	75
Gestión del servidor	76
Gestión de cuentas de usuario.....	76
Administración de WTS.....	77
Acceso a las funciones integradas.....	78
Uso de funciones integradas	78
Creación de funciones personalizadas	79

9 Poderes	81
Poderes integrados	81
Poderes de Azure	81
Implementación de poderes personalizados	82
Ampliación de poderes.....	83
10 Asignaciones de delegación	85
Parte IV Configuración de los componentes y el proceso	87
11 Configuración inicial	89
Lista de verificación de configuración	89
Instalación o actualización de licencias.....	90
Configurar los servidores y las funciones de DRA	90
Configuración del conjunto de varios maestros	91
Gestión de excepciones de clonación	94
Réplica de archivos	94
Azure Sync	97
Habilitación de varios administradores de grupos	97
Comunicaciones cifradas.....	97
Definición de atributos virtuales	98
Configuración del almacenamiento en caché	99
Habilitación de la recopilación de impresoras de Active Directory	102
AD LDS	102
Grupo dinámico	103
Configuración de la Papelera	103
Configuración de informes	104
Delegación de los poderes de configuración del servidor de Automatización del flujo de trabajo	106
Configuración del servidor de Automatización del flujo de trabajo	106
Delegación de los poderes de búsqueda LDAP	107
Configuración de informes del Historial de cambios	108
Instalar el agente de Windows Change Guardian.....	108
Añadir una clave de licencia de Active Directory	108
Configurar Active Directory.....	108
Crear y asignar una directiva de Active Directory.....	112
Gestionar los dominios de Active Directory.....	113
Habilitar la adición de marcas a eventos en DRA	113
Configurar el Historial de cambios unificado.....	114
Acceder a los informes del Historial de cambios unificado	115
Configuración de los servicios de DRA para una cuenta de servicio gestionada de grupo.....	115
Configurar el cliente de delegación y configuración	116
Configuración del cliente Web.....	117
Inicio de la consola Web	117
Salir automáticamente	117
Conexión del servidor DRA.....	117
Autenticación	118
12 Conexión de sistemas gestionados	125
Gestión de dominios de Active Directory	125

Adición de dominios y equipos gestionados	125
Especificar cuentas de acceso al dominio	126
Especificar cuentas de acceso a Exchange	127
Adición de un subárbol gestionado	127
Adición de un dominio de confianza	128
Configuración de DRA para ejecutar una instancia segura de Active Directory.....	129
Habilitar LDAP a través de SSL (LDAPS)	129
Configurar el descubrimiento automático para LDAPS.....	129
Conexión de carpetas públicas.....	130
Visualización y modificación de las propiedades del dominio de carpetas públicas	131
Delegación de poderes de carpetas públicas	131
Habilitación de Microsoft Exchange	132
Configuración de los arrendatarios de Azure	133
Adición de un nuevo arrendatario de Azure	133
Carga manual de un certificado	135
Configuración de la autenticación basada en certificados para una aplicación de Azure después de actualizar a la versión 10.2	136
Restablecimiento del secreto de cliente para una aplicación de Azure	136
Configuración del acceso de usuarios invitados de Azure	137
Gestión de contraseñas para las cuentas de acceso	137
Restablecer manualmente la contraseña	138
Programar una tarea para restablecer la contraseña	139
Habilitar la autenticación de anulación de LDAP	140
Parte V Automatización de directivas y procesos	141
13 Descripción de la directiva de DRA	143
Cómo aplica las directivas el servidor de administración	143
Directiva integrada	144
Descripción de las directivas integradas	145
Directivas disponibles	146
Uso de directivas integradas.....	148
Implementación de directivas personalizadas	148
Restricción de grupos de seguridad integrados nativos	148
Grupos de seguridad integrados nativos que puede restringir	149
Restringir las acciones realizadas en grupos de seguridad integrados nativos.....	149
Gestión de directivas	150
Directiva de Microsoft Exchange	151
Directiva de licencia de Office 365	153
Creación e implementación de la directiva de directorio personal.....	154
Habilitación de generación de contraseñas.....	160
Tareas de directiva.....	160
Directiva del cliente de delegación y configuración.....	162
Especificar una directiva de denominación automatizada de buzones.....	163
Especificar una directiva de denominación de recursos.....	164
Especificar una directiva de denominación de archivos de reserva	164
14 Automatización de los activadores anteriores y posteriores a las tareas	165
Cómo automatiza los procesos el servidor de administración	165
Implementación de un activador de automatización	166

15 Flujo de trabajo automatizado	169
Parte VI Auditoría y elaboración de informes	171
16 Actividad de auditoría	173
Registro de eventos de Windows nativo.....	173
Habilitación e inhabilitación de la auditoría del registro de eventos de Windows para DRA	173
Garantizar la integridad de la auditoría	174
Descripción de los archivos de registro.....	175
Uso de la utilidad Visor del archivo de registro.....	175
Copia de seguridad de los archivos incluidos en el archivo de registro	175
Modificación de la configuración de limpieza del archivo de registro	176
17 Elaboración de informes	179
Gestión de la recopilación de datos para la elaboración de informes	179
Visualización del estado de los recopiladores	180
Habilitación de elaboración de informes y recopilación de datos.....	180
Informes integrados	181
Informes sobre los cambios realizados en los objetos	181
Informes sobre listas de objetos.....	181
Elaboración de informes sobre detalles de objetos	182
Parte VII Funciones adicionales	183
18 Asignaciones temporales de grupos	185
19 Grupos dinámicos de DRA	187
20 Funcionamiento de la adición de marcas a eventos	189
El evento de DS AD	189
Operaciones admitidas.....	190
21 Contraseña de recuperación de BitLocker	191
Visualización y copia de una contraseña de recuperación de BitLocker.....	191
Búsqueda de una contraseña de recuperación	191
22 Papelera	193
Asignación de poderes de la Papelera.....	193
Uso de la Papelera	193
Parte VIII Personalización de clientes	197
23 Cliente de delegación y configuración	199
Personalización de las páginas de propiedades	199
Cómo funcionan las páginas de propiedades personalizadas	200

Páginas personalizadas admitidas	201
Controles de propiedades personalizadas compatibles	202
Trabajo con páginas personalizadas	202
Creación de páginas de propiedades personalizadas	204
Modificación de las propiedades personalizadas	205
Identificación de atributos de Active Directory gestionados con páginas personalizadas	205
Habilitación, inhabilitación y supresión de las páginas personalizadas	205
Interfaz de línea de comandos	206
Herramientas personalizadas	206
Creación de herramientas personalizadas	207
Personalización de la interfaz de usuario	209
Modificación del título de la consola	209
Personalización de columnas de lista	210
24 Cliente Web	211
Personalización de las páginas de propiedades	211
Personalización de una página de propiedades de objeto	211
Creación de una nueva página de propiedades de objeto	212
Personalización de formularios de peticiones	213
Adición de gestores personalizados	213
Pasos básicos para la creación de un gestor personalizado	214
Habilitación de JavaScript personalizado	217
Uso del editor de guiones	217
Acerca de la ejecución del gestor personalizado	218
Personalización de la marca de la interfaz de usuario	219
Parte IX Herramientas y utilidades	221
25 Utilidad Analizador de ActiveView	223
Inicio de una recopilación de datos de ActiveView	223
Generación de un informe del Analizador	224
Identificación del rendimiento de los objetos	225
26 Utilidad de diagnóstico	227
27 Utilidad Objetos suprimidos	229
Permisos necesarios para la utilidad Objetos suprimidos	229
Sintaxis de la utilidad Objetos suprimidos	229
Opciones de la utilidad Objetos suprimidos	230
Ejemplos de la utilidad Objetos suprimidos	230
Ejemplo 1	230
Ejemplo 2	230
Ejemplo 3	231
Ejemplo 4	231
Ejemplo 5	231

28 Utilidad de comprobación de estado	233
29 Utilidad Papelera	235
Permisos necesarios para la utilidad Papelera	235
Sintaxis de la utilidad Papelera	235
Opciones de la utilidad Papelera	235
Ejemplos de la utilidad Papelera	236
Ejemplo 1	236
Ejemplo 2	236
Ejemplo 3	236
A Apéndice	237
Servicios de DRA	237
Resolución de problemas de los servicios REST de DRA	238
Gestión de certificados para las extensiones REST de DRA	238
Gestión de errores del servidor de DRA	239
Todos los comandos de PowerShell devuelven el error PSInvalidOperationException	240
Registro de seguimiento de WCF	240

Acerca de esta guía

La *Guía del administrador* proporciona información conceptual sobre el producto Directory and Resource Administrator (DRA). Este manual define la terminología y diversos conceptos relacionados. También proporciona una guía paso a paso para un gran número de tareas de configuración y operativas.

A quién va dirigida

Este manual proporciona información para las personas responsables de comprender los conceptos de administración y de implementar un modelo de administración seguro y distribuido.

Documentación adicional

Esta guía forma parte del conjunto de documentación de Directory and Resource Administrator. Para obtener la versión más reciente de esta guía y otros recursos de documentación de DRA, visite el [sitio Web de documentación de DRA](#).

Información de contacto

Nos gustaría recibir sus comentarios y sugerencias acerca de este manual y el resto de la documentación incluida con este producto. Puede utilizar el enlace de [comentario sobre este tema](#) en la parte inferior de cada página de la documentación en línea o enviar un mensaje de correo electrónico a Documentation-Feedback@microfocus.com.

Para obtener información sobre problemas de productos específicos, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Micro Focus en <https://www.microfocus.com/support-and-services/>.

Primeros pasos

Antes de instalar y configurar todos los componentes de Directory and Resource Administrator™ (DRA), debe comprender los conceptos básicos de lo que DRA puede hacer por su empresa y la función de los componentes de DRA en el catálogo de productos.

- ◆ [Capítulo 1, “¿Qué es Directory and Resource Administrator?”, en la página 15](#)
- ◆ [Capítulo 2, “Descripción de los componentes de Directory and Resource Administrator”, en la página 17](#)

1 ¿Qué es Directory and Resource Administrator?

Directory and Resource Administrator proporciona una administración segura y eficaz de identidades con privilegios de Microsoft Active Directory (AD). DRA realiza una delegación granular de "privilegios mínimos" para que los administradores y los usuarios reciban solo los permisos necesarios para completar las tareas específicas acordes a su función. DRA también impone el cumplimiento de directivas, proporciona auditorías e informes de actividades detalladas y simplifica la realización de tareas repetitivas con la automatización de procesos de TI. Cada una de estas funciones contribuye a la protección de los entornos de AD y Exchange de los clientes frente al riesgo de derivación de privilegios, errores, actividad malintencionada e incumplimiento normativo, al mismo tiempo que reduce la carga de trabajo de los administradores al ofrecer funciones de autoservicio a usuarios, directores empresariales y personal del servicio de atención técnica.

DRA también amplía las potentes funciones de Microsoft Exchange para proporcionar una gestión sin problemas de objetos de Exchange. A través de una única interfaz de usuario común, DRA ofrece administración basada en directivas para la gestión de buzones, carpetas públicas y listas de distribución en el entorno de Microsoft Exchange.

DRA proporciona las soluciones que necesita para controlar y gestionar los entornos de Microsoft Active Directory, Windows, Exchange y Azure Active Directory.

- ◆ **Compatibilidad con Azure y Active Directory local, Exchange y Skype Empresarial:** ofrece una gestión administrativa de Azure y Active Directory local, Active Directory, Exchange Server local, Skype Empresarial local y Exchange Online.
- ◆ **Controles granulares de acceso de privilegios administrativos y de usuario:** la tecnología patentada ActiveView delega solo los privilegios necesarios para completar tareas específicas y ofrece protección frente a la derivación de privilegios.
- ◆ **Consola Web personalizable:** el enfoque intuitivo permite al personal no técnico llevar a cabo tareas administrativas de forma fácil y segura a través de funciones y acceso limitados (y asignados).
- ◆ **Auditorías e informes exhaustivos de actividad:** proporciona un registro de auditoría completo de todas las actividades realizadas con el producto. Almacena de forma segura los datos a largo plazo y demuestra a los auditores (por ejemplo, PCI DSS, FISMA, HIPAA y NERC CIP) que se han implementado procesos para controlar el acceso a AD.
- ◆ **Automatización del proceso de TI:** automatiza los flujos de trabajo para diversas tareas, como la provisión y el desaprovisionamiento, las acciones de usuarios y buzones, la aplicación de directivas y las tareas de autoservicio controladas; aumenta la eficacia empresarial y reduce los esfuerzos administrativos manuales y repetitivos.
- ◆ **Integridad operativa:** impide que se realicen cambios malintencionados o incorrectos que afecten el rendimiento y la disponibilidad de los sistemas y servicios al proporcionar control de acceso granular para los administradores y gestionar el acceso a los sistemas y los recursos.
- ◆ **Aplicación de procesos:** mantiene la integridad de los procesos clave de gestión de cambios, lo que le ayudará a mejorar la productividad, reducir los errores, ahorrar tiempo y aumentar la eficacia de la administración.

- ♦ **Integración con Change Guardian:** mejora de la auditoría de eventos generados en Active Directory fuera de la automatización de DRA y flujos de trabajo.

2

Descripción de los componentes de Directory and Resource Administrator

Entre los componentes de DRA que utilizará sistemáticamente para gestionar el acceso con privilegios, se incluyen servidores principales y secundarios, consolas de administrador, componentes de elaboración de informes y el motor de Workflow Automation para automatizar los procesos de flujo de trabajo.

En la siguiente tabla, se indican las interfaces de usuario típicas y los servidores de administración utilizados por cada tipo de usuario de DRA:

Tipo de usuario de DRA	Interfaces de usuario	Servidor de administración
Administrador de DRA (La persona encargada del mantenimiento de la configuración del producto)	Consola de delegación y configuración	Servidor principal
Administrador avanzado	Configuración de DRA Reporting Center (NRC) PowerShell (<i>opcional</i>) CLI (<i>opcional</i>) Proveedor ADSI de DRA (<i>opcional</i>)	Cualquier servidor DRA
Administrador ocasional del servicio de Ayuda técnica	Consola Web	Cualquier servidor DRA

Servidor de administración de DRA

El servidor de administración de DRA almacena datos de configuración (entorno, acceso delegado y directivas), ejecuta tareas de automatización y de operador, y audita todas las actividades del sistema. Aunque admite varios clientes de nivel de consola y API, el servidor se ha diseñado para proporcionar una alta disponibilidad tanto para la redundancia como para el aislamiento geográfico a través de un modelo de ampliación horizontal de conjunto de varios maestros (MMS, Multi-Master Set). En este modelo, cada entorno de DRA requerirá un servidor de administración de DRA principal que se sincronizará con varios servidores de administración de DRA secundarios adicionales.

Es recomendable que no instale los servidores de administración en controladores de dominio de Active Directory. En cada dominio que gestiona DRA, asegúrese de que haya al menos un controlador de dominio en el mismo emplazamiento que el servidor de administración. Por defecto, el servidor de administración accede al controlador de dominio más cercano para todas las operaciones de lectura y escritura; al realizar tareas específicas del sitio, como el restablecimiento de

contraseñas, puede especificar un controlador de dominio específico del sitio para procesar la operación. Como práctica recomendable, considere la posibilidad de utilizar de forma específica un servidor de administración secundario para la elaboración de informes, el procesamiento por lotes y las cargas de trabajo automatizadas.

Consola de delegación y configuración

La consola de delegación y configuración es una interfaz de usuario que se puede instalar y que proporciona a los administradores del sistema acceso a las funciones de configuración y administración de DRA.

- ◆ **Gestión de delegación:** permite especificar y asignar de forma granular el acceso a las tareas y los recursos gestionados a los administradores asistentes.
- ◆ **Gestión de directivas y automatización:** permite definir y aplicar directivas para garantizar el cumplimiento de las normas y las convenciones del entorno.
- ◆ **Gestión de configuraciones:** permite actualizar la configuración y las opciones del sistema DRA, añadir personalizaciones y configurar servicios gestionados (Active Directory, Exchange, Azure Active Directory, etc.).
- ◆ **Gestión de cuentas y recursos:** permite a los administradores asistentes de DRA ver y gestionar objetos delegados de dominios y servicios conectados desde la consola de delegación y configuración.

Consola Web

La consola Web es una interfaz de usuario basada en la Web que proporciona acceso rápido y fácil a los administradores asistentes para ver y gestionar objetos delegados de dominios y servicios conectados. Los administradores pueden personalizar el aspecto y el uso de la consola Web para incluir marcas empresariales y propiedades de objeto personalizadas.

Componentes de elaboración de informes

El módulo de elaboración de informes de DRA proporciona plantillas integradas y personalizables para la administración de DRA e información sobre los dominios y los sistemas gestionados de DRA:


- ◆ Informes de recursos de objetos de Active Directory
- ◆ Informes de datos de objetos de Active Directory
- ◆ Informes de resumen de Active Directory
- ◆ Informes de configuración de DRA
- ◆ Informes de configuración de Exchange
- ◆ Informes de Office 365 Exchange Online
- ◆ Informes detallados de tendencia de actividad (por mes, dominio y pico)
- ◆ Informes resumidos de actividad de DRA

Los informes de DRA se pueden programar y publicar a través de SQL Server Reporting Services para distribuirlos de forma cómoda entre las partes interesadas.

Motor de Workflow Automation

DRA se integra con el motor de Workflow Automation para automatizar las tareas de flujo de trabajo a través de la consola Web donde los administradores asistentes pueden configurar el servidor de flujo de trabajo y ejecutar formularios de automatización de flujo de trabajo personalizados y ver a continuación su estado. Para obtener más información sobre el motor de Workflow Automation, consulte el [sitio de documentación de DRA](#).

Arquitectura del producto



|| Instalación y actualización del producto

En este capítulo, se describen los requisitos recomendados de hardware, software y cuenta necesarios para Directory and Resource Administrator. A continuación, se le guiará por el proceso de instalación con una lista de comprobación para cada componente de la instalación.

- ◆ Capítulo 3, “Planificación de la implantación”, en la página 23
- ◆ Capítulo 4, “Instalación del producto”, en la página 39
- ◆ Capítulo 5, “Actualización del producto”, en la página 45

3 Planificación de la implantación

Al planificar la implantación de Directory and Resource Administrator, utilice esta sección para evaluar la compatibilidad del hardware y el entorno, y anotar los puertos y los protocolos necesarios que deberá configurar para la implantación.

- ◆ “Recomendaciones de recursos probadas” en la página 23
- ◆ “Provisión de recursos del entorno virtual” en la página 23
- ◆ “Puertos y protocolos necesarios” en la página 24
- ◆ “Plataformas compatibles” en la página 28
- ◆ “Requisitos del servidor de administración y la consola Web de DRA” en la página 29
- ◆ “Requisitos de elaboración de informes” en la página 36
- ◆ “Requisitos de licencias” en la página 38

Recomendaciones de recursos probadas

En esta sección, se proporciona información de ajuste de tamaño para la recomendación básica de recursos. Los resultados pueden variar según el hardware disponible, el entorno específico, el tipo concreto de datos procesados y otros factores. Es probable que otras configuraciones de hardware de mayor dimensión y potencia puedan manejar una carga mayor. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con los servicios de consultoría de NetIQ.

Se ejecuta en un entorno con aproximadamente un millón de objetos de Active Directory:

Componente	CPU	Memoria	Almacenamiento
Servidor de administración de DRA	8 CPU/núcleos a 2,0 GHz	16 GB	120 GB
Consola Web de DRA	2 CPU/núcleos a 2,0 GHz	8 GB	100 GB
Módulo de elaboración de informes de DRA	4 CPU/núcleos a 2,0 GHz	16 GB	100 GB
Servidor de flujo de trabajo de DRA	4 CPU/núcleos a 2,0 GHz	16 GB	120 GB

Provisión de recursos del entorno virtual

DRA mantiene activos grandes segmentos de memoria durante períodos prolongados. Durante la provisión de recursos para un entorno virtual, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- ◆ Asigne el almacenamiento como “Provisión pesada”.

- ◆ Establezca la reserva de memoria en "Reserve All Guest Memory (All Locked)" (Reservar toda la memoria de invitado (Todo bloqueado)).
- ◆ Asegúrese de que el archivo de paginación sea lo suficientemente grande como para cubrir la posible reasignación de la memoria inflada en la capa virtual.

Puertos y protocolos necesarios

En esta sección, se indican los puertos y los protocolos de comunicación de DRA.

- ◆ Los puertos que se pueden configurar se indican con un asterisco (*).
- ◆ Los puertos que requieren un certificado se indican con dos asteriscos (**).

Tablas de componentes:

- ◆ “[Servidores de administración de DRA](#)” en la página 24
- ◆ “[Servidor REST de DRA](#)” en la página 26
- ◆ “[Consola Web \(IIS\)](#)” en la página 26
- ◆ “[Consola de delegación y administración de DRA](#)” en la página 27
- ◆ “[Servidor de flujo de trabajo](#)” en la página 27

Servidores de administración de DRA

Protocolo y puerto	Dirección	Destino	Uso
TCP 135	Bidireccional	Servidores de administración de DRA	Asignador de puesto final, un requisito básico para la comunicación de DRA; permite que los servidores de administración se localicen entre sí en MMS.
TCP 445	Bidireccional	Servidores de administración de DRA	Réplica del modelo de delegación; réplica basada en archivos durante la sincronización MMS (SMB).
Intervalo de puertos TCP dinámicos*	Bidireccional	Controladores de dominio de Microsoft Active Directory	Por defecto, DRA asigna puertos de forma dinámica a partir del intervalo de puertos TCP 1024 a 65535. Sin embargo, puede configurar este intervalo mediante servicios de componentes. Para obtener más información, consulte la sección <i>Uso de COM distribuido con el cortafuegos</i> .
TCP 50000 *	Bidireccional	Servidores de administración de DRA	Réplica de atributos y comunicación entre el servidor DRA y AD LDS. (LDAP)
TCP 50001 *	Bidireccional	Servidores de administración de DRA	Réplica de atributos SSL (AD LDS)

Protocolo y puerto	Dirección	Destino	Uso
TCP/UDP 389	Saliente	Controladores de dominio de Microsoft Active Directory	Gestión de objetos de Active Directory (LDAP).
	Saliente	Microsoft Exchange Server	Gestión de buzones (LDAP).
TCP/UDP 53	Saliente	Controladores de dominio de Microsoft Active Directory	Resolución de nombres
TCP/UDP 88	Saliente	Controladores de dominio de Microsoft Active Directory	Permite la autenticación desde el servidor de DRA en los controladores de dominio (Kerberos).
TCP 80	Saliente	Microsoft Exchange Server	Necesario para todas las instancias de Exchange Server 2013 local y posteriores (HTTP).
	Saliente	Microsoft Office 365	Acceso remoto a PowerShell (HTTP).
TCP 443	Saliente	Microsoft Office 365 y Change Guardian	Acceso de API gráfica e integración de Change Guardian (HTTPS).
TCP 443, 5986 y 5985	Saliente	Microsoft PowerShell	cmdlets nativos de PowerShell (HTTPS) y acceso remoto a PowerShell.
TCP 5984	Host local	Servidores de administración de DRA	Acceso de IIS al servicio de réplica para admitir asignaciones temporales de grupos.
TCP 8092 * **	Saliente	Servidor de flujo de trabajo	Activación y estado de flujo de trabajo (HTTPS).
TCP 50101 *	Entrante	Cliente de DRA	Haga clic con el botón derecho en el informe Historial de cambios para obtener un informe de auditoría de IU. Se puede configurar durante la instalación.
TCP 8989	Host local	Servicio de archivo de registro	Comunicación con el archivo de registro (no es necesario abrirlo a través del cortafuegos).
TCP 50102	Bidireccional	Servicio del núcleo de DRA	Servicio de archivo de registro
TCP 50103	Host local	Servicio de DB de caché de DRA	Comunicación del servicio de caché en el servidor DRA (no necesita abrirlo a través del cortafuegos).
TCP 1433	Saliente	Microsoft SQL Server	Recopilación de datos de informes.
UDP 1434	Saliente	Microsoft SQL Server	El servicio de navegador de SQL Server utiliza este puerto para identificar el puerto de la instancia con nombre.
TCP 8443	Bidireccional	Servidor de Change Guardian	Historial de cambios unificado.

Protocolo y puerto	Dirección	Destino	Uso
TCP 8898	Bidireccional	Servidores de administración de DRA	Comunicación del servicio de réplica de DRA entre servidores DRA para asignaciones temporales de grupos
TCP 636	Saliente	Controladores de dominio de Microsoft Active Directory	Gestión de objetos de Active Directory (LDAP SSL).

Servidor REST de DRA

Protocolo y puerto	Dirección	Destino	Uso
TCP 8755 * **	Entrante	Servidor IIS, cmdlets de PowerShell de DRA.	Ejecute las actividades de flujo de trabajo basadas en REST de DRA (ActivityBroker).
TCP 135	Saliente	Controladores de dominio de Microsoft Active Directory	Detección automática mediante el punto de conexión de servicio (SCP).
TCP 443	Saliente	Controladores de dominio de Microsoft AD	Detección automática mediante el punto de conexión de servicio (SCP).

Consola Web (IIS)

Protocolo y puerto	Dirección	Destino	Uso
TCP 8755 * **	Saliente	Servicio REST de DRA	Para la comunicación entre la consola Web de DRA y PowerShell de DRA
TCP 443	Entrante	Navegador de cliente	Abrir un sitio Web de DRA
TCP 443 **	Saliente	Servidor de Advanced Authentication	Advanced Authentication

Consola de delegación y administración de DRA

Protocolo y puerto	Dirección	Destino	Uso
TCP 135	Saliente	Controladores de dominio de Microsoft Active Directory	Detección automática mediante SCP.
Intervalo de puertos TCP dinámicos*	Saliente	Servidores de administración de DRA	Actividades de flujo de trabajo del adaptador de DRA. Por defecto, DCOM asigna puertos de forma dinámica a partir del intervalo de puertos TCP 1024 a 65535. Sin embargo, puede configurar este intervalo mediante servicios de componentes. Para obtener más información, consulte la sección <i>Uso de COM distribuido con el cortafuegos (DCOM)</i> .
TCP 50102	Saliente	Servicio del núcleo de DRA	Creación de informes Historial de cambios.

Servidor de flujo de trabajo

Protocolo y puerto	Dirección	Destino	Uso
TCP 8755	Saliente	Servidores de administración de DRA	Ejecute las actividades de flujo de trabajo basadas en REST de DRA (ActivityBroker).
Intervalo de puertos TCP dinámicos*	Saliente	Servidores de administración de DRA	Actividades de flujo de trabajo del adaptador de DRA. Por defecto, DCOM asigna puertos de forma dinámica a partir del intervalo de puertos TCP 1024 a 65535. Sin embargo, puede configurar este intervalo mediante servicios de componentes. Para obtener más información, consulte la sección <i>Uso de COM distribuido con el cortafuegos (DCOM)</i> .
TCP 1433	Saliente	Microsoft SQL Server	Almacenamiento de datos de flujo de trabajo.
TCP 8091	Entrante	Consola de operaciones y consola de configuración.	API de BSF de flujo de trabajo (TCP).
TCP 8092 **	Entrante	Servidores de administración de DRA	API de BSF de flujo de trabajo (HTTP y HTTPS)
TCP 2219	Host local	Proveedor de espacio de nombres	Utilizado por el proveedor de espacio de nombres para ejecutar adaptadores.

Protocolo y puerto	Dirección	Destino	Uso
TCP 9900	Host local	Correlation Engine	Utilizado por el motor de correlación para comunicarse con el motor de Workflow Automation y el proveedor del espacio de nombres.
TCP 10117	Host local	Proveedor de espacio de nombres de gestión de recursos	Utilizado por el proveedor de espacio de nombres de gestión de recursos.

Plataformas compatibles

Para obtener la información más reciente acerca de las plataformas de software admitidas, consulte la [página del producto de Directory and Resource Administrator](#).

Sistema gestionado	Requisitos previos
Azure Active Directory	<p>Para habilitar la administración de Azure, debe instalar los siguientes módulos de PowerShell:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Versión 2.0.2.4 de Azure Active Directory V2 (AzureAD) o posterior ◆ Versión 5.8.2 de AzureRM.Profile o posterior ◆ Exchange Online PowerShell V2.0.3 o posterior <p>Se requieren PowerShell 5.1 o el módulo más reciente para instalar los nuevos módulos de PowerShell de Azure.</p>
Active Directory	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Microsoft Server 2012 R2 ◆ Microsoft Server 2016 ◆ Microsoft Windows Server 2019 ◆ Microsoft Server 2022 ◆ Azure Active Directory
Microsoft Exchange	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Microsoft Exchange 2013 ◆ Microsoft Exchange 2016 ◆ Microsoft Exchange 2019
Microsoft Office 365	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Microsoft Exchange Online O365
Skype Empresarial	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Microsoft Skype Empresarial 2015
Historial de cambios	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Change Guardian 6.0 o posterior
Bases de datos	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Microsoft SQL Server 2016
Navegadores Web	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Google Chrome ◆ Mozilla Firefox ◆ Microsoft Edge

Sistema gestionado	Requisitos previos
Workflow Automation	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Microsoft Server 2012 R2 ◆ Microsoft Server 2016 ◆ Microsoft Server 2019 ◆ Microsoft Server 2022

Requisitos del servidor de administración y la consola Web de DRA

Los componentes de DRA requieren el software y las cuentas siguientes:

- ◆ “Requisitos de software” en la página 29
- ◆ “Dominio del servidor” en la página 31
- ◆ “Requisitos de la cuenta” en la página 31
- ◆ “Cuentas de acceso de DRA con privilegios mínimos” en la página 33

Requisitos de software

Componente	Requisitos previos
Destino de instalación	Sistema operativo de NetIQ Administration Server:
Sistema operativo	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016 y 2019, 2022 <p>Nota: El servidor también debe ser un miembro de un dominio de Microsoft Active Directory local admitido.</p> <p>Interfaces de DRA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016 y 2019, 2022 ◆ Microsoft Windows 10 y 11
Instalador	◆ Microsoft .NET Framework 4.8 y posterior

Componente	Requisitos previos
Servidor de administración	<p>Directory and Resource Administrator:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Microsoft .NET Framework 4.8 y posterior ◆ Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable Packages (x64 y x86) ◆ Microsoft Message Queuing ◆ Funciones de Active Directory Lightweight Directory Services de Microsoft ◆ Servicio de Registro remoto iniciado ◆ Microsoft Internet Information Services ◆ Módulo Microsoft Internet Information Services URL Rewrite ◆ Enrutamiento de solicitud de aplicaciones de Microsoft Internet Information Services <p>Nota: NetIQ DRA REST Service se instalan con el servidor de administración.</p> <p>Administración de Microsoft Office 365/Exchange Online:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Módulo Windows Azure Active Directory para Windows PowerShell ◆ Módulo Windows PowerShell ◆ Exchange Online PowerShell V2.0.3 o posterior ◆ Habilite WinRM para la autenticación básica en el cliente para las tareas de Exchange Online. <p>Para obtener más información, consulte Plataformas compatibles.</p>
Interfaz de usuario	Interfaces de DRA:
Extensiones de PowerShell	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Microsoft .NET Framework 4.8 ◆ Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable Packages (x64 y x86) ◆ Microsoft .NET Framework 4.8 ◆ PowerShell 5.1 o posterior
Consola Web de DRA	<p>Servidor Web:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Microsoft .NET Framework 4.x > Servicios WCF > Activación HTTP ◆ Microsoft Internet Information Server 8.5 y 10 ◆ Módulo Microsoft Internet Information Services URL Rewrite ◆ Enrutamiento de solicitud de aplicaciones de Microsoft Internet Information Services <p>Componentes del servidor Web (IIS):</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Servidor web > Seguridad > Autorización para URL

Dominio del servidor

Componente	Sistemas operativos
Servidor DRA	<ul style="list-style-type: none">◆ Microsoft Windows Server 2022◆ Microsoft Windows Server 2019◆ Microsoft Windows Server 2016◆ Microsoft Windows Server 2012 R2

Requisitos de la cuenta

Cuenta	Descripción	Permisos
Grupo de AD LDS	La cuenta de servicio de DRA debe añadirse a este grupo para acceder a AD LDS.	<ul style="list-style-type: none">◆ Grupo de seguridad local de dominio

Cuenta	Descripción	Permisos
Cuenta de servicio de DRA	Los permisos necesarios para ejecutar el servicio de administración de NetIQ.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Para los permisos de "Usuarios COM distribuidos" ◆ Miembro del grupo de administradores de AD LDS. ◆ Grupo de operadores de cuentas. ◆ Grupos de archivos de registro (OnePointOp ConfigAdms y OnePointOp). ◆ Se debe seleccionar una de las siguientes pestañas Cuenta > Opciones de cuenta para el usuario de la cuenta del servicio de DRA si instala DRA en un servidor mediante la metodología STIG: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Cifrado AES de Kerberos de 128 bits ◆ Cifrado AES de Kerberos de 256 bits
Administrador de DRA	Cuenta de usuario o grupo configurada para la función integrada de administradores de DRA.	<p>Nota</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Para obtener más información sobre cómo configurar las cuentas de acceso de dominio con privilegios mínimos, consulte: Cuentas de acceso de DRA con privilegios mínimos. ◆ Para obtener más información sobre cómo configurar una cuenta de servicio gestionada de grupo para DRA, consulte: "Configuración de los servicios de DRA para una cuenta de servicio gestionada de grupo" en la <i>Guía del administrador de DRA</i>. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Grupo de seguridad local de dominio o cuenta de usuario de dominio. ◆ Miembro del dominio gestionado o un dominio de confianza. <ul style="list-style-type: none"> ◆ Si especifica una cuenta desde un dominio de confianza, asegúrese de que el equipo del servidor de administración pueda autenticar esta cuenta.

Cuenta	Descripción	Permisos
Cuentas de administrador asistente de DRA	Cuentas con competencias delegadas a través de DRA	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Añada todas las cuentas de administrador asistente de DRA al grupo "Usuarios COM distribuidos" para que puedan conectarse al servidor DRA desde clientes remotos. Solo es necesario si se utiliza el cliente pesado o la consola de delegación y configuración. <p>Nota: Se puede configurar DRA para gestionar esto durante la instalación.</p>

Cuentas de acceso de DRA con privilegios mínimos

A continuación, se muestran los permisos y los privilegios necesarios para las cuentas especificadas y los comandos de configuración que debe ejecutar.

Cuenta de acceso al dominio: Utilice ADSI Edit para otorgar a la cuenta de acceso al dominio los siguientes permisos de Active Directory en el nivel de dominio superior para los siguientes tipos de objetos descendientes:

- ◆ Control TOTAL de los objetos de builtInDomain
- ◆ Control TOTAL de los objetos de equipo
- ◆ Control TOTAL de los objetos de punto de conexión
- ◆ Control TOTAL de los objetos de contacto
- ◆ Control TOTAL de los objetos de contenedor
- ◆ Control TOTAL de los objetos de grupo
- ◆ Control TOTAL de los objetos de InetOrgPerson
- ◆ Control TOTAL de los objetos de MsExchDynamicDistributionList
- ◆ Control TOTAL de los objetos de MsExchSystemObjectsContainer
- ◆ Control TOTAL de los objetos de msDS-GroupManagedServiceAccount
- ◆ Control TOTAL de los objetos de unidad administrativa
- ◆ Control TOTAL de los objetos de impresora
- ◆ Control TOTAL de los objetos de publicFolder
- ◆ Control TOTAL de los objetos de carpeta compartida
- ◆ Control TOTAL de los objetos de usuario

Nota: Si el esquema de Active Directory del dominio gestionado no se ha ampliado para Exchange Online, los siguientes objetos no aparecerán en la lista:

- ◆ Objetos de MsExchDynamicDistributionList
- ◆ Objetos de MsExchSystemObjectsContainer
- ◆ Objetos de publicFolder

Otorgue a la cuenta de acceso al dominio los siguientes permisos de Active Directory en el nivel de dominio superior para este objeto y todos los objetos descendientes:

- ◆ Permitir creación de objetos de equipo.
- ◆ Permitir creación de objetos de contacto.
- ◆ Permitir creación de objetos de contenedor.
- ◆ Permitir creación de objetos de grupo.
- ◆ Permitir creación de objetos de MsExchDynamicDistributionList.
- ◆ Permitir creación de objetos de msDS-GroupManagedServiceAccount.
- ◆ Permitir creación de objetos de unidad administrativa.
- ◆ Permitir creación de objetos de publicFolders.
- ◆ Permitir creación de objetos de carpeta compartida.
- ◆ Permitir creación de objetos de usuario.
- ◆ Permitir creación de objetos de impresora.
- ◆ Permitir supresión de objetos de equipo.
- ◆ Permitir supresión de objetos de contacto.
- ◆ Permitir supresión de contenedor.
- ◆ Permitir supresión de objetos de grupo.
- ◆ Permitir supresión de objetos de InetOrgPerson.
- ◆ Permitir supresión de objetos de MsExchDynamicDistributionList.
- ◆ Permitir supresión de objetos de msDS-GroupManagedServiceAccount.
- ◆ Permitir supresión de objetos de unidad administrativa.
- ◆ Permitir supresión de objetos de publicFolders.
- ◆ Permitir supresión de objetos de carpeta compartida.
- ◆ Permitir supresión de objetos de usuario.
- ◆ Permitir supresión de objetos de impresora.

Nota

- ◆ Por defecto, algunos objetos de contenedor integrados de Active Directory no heredan los permisos del nivel superior del dominio. Por este motivo, los objetos requieren que se habilite la herencia o que se establezcan los permisos explícitos.
 - ◆ Si utiliza la cuenta con menos privilegios como cuenta de acceso, asegúrese de que la cuenta tiene asignado el permiso "Restablecer contraseña" en Active Directory para que el restablecimiento de la contraseña se pueda realizar correctamente en DRA.
-

Cuenta de acceso a Exchange: para gestionar los objetos de Microsoft Exchange local, asigne la función de gestión administrativa a la cuenta de acceso a Exchange y esta al grupo Operadores de cuentas.

Cuenta de acceso a Skype: asegúrese de que esta cuenta sea un usuario habilitado para Skype y que sea miembro de al menos una de las siguientes funciones:

- ◆ Función de CSAdministrator
- ◆ Funciones de CSUserAdministrator y CSArchiving

Cuenta de acceso a las carpetas públicas: asigne los siguientes permisos de Active Directory a la cuenta de acceso a las carpetas públicas:

- ◆ Gestión de carpetas públicas
- ◆ Carpetas públicas habilitadas para correo

Arrendatario de Azure: la autenticación básica requiere permisos de Azure Active Directory tanto en la cuenta de acceso de arrendatario de Azure como en la aplicación de Azure. La autenticación basada en certificados requiere permisos de Azure Active Directory en la aplicación de Azure. Por defecto, DRA crea automáticamente un certificado autofirmado necesario para la autenticación.

Aplicación de Azure: la aplicación de Azure requiere las siguientes funciones y permisos:

Funciones:

- ◆ Administrador de usuarios
- ◆ Administrador de Exchange

Permisos:

- ◆ Lectura y escritura de todos los perfiles completos de los usuarios
- ◆ Lectura y escritura de todos los grupos
- ◆ Lectura de datos del directorio
- ◆ Gestión de Exchange Online como aplicación para acceder a los recursos de Exchange Online
- ◆ Lectura y escritura de todas las aplicaciones
- ◆ Administrador del destinatario de Exchange

Cuenta de acceso de arrendatario de Azure: la cuenta de acceso de arrendatario de Azure requiere los siguientes permisos:

- ◆ Grupos de distribución
- ◆ Destinatarios de correo
- ◆ Creación de destinatarios de correo
- ◆ Creación de grupos de seguridad y pertenencia a ellos
- ◆ (Opcional) Administrador de Skype Empresarial

Si desea gestionar Skype Empresarial Online, asigne el poder Administrador de Skype Empresarial a la cuenta de acceso de arrendatario de Azure.

- ◆ Administrador de usuarios
- ◆ Administrador de autenticación con privilegios

Permisos de la cuenta de servicio de administración de NetIQ:

- ◆ Administradores locales

- ◆ Conceda la cuenta de anulación de privilegios mínimos "Permiso completo" en las carpetas compartidas o las carpetas DFS donde se aprovisionan los directorios principales.
- ◆ **Gestión de recursos:** para gestionar los recursos publicados en un dominio de Active Directory gestionado, se debe otorgar a la cuenta de acceso al dominio permisos de administración local en esos recursos.

Después de la instalación de DRA: Debe ejecutar los siguientes comandos antes de gestionar los dominios necesarios:

- ◆ Para delegar permisos al "Contenedor Objetos eliminados" de la carpeta de instalación de DRA (nota: un administrador de dominio debe ejecutar el comando):

```
DraDelObjUtil.exe /domain:<NombreDominioNetbios> /delegate:<Nombre de cuenta>
```

- ◆ Para delegar permiso en la "NetIQRecycleBin OU" de la carpeta de instalación de DRA:

```
DraRecycleBinUtil.exe /domain:<NombreDominioNetbios> /delegate:<Nombre de la cuenta>
```

Acceso remoto a SAM: asigne controladores de dominio o servidores miembros gestionados por DRA para habilitar las cuentas que se enumeran a continuación en la configuración de GPO a fin de que puedan realizar consultas remotas en la base de datos del Administrador de cuentas de seguridad (SAM). La configuración debe incluir la cuenta de servicio de DRA.

Acceso de red: restrinja clientes con permiso para realizar llamadas remotas a SAM.

Para acceder a esta opción, realice lo siguiente:

- 1 Abra la consola de gestión de directivas de grupo en el controlador de dominio.
- 2 Expanda Dominios > [controlador de dominio] > **Objetos de directiva de grupo** en el árbol de nodos.
- 3 Haga clic con el botón derecho en **Directiva predeterminada de controladores de dominio** y seleccione **Editar** para abrir el editor de GPO de esta directiva.
- 4 Expanda **Configuración del equipo > Directivas > Configuración de Windows > Configuración de seguridad > Directivas locales** en el árbol de nodo del editor de GPO.
- 5 Haga doble clic en **Acceso de red: evitar que clientes con permiso realicen llamadas remotas a SAM** en el panel de directivas y seleccione **Definir esta configuración de directiva**.
- 6 Haga clic en **Editar seguridad** y habilite la opción **Permitir** para el acceso remoto. Añada la cuenta de servicio de DRA si no se ha incluido aún como usuario o parte del grupo de administradores.
- 7 Aplique los cambios. Esto añadirá el descriptor de seguridad O:BAG:BAD:(A;;RC;;;BA) a la configuración de directivas.

Para obtener más información, consulte el artículo [7023292](#) de Knowledge Base.

Requisitos de elaboración de informes

Entre los requisitos del módulo de elaboración de informes de DRA, se incluyen los siguientes:

Requisitos de software

Componente	Requisitos previos
Destino de instalación	<p>Sistema operativo:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016 y 2019, 2022
NetIQ Reporting Center (v3.3)	<p>Base de datos:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Microsoft SQL Server 2016◆ Servicios de informes de Microsoft SQL Server◆ El administrador de dominio que gestiona las tareas del agente SQL requiere permisos de seguridad para Microsoft SQL Server Integration Services o no se podrán procesar algunos informes de NRC. <p>Servidor Web:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Microsoft Internet Information Server 8.5 y 10◆ Componentes de Microsoft IIS:<ul style="list-style-type: none">◆ ASP .NET 4.0 <p>Microsoft .NET Framework 3.5:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Necesario para ejecutar el programa de instalación de NRC.◆ Necesario también en el servidor principal de DRA para la configuración de los servicios de elaboración de informes de DRA. <p>Nota: Al instalar NetIQ Reporting Center (NRC) en un equipo con SQL Server, es posible que sea necesario instalar manualmente .NET Framework 3.5 antes de instalar NRC.</p> <p>Protocolo de seguridad de comunicación</p> <ul style="list-style-type: none">◆ SQL Server debe admitir TLS 1.2. Para obtener más información, consulte Compatibilidad de TLS 1.2 con Microsoft SQL Server.◆ SQL Server debe tener un controlador TLS compatible actualizado instalado en el servidor de DRA. El controlador recomendado es la versión más reciente de Microsoft® SQL Server® 2012 Native Client - QFE.◆ La misma versión del protocolo TLS debe ser compatible con el sistema operativo de SQL Server y el servidor de administración de DRA. Por ejemplo, solo se ha habilitado TLS 1.2. <p>Módulo de elaboración de informes de DRA</p> <p>Base de datos:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Microsoft SQL Server Integration Services◆ Agente Microsoft SQL Server

Requisitos de licencias

La licencia determina los productos y las funciones que puede utilizar. DRA requiere una clave de licencia instalada con el servidor de administración.

Después de instalar el servidor de administración, puede usar la utilidad de comprobación de estado para instalar la licencia adquirida. También se incluye una clave de licencia de prueba (TrialLicense.lic) en el paquete de instalación que permite gestionar un número ilimitado de cuentas de usuario y buzones durante 30 días. Para obtener más información sobre las licencias de DRA, consulte [Instalación y actualización de licencias](#).

Consulte el Acuerdo de licencia de usuario final (EULA) para obtener información sobre la definición y las restricciones de licencia.

4 Instalación del producto

En este capítulo se le guiará por el proceso de instalación de Directory and Resource Administrator. Para obtener más información acerca de la planificación de la instalación o actualización, consulte [Planificación de la implantación](#).

- ◆ “Instalación del servidor de administración de DRA” en la página 39
- ◆ “Instalar clientes de DRA” en la página 42
- ◆ “Instalar Workflow Automation y configurar los ajustes” en la página 42
- ◆ “Instalación del módulo de elaboración de informes de DRA” en la página 43

Instalación del servidor de administración de DRA

Puede instalar el servidor de administración de DRA como un nodo principal o secundario en su entorno. Los servidores de administración principal y secundario comparten los mismos requisitos. Sin embargo, cada implantación de DRA debe incluir un servidor de administración principal.

El paquete de servidor DRA presenta las siguientes funciones:

- ◆ **Servidor de administración:** almacena los datos de configuración (entorno, acceso delegado y directiva), ejecuta tareas de operador y automatización, y audita la actividad de todo el sistema. Contiene las siguientes funciones:
 - ◆ **Kit de recursos del archivo de registro:** permite ver la información de auditoría.
 - ◆ **SDK de DRA:** proporciona los guiones de ejemplo de ADSI y le ayuda a crear sus propios guiones.
 - ◆ **Asignaciones temporales de grupos:** Proporciona los componentes necesarios para habilitar la sincronización de asignaciones temporales de grupos.
- ◆ **Interfaces de usuario:** la interfaz del cliente Web utilizada principalmente por los administradores asistentes, que también incluye opciones de personalización.
 - ◆ **Proveedor ADSI:** le permite crear sus propios guiones de directivas.
 - ◆ **Interfaz de línea de comandos:** permite realizar operaciones de DRA.
 - ◆ **Delegación y configuración:** permite a los administradores del sistema acceder a las funciones de configuración y administración de DRA. Además, permite especificar y asignar de forma granular el acceso a las tareas y los recursos gestionados a los administradores asistentes.
 - ◆ **Extensiones de PowerShell:** proporciona un módulo PowerShell que permite a los clientes que no son de DRA solicitar operaciones de DRA mediante cmdlets de PowerShell.
 - ◆ **Consola Web:** la interfaz del cliente Web utilizada principalmente por los administradores asistentes, que también incluye opciones de personalización.

Para obtener información acerca de la instalación de consolas y clientes de línea de comandos de DRA en varios equipos, consulte [Instalación de los clientes de DRA](#).

Lista de verificación de instalación interactiva:

Paso	Detalles
Entrar en el servidor de destino	Entre en el servidor de Microsoft Windows de destino para realizar la instalación con una cuenta que disponga de privilegios administrativos locales.
Copiar y ejecutar el kit de instalación de admin.	Ejecute el kit de instalación de DRA (NetIQAdminInstallationKit.msi) para extraer los medios de instalación de DRA en el sistema de archivos local. Nota: El kit de instalación instalará .NET Framework en el servidor de destino, si es necesario.
Instalar DRA	Haga clic en Instalar DRA y, a continuación, en Siguiente para ver las opciones de instalación. Nota: Para ejecutar la instalación más adelante, acceda a la ubicación en la que se han extraído los medios de instalación (consulte el kit de instalación) y ejecute Setup.exe.
Instalación por defecto	Seleccione los componentes que desea instalar y acepte la ubicación de instalación por defecto C:\Archivos de programa (x86)\NetIQ\DR o especifique una ubicación alternativa para la instalación. Opciones de componentes: Servidor de administración <ul style="list-style-type: none">◆ Kit de recursos del archivo de registro (Opcional)◆ SDK de DRA◆ Asignaciones temporales de grupos Interfaces de usuario <ul style="list-style-type: none">◆ Proveedor ADSI (Opcional)◆ Interfaz de línea de comandos (opcional)◆ Delegación y configuración◆ Extensiones de PowerShell◆ Consola Web
Comprobar los requisitos previos	En el recuadro de diálogo Lista de requisitos previos , se mostrará la lista de software necesario en función de los componentes seleccionados para la instalación. El instalador le guiará por la instalación de los requisitos previos que faltan para que la instalación se complete correctamente.
Aceptar el acuerdo de licencia (EULA)	Acepte los términos del acuerdo de licencia de usuario final.
Especificar la ubicación del registro	Especifique una ubicación para que DRA almacene todos los archivos de registro. Nota: Los registros de la consola de delegación y configuración y los de ADSI se almacenan en la carpeta del perfil de usuario.

Paso	Detalles
Seleccionar el modo de funcionamiento del servidor	Seleccione Servidor de administración principal para instalar el primer servidor de administración de DRA en un conjunto de varios maestros (solo habrá un servidor principal en una implantación) o Servidor de administración secundario para unir un nuevo servidor de administración de DRA a un servidor existente. Para obtener información sobre los conjuntos de varios maestros, consulte "Configuración del conjunto de varios maestros" en la <i>Guía del administrador de DRA</i> .
Especificar las cuentas y las credenciales de instalación	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Cuenta de servicio de DRA ◆ Grupo de AD LDS ◆ Administrador de DRA Cuenta Para obtener más información, consulte: Requisitos del servidor de administración y la consola Web de DRA .
Configurar los permisos de DCOM	Habilite DRA para configurar el acceso de "COM distribuido" para los usuarios autenticados.
Configurar los puertos	Para obtener más información sobre los puertos por defecto, consulte Puertos y protocolos necesarios .
Especificar la ubicación de almacenamiento	Especifique la ubicación del archivo local que utilizará DRA para almacenar datos de auditoría y caché.
Especificar la ubicación de la base de datos de réplica de DRA	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Especifique la ubicación del archivo de la base de datos de réplica de DRA y el puerto del servicio de réplica. ◆ Especifique el certificado SSL que desea utilizar para las comunicaciones seguras con la base de datos a través de IIS y especifique el puerto de réplica. Nota: En el campo Certificado SSL del sitio Web de réplica de IIS , se muestran los certificados del almacén de WebHosting y del almacén personal.
Especificar el certificado SSL del servicio REST	Seleccione el certificado SSL que utilizará para el servicio REST y especifique el puerto de servicio de REST. Nota: En el campo Certificado SSL del servicio REST , se muestran los certificados del almacén de WebHosting y del almacén personal.
Especificar el certificado SSL de la consola Web	Especifique el certificado SSL que utilizará para el enlace HTTPS.
Comprobar la configuración de la instalación	Puede comprobar la configuración en la página de resumen de instalación antes de hacer clic en Instalar para continuar con la instalación.
Comprobación posterior a la instalación	Una vez que la instalación se haya completado, la utilidad comprobación de estado se ejecutará para verificar la instalación y actualizar la licencia del producto. Para obtener más información, consulte la "Utilidad de comprobación de estado" en la <i>Guía del administrador de DRA</i> .

Instalar clientes de DRA

Puede instalar consolas y clientes de línea de comandos de DRA específicos. Para ello, ejecute DRAInstaller.msi con el correspondiente paquete .mst en el destino de la instalación:

NetIQDRACLI.mst	Instala la interfaz de línea de comandos.
NetIQDRAADSI.mst	Instala al proveedor ADSI de DRA.
NetIQDRAClients.mst	Instala todas las interfaces de usuario de DRA.

Para implantar clientes de DRA específicos en varios equipos de toda su empresa, configure un objeto de directiva de grupo para instalar el paquete .MST específico.

- 1 Inicie Usuarios y equipos de Active Directory y cree un objeto de directiva de grupo.
- 2 Añada el paquete DRAInstaller.msi a este objeto de directiva de grupo.
- 3 Asegúrese de que este objeto de directiva de grupo tenga una de las siguientes propiedades:
 - ♦ Cada cuenta de usuario del grupo tiene permisos de Usuario avanzado para el equipo adecuado.
 - ♦ Habilite la opción de directiva Instalar siempre con privilegios elevados.
- 4 Añada el archivo .mst de la interfaz de usuario a este objeto de directiva de grupo.
- 5 Distribuya la directiva de grupo.

Nota: Para obtener más información sobre la directiva de grupo, consulte la Ayuda de Microsoft Windows. Para probar e implantar de forma fácil y segura la directiva de grupo en toda la empresa, utilice *Administrador de directiva de grupo*.

Instalar Workflow Automation y configurar los ajustes

Para gestionar las peticiones de Workflow Automation en DRA, debe realizar lo siguiente:

- ♦ Instale y configure Workflow Automation y el adaptador de DRA.
Para obtener información, consulte la *Guía del administrador de Workflow Automation* y la *Referencia de adaptadores de Workflow Automation para DRA*.
- ♦ Configure la integración de Workflow Automation con DRA.
Para obtener más información, consulte “Configuración del servidor de Workflow Automation” en la *Guía del administrador de DRA*.
- ♦ Delegué poderes de Workflow Automation en DRA.
Para obtener información, consulte “Delegación de poderes de configuración del servidor de Workflow Automation” en la *Guía del administrador de DRA*.

Los documentos a los que se hace referencia anteriormente están disponibles en el [sitio de documentación de DRA](#).

Instalación del módulo de elaboración de informes de DRA

El módulo de elaboración de informes de DRA requiere que instale el archivo DRAReportingSetup.exe desde el kit de instalación de DRA de NetIQ.

Pasos	Detalles
Entrar en el servidor de destino	Entre en el servidor de Microsoft Windows de destino para realizar la instalación con una cuenta que disponga de privilegios administrativos locales. Asegúrese de que esta cuenta tenga privilegios administrativos locales y de dominio, así como privilegios de administrador del sistema en SQL Server.
Copiar y ejecutar el kit de instalación de administrador de NetIQ	Copie el paquete de instalación de DRA NetIQAdminINstallationKit.msi en el servidor de destino y ejecútelo. Para ello, haga doble clic en el archivo o llámelo desde la línea de comandos. El kit de instalación extraerá los medios de instalación de DRA en una ubicación del sistema de archivos local que se puede personalizar. Además, el kit de instalación instalará .NET Framework en el servidor de destino si es necesario para cumplir el requisito previo del instalador del producto DRA.
Ejecutar la instalación del módulo de elaboración de informes de DRA	Desplácese a la ubicación en la que se han extraído los medios de instalación y ejecute DRAReportingSetup.exe para instalar el componente de gestión para la integración del módulo de elaboración de informes de DRA.
Comprobar los requisitos previos de instalación	En el cuadro de diálogo Requisitos previos , se mostrará la lista de software necesario en función de los componentes seleccionados para la instalación. El instalador le guiará por la instalación de los requisitos previos que faltan para que la instalación se complete correctamente. Para obtener más información sobre NetIQ Reporting Center, consulte Reporting Center Guide (Guía de Reporting Center) en el sitio Web de documentación.
Aceptar el acuerdo de licencia (EULA)	Acepte los términos del acuerdo de licencia de usuario final para completar la ejecución de la instalación.

5 Actualización del producto

En este capítulo, se proporciona un proceso que ayuda a actualizar o migrar un entorno distribuido en fases controladas.

En este capítulo, se presupone que el entorno contiene varios servidores de administración, con algunos de ellos ubicados en sitios remotos. Esta configuración recibe el nombre de conjunto de varios maestros (MMS, Multi-Master Set). Un MMS está formado por un servidor de administración principal y uno o varios servidores de administración secundarios asociados. Para obtener más información sobre el funcionamiento de un MMS, consulte “Configuración del conjunto de varios maestros” en la *Guía del administrador de DRA*.

- ◆ “[Planificación de una actualización de DRA](#)” en la página 45
- ◆ “[Tareas previas a la actualización](#)” en la página 46
- ◆ “[Actualización del servidor de administración de DRA](#)” en la página 49
- ◆ “[Actualización de Workflow Automation](#)” en la página 54
- ◆ “[Actualización del módulo de elaboración de informes](#)” en la página 54

Planificación de una actualización de DRA

Ejecute el archivo `NetIQAdminInstallationKit.msi` para extraer los medios de instalación e instalar y ejecutar la utilidad de comprobación de estado.

Asegúrese de planificar la implantación de DRA antes de iniciar el proceso de actualización. Al planificar la implantación, tenga en cuenta las directrices siguientes:

- ◆ Pruebe el proceso de actualización en su entorno de laboratorio antes de llevar la actualización a su entorno de producción. Las pruebas le permiten identificar y resolver cualquier problema inesperado sin que esto afecte a las tareas administrativas diarias.
- ◆ Consulte [Puertos y protocolos necesarios](#).
- ◆ Determine cuántos administradores asistentes dependen de cada MMS. Si la mayoría de los administradores asistentes dependen de servidores o conjuntos de servidores específicos, actualice primero esos servidores durante las horas de menor actividad.
- ◆ Determine los administradores asistentes que necesitan la consola de delegación y configuración. Puede obtener esta información de una de las siguientes formas:
 - ◆ Consulte los administradores asistentes asociados a los grupos de administradores asistentes integrados.
 - ◆ Consulte los administradores asistentes asociados a las ActiveViews integradas.
 - ◆ Utilice el componente de elaboración de informes de Directory and Resource Administrator para generar informes de modelo de seguridad como, por ejemplo, informes de información de administradores asistentes de ActiveView y grupos de administradores asistentes.

Informe a estos administradores asistentes acerca de sus planes de actualización de las interfaces de usuario.

- Determine los administradores asistentes que deben conectarse al servidor de administración principal. Estos administradores asistentes deben actualizar los equipos cliente una vez que actualice el servidor de administración principal.

Informe a estos administradores asistentes acerca de sus planes para actualizar los servidores de administración y las interfaces de usuario.

- Determine si necesita implementar los cambios de delegación, configuración o directivas que se hayan realizado antes de iniciar el proceso de actualización. En función del entorno, se puede realizar esta decisión de un sitio a otro.
- Coordine la actualización de los equipos cliente y los servidores de administración para garantizar un tiempo de inactividad mínimo. Tenga en cuenta que DRA no admite la ejecución de versiones anteriores de DRA con la versión actual de DRA en el mismo servidor de administración o equipo cliente.

Tareas previas a la actualización

Antes de comenzar las instalaciones de actualización, siga los pasos previos a la actualización indicados a continuación para preparar cada conjunto de servidores para la actualización.

Pasos	Detalles
Copia de seguridad de la instancia de AD LDS	Abra la utilidad de comprobación de estado de DRA y ejecute la comprobación de copia de seguridad de la instancia de AD LDS para crear una copia de seguridad de la instancia actual de AD LDS.
Realizar un plan de implantación	Realice un plan de implantación para actualizar los servidores de administración y las interfaces de usuario (equipos cliente del administrador asistente). Para obtener más información, consulte Planificación de una actualización de DRA .
Reservar un servidor secundario para la ejecución de una versión anterior de DRA	<i>Opcional:</i> reserve un servidor de administración secundario para que ejecute una versión de DRA mientras actualiza un sitio.
Realizar los cambios necesarios para este MMS	Realice los cambios necesarios en los ajustes de delegación, configuración o directiva de este MMS. Utilice el servidor de administración principal para modificar estos ajustes.
Sincronizar el MMS	Sincronice los conjuntos de servidores para que cada servidor de administración contenga la configuración y los ajustes de seguridad más recientes.
Realizar una copia de seguridad del registro del servidor principal	Realice una copia de seguridad del registro del servidor de administración principal. Disponer de una copia de seguridad de la configuración anterior del registro le permite recuperar fácilmente la configuración anterior y los ajustes de seguridad..

Pasos	Detalles
Convertir gMSA en cuentas de usuario de DRA	<i>Opcional:</i> si utiliza una cuenta de servicio gestionada de grupo (gMSA) para la cuenta de servicio de DRA, cambie la cuenta de gMSA a una cuenta de usuario de DRA antes de actualizar. Después de la actualización, deberá cambiar de nuevo la cuenta a gMSA.

Nota: Si necesita restaurar la copia de seguridad de la instancia de AD LDS, realice lo siguiente:

- 1 Detenga la instancia actual de AD LDS en Administración de equipos > Servicios. Esta presentará un título diferente: NetIQDRASecureStoragexxxxx.
- 2 Sustituya el archivo **actual** adamnts.dit por el archivo de **copia de seguridad** adamnts.dit, como se indica a continuación:
 - ◆ Ubicación del archivo actual: %ProgramData%/NetIQ/DRA/<NombreInstanciaDRA>/data/
 - ◆ Ubicación del archivo de copia de seguridad: %ProgramData%/NetIQ/ADLDS/
- 3 Reinicie la instancia de AD LDS.

Temas anteriores a la actualización:

- ◆ “Reserva de un servidor de administración local para la ejecución de una versión anterior de DRA” en la página 47
- ◆ “Sincronización del conjunto de servidores con la versión anterior de DRA” en la página 48
- ◆ “Copia de seguridad del registro del servidor de administración” en la página 49

Reserva de un servidor de administración local para la ejecución de una versión anterior de DRA

Reservar uno o varios servidores de administración secundarios para que ejecuten de forma local una versión anterior de DRA en un sitio durante la actualización puede ayudar a minimizar el tiempo de inactividad y las costosas conexiones a sitios remotos. Este paso es opcional y permite a los administradores asistentes utilizar una versión anterior de DRA durante todo el proceso de actualización hasta que esté satisfecho con la implantación completada.

Considere esta opción si necesita cumplir uno o más de los siguientes requisitos de actualización:

- ◆ El tiempo de inactividad debe ser mínimo o no debe haber ninguno.
- ◆ Debe admitir un gran número de administradores asistentes y no puede actualizar al instante todos los equipos cliente.
- ◆ Desea seguir proporcionando acceso a una versión anterior de DRA después de actualizar el servidor de administración principal.
- ◆ El entorno incluye un MMS que abarca varios sitios.

Puede instalar un nuevo servidor secundario de administración o designar un servidor secundario existente para que ejecute una versión anterior de DRA. Si tiene intención de actualizar este servidor, este debe ser el último servidor que se actualice. De lo contrario, desinstale por completo DRA en este servidor cuando se haya completado correctamente la actualización.

Configuración de un nuevo servidor secundario

La instalación de un nuevo servidor de administración secundario en un sitio local puede ayudarle a evitar costosas conexiones a sitios remotos y garantiza que los administradores asistentes puedan seguir utilizando una versión anterior de DRA sin interrupciones. Si el entorno incluye un MMS que abarca varios sitios, debe considerar la posibilidad de usar esta opción. Por ejemplo, si el MMS consta de un servidor de administración principal en el sitio de Londres y un servidor de administración secundario en el sitio de Tokio, considere la posibilidad de instalar un servidor secundario en el sitio de Londres y añadirlo al MMS correspondiente. Este servidor adicional permitirá que los administradores asistentes del sitio de Londres utilicen una versión anterior de DRA hasta que se haya completado la actualización.

Uso de un servidor secundario existente

Puede utilizar un servidor de administración secundario existente como servidor reservado para la ejecución de una versión anterior de DRA. Si no tiene intención de actualizar un servidor de administrador secundario en un determinado sitio, debe considerar la posibilidad de usar esta opción. Si no puede reservar un servidor secundario existente, considere la posibilidad de instalar un nuevo servidor de administración para este fin. Reservar uno o varios servidores secundarios para que ejecuten una versión anterior de DRA permite a los administradores asistentes seguir utilizando una versión anterior de DRA sin interrupciones hasta que se complete la actualización. Esta opción funciona mejor en entornos de mayor tamaño que utilizan un modelo de administración centralizada.

Sincronización del conjunto de servidores con la versión anterior de DRA

Antes de realizar una copia de seguridad del registro de la versión anterior de DRA o iniciar el proceso de actualización, asegúrese de sincronizar los conjuntos de servidores para que cada servidor de administración contenga la configuración y los ajustes de seguridad más recientes.

Nota: Asegúrese de que haya realizado todos los cambios necesarios en los ajustes de delegación, configuración o directiva de este MMS. Utilice el servidor de administración principal para modificar estos ajustes. Una vez actualizado el servidor de administración principal, no podrá sincronizar los ajustes de delegación, configuración o directiva en ningún servidor de administración que ejecute versiones anteriores de DRA.

Para sincronizar el conjunto de servidores existente:

- 1 Entre en el servidor de administración principal como administrador integrado.
- 2 Abra la consola de delegación y configuración y expanda **Configuration Management** (Gestión de configuraciones).
- 3 Haga clic en **Servidores de administración**.
- 4 En el panel de la derecha, seleccione el servidor de administración principal adecuado para este conjunto de servidores.
- 5 Haga clic en **Propiedades**.

- 6** En la pestaña Programación de sincronización, haga clic en **Actualizar ahora**.
- 7** Compruebe que la sincronización se realice correctamente y que todos los servidores de administración secundarios estén disponibles.

Copia de seguridad del registro del servidor de administración

Una copia de seguridad del registro del servidor de administración garantiza que puede restablecer las configuraciones anteriores. Por ejemplo, si debe desinstalar por completo la versión actual de DRA y utilizar la versión anterior, disponer de una copia de seguridad de la configuración anterior del registro le permitirá recuperar fácilmente la configuración y los ajustes de seguridad anteriores.

Sin embargo, tenga cuidado al editar el registro. Si se produce un error en el registro, es posible que el servidor de administración no presente el funcionamiento esperado. Si se produce un error durante el proceso de actualización, puede utilizar la copia de seguridad de la configuración del registro para restaurar el registro. Para obtener más información, consulte la *Ayuda del Editor del registro*.

Importante: La versión del servidor de DRA, el nombre del sistema operativo Windows y la configuración del dominio gestionado deben ser exactamente iguales al restaurar el registro.

Importante: Antes de actualizar, realice copias de seguridad del sistema operativo Windows del equipo que aloja DRA o cree una captura de máquina virtual del equipo.

Para realizar copias de seguridad del registro del servidor de administración:

- 1** Ejecute `regedit.exe`.
- 2** Haga clic con el botón derecho en el nodo
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Mission Critical Software\OnePoint y seleccione **Exportar**.
- 3** Especifique el nombre y la ubicación del archivo para guardar la clave de registro y haga clic en **Guardar**.

Actualización del servidor de administración de DRA

La siguiente lista de verificación le guiará por todo el proceso de actualización. Utilice este proceso para actualizar cada uno de los conjuntos de servidores del entorno. Si aún no lo ha hecho, use la utilidad de comprobación de estado para crear una copia de seguridad de la instancia actual de AD LDS.

Advertencia: No actualice los servidores de administración secundarios hasta que haya actualizado el servidor de administración principal de ese MMS.

Puede distribuir este proceso de actualización en varias fases mediante la actualización de un MMS cada vez. Este proceso de actualización también le permite incluir temporalmente servidores secundarios que ejecuten una versión anterior de DRA y servidores secundarios que ejecuten la versión actual de DRA en el mismo MMS. DRA admite la sincronización entre los servidores de administración que ejecutan una versión anterior de DRA y los servidores que ejecutan la versión

actual de DRA. Sin embargo, tenga en cuenta que DRA no admite la ejecución de una versión anterior de DRA con la versión actual de DRA en el mismo servidor de administración o equipo cliente.

Importante: Para realizar correctamente la réplica de las asignaciones temporales de grupos en el servidor secundario, ejecute la [programación de sincronización de varios maestros](#) manualmente o espere a la ejecución programada.

Pasos	Detalles
Ejecutar la utilidad de comprobación de estado	Instale la utilidad de comprobación de estado de DRA independiente y ejecútela mediante una cuenta de servicio. Solucione los problemas existentes.
Realizar una actualización de prueba	Realice una actualización de prueba en el entorno de laboratorio para identificar posibles problemas y minimizar el tiempo de inactividad de la producción.
Determinar el orden de actualización	Determine el orden en el que desea actualizar los conjuntos de servidores.
Preparar cada MMS para la actualización	Prepare cada MMS para la actualización. Para obtener más información, consulte Tareas previas a la actualización .
Actualizar el servidor principal	Actualice el servidor de administración principal del MMS adecuado. Para obtener más información, consulte Actualización del servidor de administración principal .
Instalar un nuevo servidor secundario	(Opcional) Para minimizar el tiempo de inactividad en sitios remotos, instale un servidor de administración secundario local que ejecute la versión más reciente de DRA. Para obtener más información, consulte Instalación de un servidor de administración secundario local para la versión actual de DRA .
Implantar las interfaces de usuario	Implante las interfaces de usuario en los administradores asistentes. Para obtener más información, consulte Implantación de las interfaces de usuario de DRA
Actualizar los servidores secundarios	Actualice los servidores de administración secundarios del MMS. Para obtener más información, consulte Actualización de los servidores de administración secundarios .
Actualizar el módulo de elaboración de informes de DRA	Actualice el módulo de elaboración de informes de DRA. Para obtener más información, consulte Actualización del módulo de elaboración de informes .
Ejecutar la utilidad de comprobación de estado	Ejecute la utilidad de comprobación de estado que se ha instalado como parte de la actualización. Solucione los problemas existentes.
Añadir arrendatarios de Azure (posterior a la actualización)	(Opcional, posterior a la actualización) Si, antes de la actualización, gestionaba arrendatarios de Azure, estos se eliminarán durante la actualización. Deberá añadir de nuevo esos arrendatarios y ejecutar una actualización completa de la memoria caché de cuentas desde la consola de delegación y configuración. Para obtener más información, consulte “ Configuración de los arrendatarios de Azure ” en la <i>Guía del administrador de DRA</i> .

Pasos	Detalles
Actualizar configuración de la consola Web (después de la actualización)	<p>(Condicional, después de la actualización) Si tiene alguna de las configuraciones de la consola Web indicadas a continuación antes de la actualización, estas deberán actualizarse cuando se complete la instalación de la actualización:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Conexiones de servidor por defecto habilitadas ◆ Archivos de configuración modificados <p>Para obtener más información, consulte Actualización de la configuración de la consola Web (después de la instalación).</p>

Temas sobre la actualización del servidor:

- ◆ “Actualización del servidor de administración principal” en la página 51
- ◆ “Instalación de un servidor de administración secundario local para la versión actual de DRA” en la página 51
- ◆ “Implantación de las interfaces de usuario de DRA” en la página 52
- ◆ “Actualización de los servidores de administración secundarios” en la página 53
- ◆ “Actualización de la configuración de la consola Web (después de la instalación)” en la página 53

Actualización del servidor de administración principal

Después de preparar correctamente el MMS, actualice el servidor de administración principal. No actualice las interfaces de usuario en los equipos cliente hasta que se haya completado la actualización del servidor de administración principal. Para obtener más información, consulte [Implantación de las interfaces de usuario de DRA](#).

Nota: Para obtener más instrucciones e información de actualización, consulte las *Notas de la versión de Directory and Resource Administrator*.

Antes de actualizar, informe a los administradores asistentes de cuándo tiene intención de iniciar este proceso. Si ha reservado un servidor de administración secundario para que ejecute una versión anterior de DRA, identifique también este servidor para que los administradores asistentes puedan seguir utilizando la versión anterior de DRA durante la actualización.

Nota: Una vez actualizado el servidor de administración principal, no podrá sincronizar los ajustes de delegación, configuración o directiva de este servidor en los servidores de administración secundarios que ejecuten una versión anterior de DRA.

Instalación de un servidor de administración secundario local para la versión actual de DRA

La instalación de un nuevo servidor de administración secundario para que ejecute la versión actual de DRA en un sitio local puede ayudarle a minimizar conexiones costosas a sitios remotos, a la vez que reduce el tiempo de inactividad general y permite una implantación más rápida de las interfaces

de usuario. Este paso es opcional y permite a los administradores asistentes utilizar una versión actual y una versión anterior de DRA durante todo el proceso de actualización hasta que esté satisfecho con la implantación completada.

Consideré esta opción si necesita cumplir uno o más de los siguientes requisitos de actualización:

- ◆ El tiempo de inactividad debe ser mínimo o no debe haber ninguno.
- ◆ Debe admitir un gran número de administradores asistentes y no puede actualizar al instante todos los equipos cliente.
- ◆ Desea seguir proporcionando acceso a una versión anterior de DRA después de actualizar el servidor de administración principal.
- ◆ El entorno incluye un MMS que abarca varios sitios.

Por ejemplo, si el MMS consta de un servidor de administración principal en el sitio de Londres y un servidor de administración secundario en el sitio de Tokio, considere la posibilidad de instalar un servidor secundario en el sitio de Tokio y añadirlo al MMS correspondiente. Este servidor adicional equilibra mejor la carga de administración diaria en el sitio de Tokio y permite a los administradores asistentes de cualquiera de los sitios utilizar una versión anterior de DRA, así como la versión actual de DRA hasta que se complete la actualización. Además, los administradores asistentes no experimentarán ningún tiempo de inactividad porque puede implantar al instante las interfaces de usuario de DRA actuales. Para obtener más información acerca de la actualización de las interfaces de usuario, consulte [Implantación de las interfaces de usuario de DRA](#).

Implantación de las interfaces de usuario de DRA

Por lo general, debe implantar las interfaces de usuario de DRA actuales después de actualizar el servidor de administración principal y un servidor de administración secundario. Sin embargo, para los administradores asistentes que deben utilizar el servidor de administración principal, asegúrese de actualizar primero los equipos cliente mediante la instalación de la consola de delegación y configuración. Para obtener más información, consulte [Planificación de una actualización de DRA](#).

Si lleva a cabo a menudo un procesamiento por lotes a través de la CLI, el proveedor ADSI o PowerShell, o genera informes con frecuencia, considere la posibilidad de instalar estas interfaces de usuario en un servidor de administración secundario reservado para mantener un equilibrio de carga adecuado en todo el MMS.

Puede permitir que los administradores asistentes instalen las interfaces de usuario de DRA o las implanten a través de la directiva de grupo. También puede implantar de forma fácil y rápida la consola Web en varios administradores asistentes.

Nota: No puede ejecutar varias versiones de componentes de DRA en paralelo en el mismo servidor DRA. Si tiene intención de actualizar gradualmente los equipos cliente del administrador asistente, considere la posibilidad de implantar la consola Web para garantizar el acceso instantáneo a un servidor de administración que ejecute la versión actual de DRA.

Actualización de los servidores de administración secundarios

Al actualizar los servidores de administración secundarios, puede actualizar cada servidor según sea necesario, según los requisitos de administración. Además, tenga en cuenta cómo desea actualizar e implantar las interfaces de usuario de DRA. Para obtener más información, consulte [Implantación de las interfaces de usuario de DRA](#).

Por ejemplo, una vía de actualización típica puede incluir los siguientes pasos:

- 1 Actualice un servidor de administración secundario.
- 2 Indique a los administradores asistentes que utilizan este servidor que instalen las interfaces de usuario adecuadas, como la consola Web.
- 3 Repita los pasos 1 y 2 anteriores hasta que actualice por completo el MMS.

Antes de actualizar, informe a los administradores asistentes de cuándo tiene intención de iniciar este proceso. Si ha reservado un servidor de administración secundario para que ejecute una versión anterior de DRA, identifique también este servidor para que los administradores asistentes puedan seguir utilizando la versión anterior de DRA durante la actualización. Cuando haya completado el proceso de actualización de este MMS y todos los equipos cliente del administrador asistente ejecuten interfaces de usuario actualizadas, desconecte todos los servidores restantes con la versión anterior de DRA.

Actualización de la configuración de la consola Web (después de la instalación)

Lleve a cabo cualquiera de las acciones siguientes, o ambas, después de la instalación de la actualización, si son aplicables a su entorno de DRA:

Conexión del servidor de DRA por defecto

El componente de servicio REST de DRA se ha consolidado con el servidor de DRA a partir de DRA 10.1. Si ha configurado la conexión del servidor de DRA por defecto antes de actualizar desde una versión de DRA 10.0.x o anterior, debe revisar estos valores después de la actualización, ya que ahora solo hay una configuración de conexión, la conexión del servidor de DRA. Puede acceder a esta configuración en la consola Web, en [Administración > Configuración > Conexión del servidor de DRA](#).

También puede actualizar estos ajustes después de la actualización en el archivo `web.config` ubicado en `C:\inetpub\wwwroot\DRAClient\rest`, en el servidor de la consola Web de DRA, como se indica a continuación:

```
<restService useDefault="Never">
<serviceLocation address="REST server name" port="8755" />
</restService>
```

Configuración de entrada a la consola Web

Al actualizar desde DRA 10.0.x o versiones anteriores, si el servicio REST de DRA está instalado sin el servidor de DRA, la desinstalación del servicio REST de DRA es un requisito previo para la actualización. Se realiza una copia de los archivos modificados antes de la actualización en C:\gramData\NetIQ\DR\Backup en el servidor. Puede utilizar estos archivos como referencia para actualizar los archivos pertinentes después de la actualización.

Actualización de Workflow Automation

Para realizar una actualización "in situ" en entornos de 64 bits no agrupados en clústeres, solo tiene que ejecutar el programa de configuración de Workflow Automation en los equipos existentes de Workflow Automation. No es necesario detener los servicios de Workflow Automation que puedan estar en ejecución.

Cualquier adaptador de Workflow Automation que no esté integrado en el instalador de Workflow Automation se debe desinstalar y reinstalar después de la actualización.

Para obtener más información sobre la actualización de Workflow Automation, consulte "Actualización desde una versión anterior" en la [Guía del administrador de Workflow Automation](#).

Actualización del módulo de elaboración de informes

Antes de actualizar el módulo de elaboración de informes de DRA, asegúrese de que su entorno cumpla con los requisitos mínimos para NRC 3.3. Para obtener más información sobre los requisitos de instalación y las consideraciones de actualización, consulte la [Guía de informes del Centro de informes de NetIQ](#).

Pasos	Detalles
Inhabilitar la compatibilidad con el módulo de elaboración de informes de DRA	Para asegurarse de que los recopiladores de elaboración de informes no se ejecuten durante el proceso de actualización, desactive la compatibilidad con el módulo de elaboración de informes DRA en la ventana Configuración del servicio de elaboración de informes de la consola de delegación y configuración.
Entrar en la instancia de SQL Server con las credenciales pertinentes	Entre en la instancia de Microsoft Windows Server en el que se haya instalado la instancia de SQL para las bases de datos de informes con una cuenta de administrador. Asegúrese de que esta cuenta tenga privilegios administrativos locales, así como privilegios de administrador del sistema en SQL Server.
Ejecutar la instalación del módulo de elaboración de informes de DRA	Ejecute DRAResultingSetup.exe desde el kit de instalación y siga las instrucciones del asistente de instalación.
Habilitar la compatibilidad con el módulo de elaboración de informes de DRA	En el servidor de administración principal, habilite el módulo de elaboración de informes en la consola de delegación y configuración.

Si el entorno utiliza la integración con SSRS, deberá implantar de nuevo los informes. Para obtener más información acerca de cómo volver a distribuir informes, consulte [*Reporting Center Guide*](#) (Guía de Reporting Center) en el sitio Web de documentación.

Modelo de delegación

DRA permite a los administradores implementar un esquema de permisos de "privilegios mínimos" al proporcionar un conjunto flexible de controles para otorgar poderes granulares a objetos gestionados específicos de la empresa. Mediante estas delegaciones, los administradores pueden garantizar que los administradores asistentes reciban solo los permisos necesarios para completar sus funciones y responsabilidades específicas.

- ◆ Capítulo 6, "Descripción del modelo de delegación dinámica", en la página 59
- ◆ Capítulo 7, "ActiveViews", en la página 65
- ◆ Capítulo 8, "Funciones", en la página 69
- ◆ Capítulo 9, "Poderes", en la página 81
- ◆ Capítulo 10, "Asignaciones de delegación", en la página 85

6 Descripción del modelo de delegación dinámica

DRA permite gestionar el acceso administrativo a la empresa en el contexto de un modelo de delegación. El modelo de delegación permite configurar el acceso de "privilegios mínimos" para los administradores asistentes a través de un conjunto dinámico de controles que pueden adaptarse a medida que la empresa cambia y evoluciona. El modelo de delegación proporciona un control de acceso administrativo que representa mejor cómo funciona la empresa:

- ◆ Con las reglas de ámbito flexibles, los administradores pueden asignar de forma precisa los permisos a objetos gestionados específicos en función de las necesidades del negocio en lugar de la estructura de la empresa.
- ◆ La delegación basada en funciones garantiza que los permisos se otorguen de manera coherente y simplifica la provisión.
- ◆ La asignación de privilegios puede administrarse entre dominios, inquilinos en la nube y aplicaciones gestionadas desde una única ubicación.
- ◆ Los poderes granulares permiten adaptar el acceso específico otorgado a los administradores asistentes.

Controles del modelo de delegación

Los administradores utilizan los siguientes controles para proporcionar acceso a través del modelo de delegación:

- ◆ **Delegación:** los administradores proporcionan acceso a usuarios y grupos mediante la asignación de una función, que tiene permisos específicos en el contexto de una ActiveView que proporciona el ámbito.
- ◆ **ActiveViews:** una ActiveView representa un ámbito específico de objetos gestionados que definen una o varias reglas. Los objetos gestionados identificados por cada regla en una ActiveView se añaden de forma conjunta a un ámbito unificado.
- ◆ **Regla de ActiveView:** las reglas se definen mediante expresiones que coinciden con un conjunto de objetos gestionados en función de una serie de condiciones, como el tipo de objeto, la ubicación, el nombre, etc.
- ◆ **Funciones:** una función representa un conjunto específico de poderes (permisos) necesarios para realizar una función de administración específica. DRA proporciona una serie de funciones integradas para las actividades comerciales habituales y puede definir las funciones personalizadas que mejor se adapten a las necesidades de su organización.
- ◆ **Poderes:** un poder define un permiso específico para realizar tareas admitidas por el objeto gestionado, como ver, modificar, crear, eliminar, etc. Los permisos en torno a la modificación de un objeto gestionado se pueden desglosar en función de las propiedades específicas que se pueden cambiar. DRA proporciona una lista extensa de poderes integrados para los objetos gestionados admitidos y puede definir poderes personalizados para ampliar lo que se puede proporcionar mediante el modelo de delegación.

Cómo procesa DRA las peticiones

Cuando el servidor de administración recibe una petición de acción, como cambiar la contraseña de un usuario, utiliza el siguiente proceso:

1. Busque ActiveViews que se hayan configurado para gestionar el objeto de destino de la operación.
2. Valide los poderes asignados a la cuenta que solicita la acción.
 - a. Evalúe todas las asignaciones de ActiveViews que contienen el administrador asistente que solicita la operación.
 - b. Una vez completada la lista, cree una lista de todas las ActiveViews que contengan tanto el objeto de destino como el administrador asistente.
 - c. Compare los poderes con los que se necesitan para la operación de petición.
3. *Si la cuenta dispone del poder correcto*, el servidor de administración permite realizar la acción.
Si la cuenta no dispone del poder correcto, el servidor de administración devuelve un error.
4. Actualice Active Directory.

Ejemplos de cómo DRA procesa las asignaciones de delegación

En los siguientes ejemplos, se describen las situaciones habituales que surgen en cuanto al modo en que DRA evalúa el modelo de delegación cuando se procesa una petición:

Ejemplo 1: cambio de la contraseña de un usuario


Cuando un administrador asistente intenta definir una nueva contraseña para la cuenta de usuario JSmith, el servidor de administración busca todas las ActiveViews que incluyan JSmith. Esta búsqueda devuelve todas las ActiveViews que especifican directamente JSmith mediante una regla de caracteres comodín o una pertenencia a grupo. Si una ActiveView incluye otras ActiveViews, el servidor de administración también busca esas ActiveViews adicionales. El servidor de administración determina si el administrador asistente tiene el poder *Restablecer la contraseña de la cuenta de usuario* en cualquiera de estas ActiveViews. Si el administrador del asistente dispone del poder *Restablecer la contraseña de la cuenta de usuario*, el servidor de administración restablece la contraseña para JSmith. Si no dispone de ese poder, el servidor de administración rechaza la petición.

Ejemplo 2: superposición de ActiveViews

Un poder define las propiedades de un objeto que un administrador asistente puede ver, modificar o crear en el dominio o el subárbol gestionados. Varias ActiveViews pueden incluir el mismo objeto. Esta configuración se denomina **superposición de ActiveViews**.

Si se solapan las ActiveViews, puede acumular un conjunto de distintos poderes para los mismos objetos. Por ejemplo, si una ActiveView permite añadir una cuenta de usuario a un dominio y otra ActiveView permite suprimir una cuenta de usuario del mismo dominio, puede añadir o suprimir cuentas de usuario en ese dominio. De esta forma, los poderes de los que disponga para un determinado objeto serán acumulativos.

Es importante entender cómo las ActiveViews pueden superponerse y puede disponer de más poderes para los objetos incluidos en ellas. Tenga en cuenta la configuración de ActiveView que se muestra en la siguiente ilustración.

Ventas ActiveView (*_Ventas)		Marketing ActiveView (*_Marketing)	
New York ActiveView (NY_*)	  Grupo NY_Ventas	Marketing ActiveView (*_Marketing)	  Grupo NY_Marketing
Houston ActiveView (HOU_*)	  Grupo HOU_Ventas		  Grupo HOU_Marketing


Las pestañas blancas identifican ActiveViews por ubicación, *Nueva York* y *Houston*. Las pestañas negras identifican ActiveViews por su función administrativa, *Ventas* y *Marketing*. Las celdas muestran los grupos incluidos en cada ActiveView.

Los grupos "NY_Ventas" y "HOU_Ventas" se representan ambos en la ActiveView Ventas. Si dispone de poderes en la ActiveView Ventas, puede gestionar cualquier miembro de los grupos "NY_Ventas" y "HOU_Ventas". Si también dispone de poderes en la ActiveView Nueva York, estos poderes adicionales se aplican al grupo "NY_Marketing". De esta forma, se acumulan los poderes a medida que se superponen las ActiveViews.

La superposición de ActiveViews puede proporcionar un modelo de delegación eficaz y flexible. Sin embargo, esta función también puede tener consecuencias no deseadas. Planifique cuidadosamente las ActiveViews para asegurarse de que cada administrador asistente disponga solo de los poderes que desea para cada cuenta de usuario, grupo, unidad administrativa, contacto o recurso.

Grupos en varias ActiveViews

En este ejemplo, el grupo "NY_Ventas" se representa en más de una ActiveView. Los miembros del grupo "NY_Ventas" están representados en la ActiveView Nueva York debido a que el nombre del grupo coincide con la regla de ActiveView NY_ *. El grupo también se encuentra en la ActiveView Ventas debido a que el nombre de grupo coincide con la regla de ActiveView *_Ventas. Al incluir el mismo grupo en varias ActiveViews, puede permitir que distintos administradores asistentes gestionen los mismos objetos de forma diferente.



Uso de poderes en varias ActiveViews

Supongamos que hay un administrador asistente, JSmith, que tiene el poder *Modificar las propiedades generales del usuario* en la ActiveView Nueva York. Este primer poder permite a JSmith editar todas las propiedades en la pestaña General de una ventana de propiedades de usuario.

JSmith dispone del poder *Modificar las propiedades del perfil de usuario* en la ActiveView Ventas. Este segundo poder permite a JSmith editar todas las propiedades en la pestaña Perfil de una ventana de propiedades de usuario.

En la siguiente ilustración, se indican los poderes que JSmith tiene para cada grupo.

	Ventas ActiveView (*_Ventas)	Marketing ActiveView (*_Marketing)
New York ActiveView (NY_*)	 !Propiedades generales !Propiedades del perfil Grupo NY_Ventas	 !Propiedades generales Grupo NY_Marketing
Houston ActiveView (HOU_*)	 !Propiedades del perfil Grupo HOU_Ventas	 !Sin permisos Grupo HOU_Marketing

JSmith dispone de los siguientes poderes:

- ◆ Propiedades generales en la ActiveView NY_*
- ◆ Propiedades del perfil en la ActiveView *_Ventas

La delegación de poderes en estas ActiveViews superpuestas permite a JSmith modificar las propiedades generales y de perfil del grupo NY_Ventas. Por lo tanto, JSmith dispone de todos los poderes concedidos en las ActiveViews que representan al grupo NY_Ventas.

7 ActiveViews

Las ActiveViews permiten implementar un modelo de delegación con las siguientes características:

- ◆ Es independiente de la estructura de Active Directory.
- ◆ Permite asignar poderes y definir directivas que se correlacionan con los flujos de trabajo existentes.
- ◆ Proporciona automatización que le ayudará a integrar y personalizar de forma adicional su empresa.
- ◆ Responde de forma dinámica a los cambios.

Una ActiveView representa un conjunto de objetos en uno o varios dominios gestionados. Puede incluir un objeto en más de una ActiveView. También puede incluir un gran número de objetos de varios dominios o unidades administrativas.

ActiveViews integradas

Las ActiveViews integradas son las ActiveViews por defecto proporcionadas por DRA. Estas ActiveViews representan todos los objetos actuales y la configuración de seguridad. Por lo tanto, las ActiveViews integradas proporcionan acceso inmediato a todos los objetos y ajustes, así como al modelo de delegación por defecto. Puede utilizar estas ActiveViews para gestionar objetos, como cuentas de usuario y recursos, o aplicar el modelo de delegación por defecto a la configuración empresarial actual.

DRA proporciona varias ActiveViews integradas que pueden representar el modelo de delegación. El nodo de ActiveViews integradas contiene las siguientes ActiveViews:

Todos los objetos

Incluye todos los objetos de todos los dominios gestionados. A través de este ActiveView, puede gestionar cualquier aspecto de su empresa. Asigne esta ActiveView al administrador o a un administrador asistente que necesite poderes de auditoría en toda la empresa.

Objetos que el usuario actual gestiona como Administrador de Windows

Incluye los objetos del dominio gestionado actual. A través de esta ActiveView, puede gestionar cuentas de usuario, grupos, contactos, unidades administrativas y recursos. Asigne esta ActiveView a los administradores nativos que sean responsables de los objetos de cuenta y recurso en el dominio gestionado.

Servidores de administración y dominios gestionados

Incluye los equipos del servidor de administración y los dominios gestionados. Mediante esta ActiveView, puede gestionar el mantenimiento diario de los servidores de administración. Asigne esta ActiveView a los administradores asistentes cuyas obligaciones incluyan la supervisión del estado de sincronización o la actualización de la memoria caché.

Directivas de DRA y activadores de automatización

Incluye todos los objetos de directiva y activador de automatización de todos los dominios gestionados. Mediante esta ActiveView, puede gestionar las propiedades y el ámbito de la directiva, así como las propiedades de activación de la automatización. Asigne esta ActiveView a los administradores asistentes responsables de la creación y el mantenimiento de las directivas de la empresa.

Objetos de seguridad de DRA

Incluye todos los objetos de seguridad. Mediante esta ActiveView, puede gestionar ActiveViews, grupos de administradores asistentes y funciones. Asigne esta ActiveView a los administradores asistentes responsables de la creación y el mantenimiento del modelo de seguridad.

Usuarios de SPA de todos los dominios gestionados y de confianza

Incluye todas las cuentas de usuario de dominios gestionados y de confianza. Mediante esta ActiveView, puede gestionar las contraseñas de los usuarios a través de Secure Password Administrator (SPA).

Acceso a las ActiveViews integradas

Acceda a las ActiveViews integradas para auditar el modelo de delegación por defecto o gestione su propia configuración de seguridad.

Para acceder a las ActiveViews integradas:

- 1 Desplácese a **Delegation Management**(Gestión de delegación) > **Manage ActiveViews** (Gestionar ActiveViews).
- 2 Asegúrese de que el campo de búsqueda esté en blanco y haga clic en **Find Now** (Buscar ahora) en el panel **List items that match my criteria** (Mostrar elementos que coincidan con los criterios).
- 3 Seleccione la ActiveView adecuada.

Uso de las ActiveViews integradas

No se pueden suprimir, clonar o modificar las ActiveViews integradas. Sin embargo, puede incorporar estas ActiveViews en el modelo de delegación existente o utilizar estas ActiveViews para diseñar su propio modelo.

Puede utilizar ActiveViews integradas de las siguientes formas:

- ◆ Asigne las ActiveViews integradas individuales a los grupos de administradores asistentes adecuados. Esta asociación permite a los miembros del grupo de administradores asistentes gestionar el conjunto correspondiente de objetos con los poderes adecuados.
- ◆ Consulte las reglas y las asociaciones de ActiveView integradas como directrices para diseñar e implementar el modelo de delegación.

Para obtener más información sobre el diseño de un modelo de delegación dinámico, consulte [Descripción del modelo de delegación dinámica](#).

Implementación de una ActiveView personalizada

Una ActiveView proporciona acceso en tiempo real a objetos específicos dentro de uno o varios dominios o unidades administrativas. Puede añadir o eliminar objetos de una ActiveView sin cambiar la estructura subyacente del dominio o la unidad administrativa.

Puede considerar una ActiveView como un dominio o una unidad administrativa virtuales o el resultado de una vista de base de datos o declaración seleccionadas de una base de datos relacional. Las ActiveViews pueden incluir o excluir cualquier conjunto de objetos, contener otras ActiveViews y tener contenidos superpuestos. Las ActiveViews pueden contener objetos de diferentes dominios, árboles y bosques. Puede configurar ActiveViews para satisfacer cualquier necesidad de gestión de la empresa.

Las ActiveViews pueden incluir los siguientes tipos de objetos:

Cuentas:

- ◆ Usuarios
- ◆ Grupos
- ◆ PCs
- ◆ Contactos
- ◆ Grupos dinámicos de distribución
- ◆ Cuenta de servicio gestionada de grupo
- ◆ Impresoras publicadas
- ◆ Tareas de impresión de impresoras publicadas
- ◆ Buzones de recursos
- ◆ Buzones compartidos
- ◆ Carpetas públicas

Objetos de directorio:

- ◆ Unidades administrativas
- ◆ Dominios
- ◆ Servidores miembros

Objetos de delegación:

- ◆ ActiveViews
- ◆ Autoadministración
- ◆ Informes directos
- ◆ Grupos gestionados

Recursos:

- ◆ Usuarios conectados
- ◆ Dispositivos
- ◆ Registros de eventos
- ◆ Archivos abiertos

- ◆ Impresoras
- ◆ Tareas de impresión
- ◆ Servicios
- ◆ Recursos compartidos

Objetos de Azure:

- ◆ Usuario de Azure
- ◆ Usuario invitado de Azure
- ◆ Grupo de Azure
- ◆ Arrendatario de Azure
- ◆ Contacto de Azure

A medida que cambie o crezca su empresa, las ActiveViews cambiarán para incluir o excluir los nuevos objetos. Por lo tanto, puede utilizar ActiveViews para reducir la complejidad del modelo, proporcionarle la seguridad que necesita y ofrecerle mucha más flexibilidad que otras herramientas de organización empresarial.

Reglas de ActiveViews

Una ActiveView puede constar de reglas que incluyen o excluyen objetos, como cuentas de usuario, grupos, unidades administrativas, contactos, recursos, equipos, buzones de recursos, buzones compartidos, grupos dinámicos de distribución, cuentas de servicios gestionadas de grupo, ActiveViews y objetos de Azure, como usuarios, usuarios invitados, grupos y contactos de Azure. Esta flexibilidad convierte a las ActiveViews en componentes dinámicos.

Estas coincidencias se denominan **caracteres comodín**. Por ejemplo, puede definir una regla que incluya todos los equipos con nombres que coincidan con DOM*. Esta especificación de caracteres comodín buscará cualquier cuenta de equipo cuyo nombre comience con la cadena de caracteres DOM. La coincidencia de caracteres comodín permite que la administración sea dinámica, ya que las cuentas se incluyen automáticamente cuando coinciden con la regla. Por lo tanto, al utilizar caracteres comodín, no necesita configurar de nuevo las ActiveViews a medida que cambie su organización.

Otro ejemplo consiste en definir ActiveViews en función de la pertenencia a grupo. Puede definir una regla que incluya todos los miembros de los grupos que empiecen por las letras NY. A continuación, a medida que los miembros se añadan a cualquier grupo que coincida con esta regla, estos miembros se incluirán automáticamente en esta ActiveView. A medida que cambie o crezca su empresa, DRA volverá a aplicar las reglas para incluir o excluir los nuevos objetos en las ActiveViews adecuadas.

8 Funciones

Esta sección incluye una lista con descripciones de las funciones integradas en DRA, cómo utilizarlas e información sobre cómo crear y administrar funciones personalizadas.

Para obtener una descripción general de las funciones y su uso, consulte [Controles del modelo de delegación](#).

Funciones integradas

Las funciones integradas de administradores asistentes proporcionan acceso al instante a un conjunto de poderes utilizados habitualmente. Puede ampliar la configuración de seguridad actual mediante estas funciones por defecto para delegar poderes a cuentas de usuario específicas u otros grupos.

Estas funciones contienen los poderes necesarios para realizar tareas de administración habituales. Por ejemplo, la función Administración de DRA contiene todos los poderes necesarios para gestionar objetos. Sin embargo, para utilizar esos poderes, la función debe estar asociada a una cuenta de usuario o a un grupo de administradores asistentes y la ActiveView gestionada.

Como las funciones integradas forman parte del modelo de delegación por defecto, puede utilizarlas para delegar rápidamente poderes e implementar la seguridad. Estas funciones integradas abordan tareas habituales que puede realizar mediante las interfaces de usuario de DRA. En las siguientes secciones, se describe cada función integrada y se resumen los poderes asociados a esa función.

Gestión de Azure Active Directory

Administración de contactos de Azure

Proporciona todos los poderes necesarios para crear, modificar, suprimir y ver las propiedades de gestión de un contacto de Azure. Puede asignar esta función a todos los administradores asistentes responsables de gestionar los contactos de Azure.

Administración de grupos de Azure

Proporciona todos los poderes necesarios para gestionar grupos de Azure y la pertenencia a Azure.

Administración de usuarios de Azure

Proporciona todos los poderes necesarios para crear, modificar, suprimir, habilitar, inhabilitar y ver las propiedades de un usuario de Azure. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar usuarios de Azure.

Administración de usuarios invitados de Azure

Proporciona todos los poderes necesarios para gestionar un usuario invitado de Azure. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar usuarios invitados de Azure.

Administración

Ponerse en contacto con la administración

Proporciona todos los poderes necesarios para crear un nuevo contacto, modificar sus propiedades o eliminar un contacto. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar contactos.

Administración de DRA

Proporciona todos los poderes a un administrador asistente. Esta función le otorga a un usuario los permisos para realizar todas las tareas de administración en DRA. Esta función es equivalente a los permisos de un administrador. Un administrador asistente asociado a la función Administración de DRA puede acceder a todos los nodos de Directory and Resource Administrator.

Administración de gMSA

Proporciona los poderes necesarios para crear, modificar, suprimir y ver las propiedades de una cuenta de servicio gestionada de grupo (gMSA). Puede asignar esta función a todos los administradores asistentes responsables de gestionar una gMSA.

Gestionar y ejecutar herramientas personalizadas

Proporciona todos los poderes necesarios para crear, gestionar y ejecutar herramientas personalizadas. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar herramientas personalizadas.

Gestionar excepciones de clonación

Proporciona todos los poderes necesarios para crear y gestionar excepciones de clonación.

Gestionar directivas y activadores de automatización

Proporciona todos los poderes necesarios para definir directivas y activadores de automatización. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables del mantenimiento de las directivas de la empresa y los flujos de trabajo de automatización.

Gestionar el modelo de seguridad

Proporciona todos los poderes necesarios para definir las reglas de administración, incluidos administradores asistentes, ActiveViews y funciones. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de la implementación y el mantenimiento del modelo de seguridad.

Gestionar atributos virtuales

Proporciona todos los poderes necesarios para crear y gestionar atributos virtuales. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar atributos virtuales.

Gestión de unidades administrativas

Proporciona todos los poderes necesarios para gestionar unidades administrativas. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar la estructura de Active Directory.

Administración de carpetas públicas

Proporciona los poderes para crear, modificar, suprimir, habilitar o inhabilitar correcto y ver las propiedades de la carpeta pública. Puede asignar esta función a todos los administradores asistentes responsables de gestionar la carpeta pública.

Replicar archivos

Proporciona todos los poderes necesarios para cargar, suprimir y modificar la información de archivo. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de replicar los archivos del servidor de administración principal en otros servidores de administración de los equipos cliente de DRA y MMS.

Restablecer la contraseña del administrador local

Proporciona todos los poderes para restablecer la contraseña de la cuenta de administrador local y ver el nombre del administrador del equipo. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar cuentas de administrador.

Autoadministración

Proporciona todos los poderes necesarios para modificar las propiedades básicas, como números de teléfono, de su propia cuenta de usuario. Asigne esta función a los administradores asistentes para permitirles gestionar su propia información personal.

Gestión de consultas avanzadas

Ejecutar consultas avanzadas

Proporciona todos los poderes necesarios para ejecutar las consultas avanzadas guardadas. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de ejecutar consultas avanzadas.

Gestionar consultas avanzadas

Proporciona todos los poderes necesarios para crear, gestionar y ejecutar consultas avanzadas. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar consultas avanzadas.

Gestión de auditorías

Auditar todos los objetos

Proporciona todos los poderes necesarios para ver las propiedades de los objetos, las directivas y las configuraciones en toda la empresa. Esta función no permite que un administrador asistente modifique las propiedades. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de las acciones de auditoría de la empresa. Permite a los administradores asistentes ver todos los nodos, excepto el nodo Herramientas personalizadas.

Auditar propiedades limitadas de cuentas y recursos

Proporciona poderes para todas las propiedades de objetos.

Auditar recursos

Proporciona todos los poderes necesarios para ver las propiedades de los recursos gestionados. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de auditar objetos de recurso.

Auditar usuarios y grupos

Proporciona todos los poderes necesarios para ver las propiedades de cuentas de usuario y grupos, pero no el poder para modificarlas. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de auditar propiedades de cuentas.

Administrador de equipos

Administración de equipos

Proporciona todos los poderes necesarios para modificar las propiedades de los equipos. Esta función permite que los administradores asistentes añadan, supriman y apaguen equipos, además de permitir la sincronización de controladores de dominio. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar equipos en la ActiveView.

Crear y suprimir cuentas de equipo

Proporciona todos los poderes necesarios para crear y suprimir una cuenta de equipo. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar equipos.

Gestionar las propiedades del equipo

Proporciona todos los poderes necesarios para gestionar todas las propiedades de una cuenta de equipo. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar equipos.

Ver todas las propiedades del equipo

Proporciona todos los poderes necesarios para ver las propiedades de una cuenta de equipo. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de auditar equipos.

Gestión de Exchange

Clonar usuario con buzón

Proporciona todos los poderes necesarios para clonar una cuenta de usuario existente junto con su buzón. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar cuentas de usuario.

Nota: Para permitir que el administrador asistente añada la nueva cuenta de usuario a un grupo durante la tarea de clonación, asigne también la función Gestionar pertenencias a grupos.

Crear y suprimir un buzón de recursos

Proporciona todos los poderes necesarios para crear y suprimir un buzón. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar buzones.

Administración de buzones

Proporciona todos los poderes necesarios para gestionar las propiedades de los buzones de Microsoft Exchange. Si utiliza Microsoft Exchange, asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar los buzones de Microsoft Exchange.

Gestionar los derechos de los buzones de Exchange

Proporciona todos los poderes necesarios para gestionar la seguridad y los derechos de los buzones de Microsoft Exchange. Si utiliza Microsoft Exchange, asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar los permisos de los buzones de Microsoft Exchange.

Gestionar el correo electrónico del grupo

Proporciona todos los poderes necesarios para ver, habilitar o inhabilitar la dirección de correo electrónico de un grupo. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar grupos o direcciones de correo electrónico de los objetos de cuenta.

Gestionar las peticiones de desplazamiento de buzones

Proporciona todos los poderes necesarios para gestionar las peticiones de desplazamiento de buzones.

Gestionar las propiedades del buzón de recursos

Proporciona todos los poderes necesarios para gestionar todas las propiedades de un buzón. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar buzones.

Gestionar el correo electrónico del usuario

Proporciona todos los poderes necesarios para ver, habilitar o inhabilitar la dirección de correo electrónico de una cuenta de usuario. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar cuentas de usuario o direcciones de correo electrónico de los objetos de cuenta.

Restablecer las propiedades del PIN de mensajería unificada

Proporciona todos los poderes necesarios para restablecer las propiedades del PIN de mensajería unificada para las cuentas de usuario.

Administración de buzones de recursos

Proporciona todos los poderes necesarios para gestionar buzones de recursos.

Administración de buzones compartidos

Proporciona todos los poderes necesarios para crear, modificar, suprimir y ver las propiedades de los buzones compartidos. Asigne esta función a todos los administradores asistentes responsables de gestionar buzones compartidos.

Ver todas las propiedades del buzón de recursos

Proporciona todos los poderes necesarios para ver las propiedades de un buzón de recursos. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de auditar buzones de recursos.

Gestión de grupos

Crear y suprimir grupos

Proporciona todos los poderes necesarios para crear y suprimir un grupo. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar grupos.

Administración de grupos dinámicos

Proporciona todos los poderes necesarios para gestionar los grupos dinámicos de Active Directory.

Administración de grupos

Proporciona todos los poderes necesarios para gestionar grupos y pertenencias a grupos, y ver las propiedades de usuario correspondientes. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar grupos u objetos de cuenta y recurso que se gestionan mediante grupos.

Gestionar grupos dinámicos de distribución

Proporciona todos los poderes necesarios para gestionar los grupos dinámicos de distribución de Microsoft Exchange.

Gestionar la seguridad de la pertenencia a grupo

Proporciona todos los poderes necesarios para designar quién puede ver y modificar las pertenencias a grupos de Microsoft Windows mediante Microsoft Outlook.

Gestionar pertenencias a grupos

Proporciona todos los poderes necesarios para añadir y eliminar cuentas de usuario o grupos de un grupo existente y ver el grupo principal de una cuenta de usuario o equipo. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar cuentas de usuario o grupos.

Gestionar las propiedades del grupo

Proporciona todos los poderes necesarios para gestionar todas las propiedades de un grupo. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar grupos.

Gestionar asignaciones temporales de grupos

Proporciona todos los poderes necesarios para crear y gestionar asignaciones temporales de grupos. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar grupos.

Cambiar el nombre del grupo y modificar la descripción

Proporciona todos los poderes necesarios para modificar el nombre y la descripción de un grupo. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar grupos.

Ver todas las propiedades del grupo

Proporciona todos los poderes necesarios para ver las propiedades de un grupo. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de auditar grupos.

Gestión de informes

Gestionar los recopiladores de Active Directory, DRA e informes de gestión

Proporciona todos los poderes necesarios para gestionar los recopiladores de Active Directory, DRA e informes de gestión para la recopilación de datos. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar la configuración de elaboración de informes.

Gestionar recopiladores de Active Directory, DRA e informes de gestión, y la configuración de base de datos

Proporciona todos los poderes necesarios para gestionar los recopiladores de Active Directory, DRA e informes de gestión, y la configuración de base de datos para la recopilación de datos. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar la configuración de base de datos y elaboración de informes.

Gestionar el módulo de elaboración de informes de la interfaz de usuario

Proporciona todos los poderes necesarios para generar y exportar informes de detalles de actividad para usuarios, grupos, contactos, equipos, unidades administrativas, poderes, funciones, ActiveViews, contenedores, impresoras publicadas y administradores asistentes. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar informes.

Gestionar la configuración de base de datos

Proporciona todos los poderes necesarios para gestionar la configuración de base de datos para los informes de gestión. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar la configuración de base de datos de elaboración de informes.

Ver la información de los recopiladores de Active Directory, DRA e informes de gestión, y la configuración de base de datos

Proporciona todos los poderes necesarios para ver la información de los recopiladores de AD, DRA e informes de gestión, y la configuración de base de datos.

Gestión de recursos

Crear y suprimir recursos

Proporciona todos los poderes necesarios para crear y suprimir recursos compartidos y cuentas de equipo, y borrar registros de eventos. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar objetos de recurso y registros de eventos.

Gestionar impresoras y tareas de impresión

Proporciona todos los poderes necesarios para gestionar impresoras, además de colas y tareas de impresión. Para gestionar las tareas de impresión asociadas a una cuenta de usuario, la tarea de impresión y la cuenta de usuario deben incluirse en la misma ActiveView. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables del mantenimiento de las impresoras y la gestión de las tareas de impresión.

Gestionar los recursos de los usuarios gestionados

Proporciona todos los poderes necesarios para gestionar los recursos asociados a cuentas de usuario específicas. El administrador asistente y las cuentas de usuario deben incluirse en la misma ActiveView. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar objetos de recurso.

Gestionar servicios

Proporciona todos los poderes necesarios para gestionar servicios. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar servicios.

Gestionar carpetas compartidas

Proporciona todos los poderes necesarios para gestionar carpetas compartidas. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar carpetas compartidas.

Administración de recursos

Proporciona todos los poderes necesarios para modificar las propiedades de los recursos gestionados, incluidos los recursos asociados a cualquier cuenta de usuario. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar objetos de recurso.

Recursos de inicio y parada

Proporciona todos los poderes necesarios para pausar, iniciar, reanudar o detener un servicio, iniciar o detener un dispositivo o impresora, apagar un equipo o sincronizar los controladores de dominio. También proporciona todos los poderes necesarios para pausar, reanudar e iniciar servicios, detener dispositivos o colas de impresión y apagar equipos. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar objetos de recurso.

Gestión del servidor

Programador integrado (solo para uso interno)

Proporciona poderes para realizar una programación cuando DRA actualice la memoria caché.

Administración de servidores de aplicación

Proporciona los poderes necesarios para configurar, ver y suprimir las configuraciones del servidor de aplicaciones.

Configurar servidores y dominios

Proporciona todos los poderes necesarios para modificar las opciones del servidor de administración y los dominios gestionados. También proporciona poderes para configurar y gestionar los arrendatarios de Azure. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de la supervisión y el mantenimiento de los servidores de administración y la gestión de los arrendatarios de Azure.

Administración del servidor del Historial de cambios unificado

Proporciona los poderes necesarios para configurar, ver y suprimir las configuraciones del servidor del Historial de cambios unificado.

Administración del servidor de Automatización del flujo de trabajo

Proporciona los poderes necesarios para configurar, ver y suprimir las configuraciones del servidor de Automatización del flujo de trabajo.

Gestión de cuentas de usuario

Crear y modificar cuentas de usuario

Proporciona todos los poderes necesarios para crear y suprimir una cuenta de usuario. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar cuentas de usuario.

Administración de la Ayuda técnica

Proporciona todos los poderes necesarios para ver las propiedades de las cuentas de usuario, y cambiar las contraseñas y las propiedades relacionadas con ellas. Esta función también permite a los administradores asistentes inhabilitar, habilitar y desbloquear cuentas de usuario. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de las tareas de la Ayuda técnica asociadas con garantizar que los usuarios tengan acceso adecuado a sus cuentas.

Gestionar las propiedades de marcado de los usuarios

Proporciona todos los poderes necesarios para modificar las propiedades de marcado de las cuentas de usuario. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar las cuentas de usuario que tienen acceso remoto a la empresa.

Gestionar la contraseña de usuario y desbloquear la cuenta

Proporciona todos los poderes necesarios para restablecer la contraseña, especificar la configuración de contraseña y desbloquear una cuenta de usuario. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables del mantenimiento del acceso a las cuentas de usuario.

Gestionar las propiedades del usuario

Proporciona todos los poderes necesarios para gestionar todas las propiedades de una cuenta de usuario, incluidas las propiedades del buzón de Microsoft Exchange. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar cuentas de usuario.

Cambiar el nombre del usuario y modificar la descripción

Proporciona todos los poderes necesarios para modificar el nombre y la descripción de una cuenta de usuario. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar cuentas de usuario.

Restablecer contraseña

Proporciona todos los poderes necesarios para restablecer y modificar contraseñas. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de la gestión de contraseñas.

Restablecer contraseña y desbloquear la cuenta mediante SPA

Proporciona todos los poderes necesarios para utilizar Secure Password Administrator para restablecer las contraseñas y desbloquear las cuentas de usuario.

Transformar un usuario

Proporciona todos los poderes necesarios para añadir un usuario o eliminar un usuario en los grupos que se encuentran en una cuenta de plantilla, incluida la capacidad de modificar las propiedades del usuario mientras se transforma.

Administración de usuarios

Proporciona todos los poderes necesarios para gestionar cuentas de usuario, buzones de correo de Microsoft Exchange asociados y pertenencias a grupos. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de gestionar cuentas de usuario.

Ver todas las propiedades de usuario

Proporciona todos los poderes necesarios para ver las propiedades de una cuenta de usuario. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables de auditar cuentas de usuario.

Administración de WTS

Gestionar las propiedades de entorno de WTS

Proporciona todos los poderes necesarios para cambiar las propiedades de entorno de WTS para una cuenta de usuario. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables del mantenimiento del entorno de WTS o la gestión de cuentas de usuario.

Gestionar las propiedades de control remoto de WTS

Proporciona todos los poderes necesarios para cambiar las propiedades de control remoto de WTS para una cuenta de usuario. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables del mantenimiento del acceso a WTS o la gestión de cuentas de usuario.

Gestionar las propiedades de sesión de WTS

Proporciona todos los poderes necesarios para cambiar las propiedades de sesión de WTS para una cuenta de usuario. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables del mantenimiento de las sesiones de WTS o la gestión de cuentas de usuario.

Gestionar las propiedades de terminal de WTS

Proporciona todos los poderes necesarios para cambiar las propiedades de terminal de WTS para una cuenta de usuario. Asigne esta función a los administradores asistentes responsables del mantenimiento de las propiedades de terminal de WTS o la gestión de cuentas de usuario.

Administración de WTS

Proporciona todos los poderes necesarios para gestionar las propiedades de Windows Terminal Server (WTS) para las cuentas de usuario de la ActiveView. Si utiliza WTS, asigne esta función a los administradores asistentes responsables del mantenimiento de las propiedades de WTS de las cuentas de usuario.

Acceso a las funciones integradas

Acceda a las funciones integradas para auditar el modelo de delegación por defecto o gestione su propia configuración de seguridad.

Para acceder a las funciones integradas:

- 1 Desplácese a **Delegation Management**(Gestión de delegación) > **Manage Roles** (Gestionar funciones).
- 2 Asegúrese de que el campo de búsqueda esté en blanco y haga clic en **Find Now** (Buscar ahora) en el panel **List items that match my criteria** (Mostrar elementos que coincidan con los criterios).
- 3 Seleccione la función adecuada.

Uso de funciones integradas

No se pueden suprimir ni modificar las funciones integradas. Sin embargo, puede incorporar las funciones integradas en el modelo de delegación existente o utilizar estas funciones para diseñar e implementar su propio modelo.

Puede utilizar las funciones integradas de las siguientes formas:

- ◆ Asocie una función integrada a una cuenta de usuario o a un grupo de administradores asistentes. Esta asociación proporciona al usuario o los miembros del grupo de administradores asistentes los poderes adecuados para la tarea.
- ◆ Clone una función integrada y utilice ese clon como base para una función personalizada. Puede añadir otras funciones o poderes a esa nueva función y eliminar los poderes incluidos originalmente en la función integrada.

Para obtener más información sobre el diseño de un modelo de delegación dinámico, consulte [Descripción del modelo de delegación dinámica](#).

Creación de funciones personalizadas

Al crear una función, puede delegar rápida y fácilmente un conjunto de poderes que representa una tarea administrativa o un flujo de trabajo. Puede crear y gestionar funciones desde **Delegation Management** (Gestión de delegación) > nodo **Funciones** de la consola de delegación y configuración. En este nodo, puede realizar las siguientes acciones:

- ◆ Crear nuevas funciones.
- ◆ Clonar funciones existentes.
- ◆ Modificar las propiedades de la función.
- ◆ Suprimir funciones.
- ◆ Gestionar asignaciones de funciones.
 - ◆ Delegar una nueva asignación.
 - ◆ Eliminar una asignación existente.
 - ◆ Ver las propiedades de un administrador asistente asignado.
 - ◆ Ver las propiedades de una ActiveView asignada.
- ◆ Gestionar las funciones y los poderes de una función (las funciones se pueden anidar).
- ◆ Generar informes de cambio de funciones.

Para ejecutar cualquiera de las acciones identificadas en esta sección, por lo general, debe seleccionar el nodo **Funciones** y realizar una de las siguientes acciones:

- ◆ Utilice el menú **Tareas** o el menú contextual para abrir el asistente o el cuadro de diálogo correspondientes para continuar con la acción necesaria.
- ◆ Busque el objeto de función en el panel **List items that match my criteria** (Mostrar los elementos que coincidan con los criterios) y utilice el menú **Tareas** o el menú contextual para seleccionar y abrir el asistente o el cuadro de diálogo correspondientes para seguir adelante con la acción necesaria.

Para llevar a cabo cualquiera de las acciones anteriores, debe disponer de los poderes adecuados, como los que se incluyen en la función **Gestionar el modelo de seguridad**.

9 Poderes

Los poderes son los pilares iniciales de la administración de "privilegios mínimos". La asignación de poderes a los usuarios le ayuda en la implementación y el mantenimiento del modelo de seguridad dinámico. Puede realizar estos procedimientos en la consola de delegación y configuración.

Poderes integrados

Hay más de 390 poderes integrados para gestionar objetos y realizar tareas administrativas habituales con las que puede trabajar al definir funciones y realizar asignaciones de delegación. Los poderes integrados no se pueden suprimir, pero puede clonarlos para convertirlos en poderes personalizados. A continuación, se incluyen algunos ejemplos de poderes integrados:

Crear un grupo y modificar todas sus propiedades

Proporciona el poder para crear grupos y especificar todas las propiedades durante la creación de grupos.

Eliminar una cuenta de usuario

Si la Papelera está habilitada, proporciona el poder para transferir cuentas de usuario a la Papelera. Si la Papelera está inhabilitada, proporciona el poder para suprimir de forma permanente cuentas de usuario.

Modificar todas las propiedades del equipo

Proporciona el poder para modificar todas las propiedades de las cuentas de equipo.

Poderes de Azure

Use los siguientes poderes para delegar la creación y la gestión de usuarios, grupos y contactos de Azure.

Poderes de cuenta de usuario de Azure:

- ◆ Crear usuarios de Azure y modificar todas sus propiedades
- ◆ Suprimir de forma permanente una cuenta de usuario de Azure
- ◆ Gestionar la entrada a la sesión para los usuarios de Azure
- ◆ Gestionar la entrada a la sesión para los usuarios de Azure sincronizados con el arrendatario de Azure
- ◆ Modificar todas las propiedades de usuario de Azure
- ◆ Restablecer la contraseña de una cuenta de usuario de Azure
- ◆ Ver todas las propiedades de usuario de Azure

Poderes de grupo de Azure:

- ◆ Añadir un objeto a un grupo de Azure

- Crear grupos de Azure y modificar todas sus propiedades
- Suprimir una cuenta de grupo de Azure
- Modificar todas las propiedades de grupo de Azure
- Eliminar un objeto de un grupo de Azure
- Ver todas las propiedades de grupo de Azure

Poderes de contactos de Azure:

- Crear contactos de Azure y modificar todas sus propiedades
- Suprimir una cuenta de contacto de Azure
- Modificar todas las propiedades de contactos de Azure
- Ver todas las propiedades de contactos de Azure

Poder de cuenta de usuario invitado de Azure:

- Permitir el acceso de un usuario invitado de Azure

Los poderes que se muestran para las cuentas de usuario de Azure también se aplican a las cuentas de usuario invitado de Azure.

Para gestionar propiedades de nivel detallado para objetos de Azure, puede crear poderes personalizados mediante la selección de los atributos de objeto especificados.

Implementación de poderes personalizados

Para crear un poder personalizado, puede crear un nuevo poder o clonar uno existente. Puede utilizar un poder existente como plantilla para las nuevas delegaciones de poderes. Un poder define las propiedades de un objeto que un administrador asistente puede ver, modificar o crear en el dominio o el subárbol gestionados. Los poderes personalizados pueden incluir acceso a varias propiedades como, por ejemplo, el poder *Ver todas las propiedades de usuario*.

Nota: No se pueden clonar todos los poderes integrados.

Puede implementar los poderes integrados desde **Delegation Management** (Gestión de delegación) > nodo **Poderes** de la consola de delegación y configuración. En este nodo, puede realizar las siguientes acciones:

- Ver todas las propiedades de los poderes.
- Crear nuevos poderes.
- Clonar poderes existentes.
- Modificar los poderes personalizados
- Generar informes de cambio de poderes.

Para llevar a cabo estas acciones, debe disponer de los poderes adecuados, como los que se incluyen en la función Gestión del modelo de seguridad.

Tenga en cuenta el siguiente proceso antes de intentar crear un nuevo poder.

1. Revise los poderes proporcionados con DRA.

2. Decida si necesita un poder personalizado. Si es pertinente, puede clonar un poder personalizado existente.
3. Realice los procedimientos adecuados del Asistente. Por ejemplo, complete el Asistente para crear nuevos poderes.
4. Consulte el nuevo poder.
5. Modifique el nuevo poder si es necesario.

Para ejecutar cualquiera de las acciones identificadas en esta sección, por lo general, debe seleccionar el nodo **Poderes** y realizar una de las siguientes acciones:

- ◆ Utilice el menú Tareas o el menú contextual para abrir el asistente o el cuadro de diálogo correspondientes para continuar con la acción necesaria.
- ◆ Busque el objeto de poder en el panel **List items that match my criteria**(Mostrar los elementos que coincidan con los criterios) y utilice el menú Tareas o el menú contextual para seleccionar y abrir el asistente o el cuadro de diálogo correspondientes para seguir adelante con la acción necesaria.

Ampliación de poderes

Puede añadir permisos o funciones a un poder para ampliarlo.

Por ejemplo, para permitir que un administrador asistente cree una cuenta de usuario, puede asignar el poder *Crear usuarios y modificar todas sus propiedades* o *Crear usuarios y modificar las propiedades limitadas*. Si asigna también el poder *Añadir un nuevo usuario al grupo*, el administrador asistente puede añadir esa nueva cuenta de usuario a un grupo mientras se utiliza el Asistente para crear usuarios. En este caso, el poder *Añadir un nuevo usuario al grupo* proporciona una función adicional al Asistente. El poder *Añadir un nuevo usuario al grupo* es el **poder de ampliación**.

Los poderes de ampliación no pueden añadir permisos ni funciones por sí mismos. Para delegar correctamente una tarea que incluya un poder de ampliación, debe asignar el poder de ampliación junto con el poder que desea ampliar.

Nota

- ◆ Para crear correctamente un grupo e incluir el nuevo grupo en una ActiveView, debe disponer del poder *Añadir un nuevo grupo a ActiveView* en la ActiveView especificada. La ActiveView especificada debe incluir también la unidad administrativa o el contenedor integrado que incluirá el nuevo grupo.
 - ◆ Para clonar correctamente un grupo e incluir el nuevo grupo en una ActiveView, debe disponer del poder *Añadir un grupo clonado a una ActiveView* en la ActiveView especificada. La ActiveView especificada también debe incluir el grupo de origen, así como la unidad administrativa o el contenedor integrado que incluirá el nuevo grupo.
-

En la tabla siguiente, se muestran algunos ejemplos de acciones que se pueden configurar al crear un nuevo poder o modificar las propiedades de un poder existente:

Para delegar esta tarea	Asigne este poder	Y este poder de ampliación
Clonar un grupo e incluir el nuevo grupo en la ActiveView especificada	Clonar un grupo y modificar todas sus propiedades	Añadir un grupo clonado a una ActiveView
Crear un grupo e incluir el nuevo grupo en la ActiveView especificada	Crear un grupo y modificar todas sus propiedades	Añadir un nuevo grupo a ActiveView
Crear un contacto habilitado para correo	Crear un contacto y modificar todas sus propiedades	Habilitar el correo electrónico del nuevo contacto
	Crear un contacto y modificar las propiedades limitadas	
Crear un grupo habilitado para correo	Crear un grupo y modificar todas sus propiedades	Habilitar el correo electrónico para el nuevo grupo
Crear una cuenta de usuario habilitada para correo	Crear usuarios y modificar todas sus propiedades	Habilitar el correo electrónico para el nuevo usuario
	Crear usuarios y modificar las propiedades limitadas	
Crear una cuenta de usuario y añadir la nueva cuenta a grupos específicos	Crear usuarios y modificar todas sus propiedades	Añadir un nuevo usuario al grupo
	Crear usuarios y modificar las propiedades limitadas	

10

Asignaciones de delegación

Puede gestionar asignaciones de delegación desde **Delegation Management** (Gestión de delegación) > nodo **Administrador asistente** en la consola de delegación y configuración. En este nodo, puede ver las funciones y los poderes asignados a los administradores asistentes y gestionar las asignaciones de funciones y ActiveViews. También puede realizar lo siguiente con los grupos de administradores asistentes:

- ◆ Añadir miembros de grupos.
- ◆ Crear grupos.
- ◆ Clonar grupos.
- ◆ Suprimir grupos.
- ◆ Modificar las propiedades del grupo

Para ver y gestionar las asignaciones y realizar cambios en los grupos de administradores asistentes, debe disponer de los poderes adecuados, como los que se incluyen en la función Gestiónar el modelo de seguridad.

Para ejecutar cualquiera de las acciones identificadas en esta sección, por lo general, debe seleccionar el nodo **Administradores asistentes** y realizar una de las siguientes acciones:

- ◆ Utilice el menú Tareas o el menú contextual para abrir el asistente o el cuadro de diálogo correspondientes para continuar con la acción necesaria.
- ◆ Busque el grupo o el administrador asistente en el panel **List items that match my criteria** (Mostrar los elementos que coincidan con los criterios) y utilice el menú Tareas o el menú contextual para seleccionar y abrir el asistente o el cuadro de diálogo correspondientes para seguir adelante con la acción necesaria.

IV Configuración de los componentes y el proceso

Este capítulo proporciona información para configurar DRA por primera vez, incluidos los servidores y sus personalizaciones, las consolas y sus personalizaciones, la administración de Azure, la administración de carpetas públicas y la conexión a servidores.

- ◆ [Capítulo 11, “Configuración inicial”, en la página 89](#)
- ◆ [Capítulo 12, “Conexión de sistemas gestionados”, en la página 125](#)

11 Configuración inicial

En esta sección, se describen los pasos de configuración necesarios si va a instalar por primera vez Directory and Resource Administrator.

- ◆ “Lista de verificación de configuración” en la página 89
- ◆ “Instalación o actualización de licencias” en la página 90
- ◆ “Configurar los servidores y las funciones de DRA” en la página 90
- ◆ “Configuración de informes del Historial de cambios” en la página 108
- ◆ “Configuración de los servicios de DRA para una cuenta de servicio gestionada de grupo” en la página 115
- ◆ “Configurar el cliente de delegación y configuración” en la página 116
- ◆ “Configuración del cliente Web” en la página 117

Listado de verificación de configuración

La siguiente lista de verificación le guiará por el proceso de configuración de DRA para utilizar el producto por primera vez.

Pasos	Detalles
Instalar una licencia de DRA	Utilice la utilidad de comprobación de estado para aplicar una licencia de DRA. Para obtener más información sobre las licencias de DRA, consulte Requisitos de licencias .
Configurar los servidores y las funciones de DRA	Configure el MMS, las excepciones de clonación, la réplica de archivos, la adición de marcas a eventos, el almacenamiento en caché, los AD LDS, los grupos dinámicos, la Papelera, los informes, el Historial de cambios unificado y el servidor de flujo de trabajo.
Configurar los informes del Historial de cambios (opcional)	Configure los informes del Historial de cambios si desea realizar la integración con un servidor de Change Guardian para recopilar datos del Historial de cambios para eventos de usuario internos y externos a DRA.
Configurar los servicios de DRA para una cuenta de gMSA (opcional)	Configure los servicios de DRA para un grupo Gestionar la cuenta de servicio (gMSA) si desea gestionar el protocolo de autenticación en varios servidores en lugar de en un único servidor.
Configurar el cliente de delegación y configuración	Configure cómo se accede a los elementos y cómo se muestran en el cliente de configuración y delegación.
Configurar el cliente Web	Configure la salida automática de la sesión, los certificados, las conexiones del servidor y los componentes de autenticación.

Instalación o actualización de licencias

DRA requiere un archivo de clave de licencia. Este archivo contiene la información de su licencia y se ha instalado en el servidor de administración. Después de instalar el servidor de administración, use la utilidad de comprobación de estado para instalar la licencia adquirida. Si es necesario, se proporciona también una clave de licencia de prueba (`TrialLicense.lic`) con el paquete de instalación que permite gestionar un número ilimitado de cuentas de usuario y buzones durante 30 días.

Para actualizar una licencia existente o de prueba, abra la consola de delegación y configuración y desplácese a **Gestión de configuraciones**> **Actualizar licencia**. Al actualizar la licencia, actualice el archivo de licencia en cada servidor de administración.

Puede ver la licencia del producto en la consola de delegación y configuración. Para ver la licencia del producto, desplácese al menú **Archivo** > **Propiedades de DRA** > **Licencia**.

Configurar los servidores y las funciones de DRA

Para administrar el acceso con privilegios mínimos para las tareas de Active Directory que utilizan DRA, deben configurarse muchos componentes y procesos. Entre ellos, se incluyen las configuraciones de componentes de cliente y generales. En esta sección, se proporciona información sobre los componentes y los procesos generales que deben configurarse para DRA.

- ◆ “Configuración del conjunto de varios maestros” en la página 91
- ◆ “Gestión de excepciones de clonación” en la página 94
- ◆ “Réplica de archivos” en la página 94
- ◆ “Azure Sync” en la página 97
- ◆ “Habilitación de varios administradores de grupos” en la página 97
- ◆ “Comunicaciones cifradas” en la página 97
- ◆ “Definición de atributos virtuales” en la página 98
- ◆ “Configuración del almacenamiento en caché” en la página 99
- ◆ “Habilitación de la recopilación de impresoras de Active Directory” en la página 102
- ◆ “AD LDS” en la página 102
- ◆ “Grupo dinámico” en la página 103
- ◆ “Configuración de la Papelera” en la página 103
- ◆ “Configuración de informes” en la página 104
- ◆ “Delegación de los poderes de configuración del servidor de Automatización del flujo de trabajo” en la página 106
- ◆ “Configuración del servidor de Automatización del flujo de trabajo” en la página 106
- ◆ “Delegación de los poderes de búsqueda LDAP” en la página 107

Configuración del conjunto de varios maestros

Un entorno de conjunto de varios maestros (MMS, Multi-Master Set) utiliza varios servidores de administración para gestionar el mismo conjunto de dominios y servidores miembros. Un MMS está formado por un servidor de administración principal y varios servidores de administración secundarios asociados.

El modo por defecto del servidor de administración es Principal. A medida que añada servidores secundarios al entorno MMS, tenga en cuenta que un servidor de administración secundario solo puede pertenecer a un único conjunto de servidores.

Para asegurarse de que cada servidor del conjunto gestione los mismos datos, sincronice periódicamente los servidores secundarios con el servidor de administración principal. Para reducir el mantenimiento, utilice la misma cuenta de servicio para todos los servidores de administración en el bosque de dominios.

Importante

- ◆ Al instalar el servidor secundario, seleccione **Servidor de administración secundario** en el instalador.
 - ◆ La versión de DRA del nuevo servidor secundario debe ser igual a la del servidor principal de DRA para que todas las funciones del servidor principal estén disponibles en el secundario.
-
- ◆ “Adición de un servidor de administración secundario” en la página 91
 - ◆ “Subir de nivel un servidor de administración secundario” en la página 92
 - ◆ “Bajar de nivel un servidor de administración principal” en la página 93
 - ◆ “Programación de la sincronización” en la página 93

Adición de un servidor de administración secundario

Puede añadir un servidor de administración secundario a un MMS existente en el cliente de delegación y configuración.

Nota: Para añadir correctamente un nuevo servidor secundario, debe instalar primero el producto Directory and Resource Administrator en el equipo del servidor de administración. Para obtener más información, consulte [Instalación del servidor de administración de DRA](#).

Para añadir un servidor de administración secundario:

- 1 Haga clic con el botón derecho en **Administration Servers** (Servidores de administración) en el nodo “Configuration Management” (Gestión de configuraciones) y seleccione **Add Secondary Server** (Añadir servidor secundario).
- 2 En el Asistente para añadir servidores secundarios, haga clic en “Next” (Siguiente).
- 3 En la pestaña “Secondary server” (Servidor secundario), especifique el nombre del servidor de administración secundario que desea añadir al MMS.

- 4 En la pestaña "Access account" (Cuenta de acceso), especifique una cuenta de servicio del servidor de administración secundario. DRA utiliza esta cuenta solo para añadir el servidor de administración secundario al MMS.
- 5 En la pestaña "Multi-Master access account" (Cuenta de acceso de varios maestros), especifique la cuenta de acceso que utilizará el servidor de administración principal para las operaciones de MMS. Es recomendable no utilizar la cuenta de servicio del servidor de administración secundario como cuenta de acceso de varios maestros. Puede especificar cualquier cuenta de usuario del dominio asociado al servidor de administrador secundario. La cuenta de acceso de varios maestros debe formar parte del grupo Administradores locales del servidor secundario. Si la cuenta de acceso de varios maestros no tiene suficientes privilegios para realizar operaciones de MMS, el servidor de DRA delega automáticamente los poderes necesarios a la cuenta de acceso de varios maestros.

Subir de nivel un servidor de administración secundario

Puede subir de nivel un servidor de administración secundario a uno principal. Al subir de nivel un servidor de administración secundario a uno principal, el servidor de administración principal existente se convierte en el secundario en el conjunto de servidores. Para subir de nivel un servidor de administración secundario, debe disponer de los poderes adecuados, como los que se incluyen en la función integrada Configurar servidores y dominios. Antes de subir de nivel un servidor de administración secundario, sincronice el MMS para que presente la configuración más reciente.

Para obtener información acerca de cómo sincronizar el MMS, consulte [Programación de la sincronización](#).

Nota: Un servidor primario que se acaba de subir de nivel solo puede conectarse a servidores secundarios que estuviesen disponibles durante el proceso de subida de nivel. Si un servidor secundario deja de estar disponible durante el proceso de subida de nivel, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Para subir de nivel un servidor de administración secundario:

- 1 Desplácese al nodo **Configuration Management** (Gestión de configuraciones) > **Administration Servers** (Servidores de administración).
- 2 En el panel derecho, seleccione el servidor de administración secundario que desea subir de nivel.
- 3 En el menú Tareas, haga clic en **Advanced (Opciones avanzadas)** > **Promote Server** (Subir de nivel servidor).

Importante: Si la cuenta de servicio del servidor secundario es diferente a la del servidor principal o el servidor secundario se ha instalado en un dominio diferente al del servidor principal (dominios de confianza/que no son de confianza) y sube de nivel el servidor secundario, asegúrese de delegar las siguientes funciones antes de realizar el proceso de subida de nivel: **Auditar todos los objetos**, **Configurar servidores y dominios** y **Generar informes de IU**. A continuación, compruebe que las sincronizaciones de MMS se hayan realizado correctamente.

Bajar de nivel un servidor de administración principal

Puede bajar de nivel un servidor de administración principal a uno secundario. Para bajar de nivel un servidor de administración principal, debe disponer de los poderes adecuados, como los que se incluyen en la función integrada Configurar servidores y dominios.

Para bajar de nivel un servidor de administración principal:

- 1 Desplácese al nodo **Configuration Management** (Gestión de configuraciones) > **Administration Servers** (Servidores de administración).
- 2 En el panel derecho, seleccione el servidor de administración principal que desea bajar de nivel.
- 3 En el menú Tareas, haga clic en **Advanced (Opciones avanzadas)** > **Demote Server** (Bajar de nivel servidor).
- 4 Especifique el equipo que desea designar como el nuevo servidor de administración principal y haga clic en **Aceptar**.

Programación de la sincronización

La sincronización garantiza que todos los servidores de administración del MMS utilicen los mismos datos de configuración. Aunque se pueden sincronizar manualmente los servidores en cualquier momento, la programación por defecto determina la sincronización del MMS cada 4 horas. Modifique esta programación para adaptarla a sus necesidades empresariales.

Para modificar la programación de sincronización o para sincronizar manualmente los servidores MMS, debe disponer de los poderes adecuados, como los que se incluyen en la función integrada Configurar servidores y dominios.

Para acceder a la programación de sincronización o realizar sincronizaciones manuales, desplácese a **Configuration Management** (Gestión de configuraciones) > **Administration Servers** (Servidores de administración) y utilice el menú **Tareas** o haga clic con el botón derecho en las opciones del servidor seleccionado. La programación de sincronización se encuentra en las propiedades del servidor seleccionado.

Descripción de las opciones de sincronización

Existen cuatro opciones diferentes para sincronizar servidores MMS:

- ◆ Seleccione el servidor principal y sincronice todos los servidores secundarios, "Synchronize All Servers" (Sincronizar todos los servidores).
- ◆ Seleccione un servidor secundario y sincronice solo ese servidor.
- ◆ Configure la programación de sincronización de los servidores principal y secundarios de forma independiente.
- ◆ Configure la programación de sincronización de todos los servidores. Esta opción está habilitada si se ha seleccionado el siguiente ajuste en la programación de sincronización del servidor principal:

Configure secondary Administration servers when refreshing the primary Administration server
(Configurar los servidores de administración secundarios al actualizar el servidor de administración principal)

Nota: Si desactiva esta opción, los archivos de configuración se copian en los servidores secundarios de la programación principal, pero no se cargarán en ese momento en la programación secundaria; se cargarán en función de la programación configurada en el servidor secundario. Esto es útil si los servidores se encuentran en distintas zonas horarias. Por ejemplo, puede configurar todos los servidores para que se actualice la configuración en mitad de la noche, aunque haya diferencias de hora debido a las distintas zonas horarias.

Gestión de excepciones de clonación

Las excepciones de clonación permiten definir propiedades de usuarios, grupos, contactos y equipos que no se copiarán cuando se clone uno de estos objetos.

Puede gestionar las excepciones de clonación con los poderes adecuados. La función Gestión de excepciones de clonación otorga poderes para ver, crear y suprimir excepciones de clonación.

Para ver o suprimir una excepción de clonación existente, o crear una nueva, desplácese a **Configuration Management**(Gestión de configuraciones) > **Clone Exceptions** (Excepciones de clonación) > **Tareas**, o bien haga clic con el botón derecho en el menú.

Réplica de archivos

Al crear herramientas personalizadas, es posible que deba instalar los archivos de compatibilidad utilizados por la herramienta personalizada en el equipo de la consola de delegación y configuración de DRA antes de poder ejecutar la herramienta personalizada. Puede utilizar las funciones de réplica de archivos de DRA para replicar de forma fácil y rápida los archivos de compatibilidad de herramientas personalizadas desde el servidor de administración principal en los servidores de administración secundarios del MMS, así como en los equipos cliente de DRA. La réplica de archivos también permite replicar guiones de activador de servidores principales en secundarios.

Las herramientas personalizadas y las funciones de réplica de archivos solo están disponibles en la consola de delegación y configuración.

Puede utilizar de forma conjunta las herramientas personalizadas y la réplica de archivos para asegurarse de que los equipos cliente de DRA puedan acceder a los archivos de herramientas personalizadas. DRA replica los archivos de herramientas personalizadas en los servidores de administración secundarios para garantizar que los equipos cliente de DRA que se conectan a los servidores de administración secundarios puedan acceder a las herramientas personalizadas.

DRA replica los archivos de herramientas personalizadas en el servidor de administración principal en los servidores de administración secundarios durante el proceso de sincronización de MMS. DRA descarga los archivos de herramientas personalizadas en los equipos cliente de DRA cuando estos se conectan a los servidores de administración.

Nota: DRA descarga los archivos de herramientas personalizadas en la siguiente ubicación de los equipos cliente de DRA:

{DirInstalDRA}\{ID de MMS}\Download

El ID de MMS es la identificación del conjunto de varios maestros desde el que DRA descarga los archivos de herramientas personalizadas.

- ◆ “Carga de archivos de herramientas personalizadas para la réplica” en la página 95
- ◆ “Réplica de varios archivos entre servidores de administración” en la página 96
- ◆ “Réplica de varios archivos en los equipos cliente de DRA” en la página 96

Carga de archivos de herramientas personalizadas para la réplica

Al cargar archivos en el servidor de administración principal, especifique los archivos que desea cargar y replicar entre el servidor de administración primario y todos los servidores de administración secundarios del conjunto MMS. DRA permite cargar archivos de biblioteca, guión y ejecutables.

La función Replicar archivos le permite replicar archivos del servidor de administración principal en los servidores de administración secundarios del MMS, así como en los equipos clientes de DRA. La función Replicar archivos contiene los siguientes poderes:

- ◆ **Suprimir archivos del servidor:** este poder permite a DRA suprimir archivos que ya no existen en los servidores de administración principal y secundarios, y los equipos cliente de DRA.
- ◆ **Definir información del archivo:** este poder permite a DRA actualizar la información de los archivos en los servidores de administración secundarios.
- ◆ **Cargar archivos en el servidor:** este poder permite a DRA cargar archivos del equipo cliente de DRA en el servidor de administración principal.

Nota: Solo puede cargar un archivo para la réplica cada vez mediante la interfaz de usuario de réplica de archivos de la consola de delegación y configuración.

Para cargar un archivo de herramienta personalizada en el servidor de administración principal:

- 1 Desplácese a **Configuration Management** (Gestión de configuraciones) > **File Replication** (Réplica de archivos).
- 2 En el menú Tareas, haga clic en **Upload file** (Cargar archivo).
- 3 Para buscar y seleccionar el archivo que desea cargar, haga clic en **Examinar**.
- 4 *Si desea descargar el archivo seleccionado en todos los equipos cliente de DRA*, seleccione la casilla de verificación **Download to all client computers** (Descargar en todos los equipos cliente).
- 5 *Si desea registrar una biblioteca COM*, seleccione la casilla de verificación **Register COM library** (Registrar biblioteca COM).
- 6 Haga clic en **Aceptar**.

Nota

- ◆ DRA carga en la carpeta `{DirInstalDRA}\FileTransfer\Replicate` del servidor de administración principal el archivo de guión o los archivos de compatibilidad que deben replicarse en otros servidores de administración secundarios. La carpeta `{DirInstalDRA}\FileTransfer\Replicate` también recibe el nombre de `{Vía_archivos_replicados_DRA}`.

- ◆ DRA carga el archivo de guión o los archivos de compatibilidad que deben replicarse en los equipos cliente de DRA, en la carpeta *{DirInstallDRA}\FileTransfer\Replicate* del servidor de administración principal.
 - ◆ El archivo de herramienta personalizada cargado en el servidor de administración principal se distribuirá a los servidores de administración secundarios durante la próxima sincronización programada o mediante sincronización manual.
-

Réplica de varios archivos entre servidores de administración

Si tiene varios archivos que desea cargar y replicar entre el servidor de administración principal y los servidores de administración secundarios en el MMS, puede cargarlos manualmente para la réplica. Para ello, copie los archivos en el directorio de réplica del servidor de administración principal, que se encuentra en la siguiente ubicación:

{DRAInstallDir}\FileTransfer\Replicate

El directorio de réplica se crea durante la instalación de DRA.

El servidor de administración identifica automáticamente los archivos en el directorio de réplica y replica los archivos entre los servidores de administración durante la próxima sincronización programada. Después de la sincronización, DRA muestra los archivos cargados en la ventana Réplica de archivos de la consola de delegación y configuración.

Nota: Si desea replicar archivos que contienen bibliotecas COM que deben registrarse, no puede copiar manualmente los archivos en el directorio de réplica del servidor de administración. Debe utilizar la consola de delegación y configuración para cargar cada archivo y registrar la biblioteca COM.

Réplica de varios archivos en los equipos cliente de DRA

Si tiene varios archivos que desea replicar entre el servidor de administración principal y los equipos cliente de DRA, puede copiar los archivos en el directorio de réplica del cliente del servidor de administración principal, que se encuentra en la siguiente ubicación:

{DRAInstallDir}\FileTransfer\Download

El directorio de réplica del cliente se crea durante la instalación de DRA.

El servidor de administración identifica automáticamente los archivos en la carpeta Download y replica los archivos en los servidores de administración secundarios durante la próxima sincronización programada. Después de la sincronización, DRA muestra los archivos cargados en la ventana Réplica de archivos de la consola de delegación y configuración. DRA descarga los archivos replicados en los equipos cliente de DRA la primera vez que estos se conectan a los servidores de administración tras la réplica.

Nota: Si desea replicar archivos que contienen bibliotecas COM que deben registrarse, no puede copiar los archivos en el directorio de descarga del servidor de administración. Debe utilizar la consola de delegación y configuración para cargar cada archivo y registrar la biblioteca COM.

Azure Sync

Azure Sync permite aplicar directivas de caracteres no válidos y longitud de caracteres para evitar errores en la sincronización de directorios. Al seleccionar esta opción, se asegurará de que las propiedades sincronizadas con Azure Active Directory restringirán los caracteres no válidos y aplicarán límites de longitud de caracteres.

Para habilitar Azure Sync:

- 1 En el panel izquierdo, haga clic en **Configuration Management** (Gestión de configuraciones).
- 2 En "Common Tasks" (Tareas comunes), en el panel derecho, haga clic en **Update Administration Server Options** (Actualizar opciones del servidor de administración).
- 3 En la pestaña Azure Sync, seleccione **Enforce online mailbox policies for invalid characters and character length** (Aplicar directivas de buzones en línea para caracteres y longitudes de caracteres no válidos).

Habilitación de varios administradores de grupos

Al habilitar la compatibilidad con la gestión de un grupo por varios administradores, se utiliza uno de los dos atributos por defecto para almacenar los administradores del grupo. El atributo al ejecutar Microsoft Exchange es `msExchCoManagedByLink`. El atributo por defecto al no ejecutar Microsoft Exchange es `nonSecurityMember`. Esta última opción se puede modificar. Sin embargo, es recomendable que se ponga en contacto con el servicio de asistencia técnica para determinar el atributo adecuado si necesita cambiar esta configuración.

Para habilitar la compatibilidad de varios administradores con los grupos:

- 1 En el panel izquierdo, haga clic en **Configuration Management** (Gestión de configuraciones).
- 2 En "Common Tasks" (Tareas comunes), en el panel derecho, haga clic en **Update Administration Server Options** (Actualizar opciones del servidor de administración).
- 3 En la pestaña "Enable Support for Group Multiple Managers" (Habilitar compatibilidad con varios administradores de grupos), seleccione la casilla de verificación **Enable support for group's multiple managers** (Habilitar compatibilidad con varios administradores del grupo).

Comunicaciones cifradas

Esta función permite habilitar o inhabilitar el uso de la comunicación cifrada entre el cliente de delegación y configuración, y el servidor de administración. Por defecto, DRA cifra las contraseñas de las cuentas. Esta función no cifra las comunicaciones del cliente Web o de PowerShell, que se gestiona por separado mediante certificados del servidor.

El uso de comunicaciones cifradas puede afectar al rendimiento. La comunicación cifrada está inhabilitada por defecto. Si habilita esta opción, los datos se cifran durante la comunicación entre las interfaces de usuario y el servidor de administración. DRA utiliza el cifrado estándar de Microsoft para la llamada a procedimiento remoto (RPC).

Para habilitar las comunicaciones cifradas, desplácese a **Configuration Management** (Gestión de configuraciones) > **Update Administration Server Options** (Actualizar las opciones del servidor de administración) > pestaña **General** y seleccione la casilla de verificación **Encrypted Communications** (Comunicaciones cifradas).

Nota: Para cifrar todas las comunicaciones entre el servidor de administración y las interfaces de usuario, debe disponer de los poderes adecuados, como los de la función integrada Configurar servidores y dominios.

Definición de atributos virtuales

Con los atributos virtuales, puede crear nuevas propiedades y asociarlas a usuarios, grupos, grupos dinámicos de distribución, contactos, equipos y unidades administrativas. Los atributos virtuales le permiten crear nuevas propiedades sin necesidad de ampliar el esquema de Active Directory.

Mediante atributos virtuales, puede añadir nuevas propiedades a objetos en Active Directory. Solo puede crear, habilitar, inhabilitar y asociar atributos virtuales, además de anular su asociación, en el servidor de administración principal. DRA almacenará los atributos virtuales que cree en AD LDS. DRA replica los atributos virtuales del servidor de administración principal en los servidores de administración secundarios durante el proceso de sincronización de MMS.

Puede gestionar los atributos virtuales con los poderes adecuados. La función Gestionar atributos virtuales otorga poderes para crear, habilitar, asociar, inhabilitar y ver atributos virtuales, así como anular su asociación.

- ◆ “[Creación de atributos virtuales](#)” en la página 98
- ◆ “[Asociación de atributos virtuales a objetos](#)” en la página 98
- ◆ “[Anulación de la asociación de atributos virtuales](#)” en la página 99
- ◆ “[Inhabilitación de los atributos virtuales](#)” en la página 99

Creación de atributos virtuales

Necesita disponer del poder *Crear atributos virtuales* para crearlos y del poder *Ver atributos virtuales* para visualizarlos.

Para crear un atributo virtual, desplácese a **Configuration Management** (Gestión de configuraciones) > **Virtual Attributes** (Atributos virtuales) > nodo **Managed Attributes** (Atributos gestionados) y haga clic en **New Virtual Attribute** (Nuevo atributo virtual) en el menú Tareas.

Asociación de atributos virtuales a objetos

Solo puede asociar atributos virtuales habilitados a objetos de Active Directory. Una vez que asocia un atributo virtual a un objeto, el atributo virtual está disponible como parte de las propiedades del objeto.

Para que los atributos virtuales se muestren a través de las interfaces de usuario de DRA, debe crear una página de propiedades personalizada.

Para asociar un atributo virtual a un objeto, desplácese a **Configuration Management** (Gestión de configuraciones) > **Virtual Attributes** (Atributos virtuales) > nodo **Managed Attributes** (Atributos gestionados) y seleccione **Associate** (Asociar) > (tipo de objeto).

Nota

- ◆ Solo puede asociar atributos virtuales a usuarios, grupos, grupos dinámicos de distribución, equipos, contactos y unidades administrativas.
 - ◆ Al asociar un atributo virtual a un objeto, DRA crea automáticamente dos poderes personalizados por defecto. Los administradores asistentes deben disponer de estos poderes personalizados para gestionar el atributo virtual.
-

Anulación de la asociación de atributos virtuales

Se puede anular la asociación de atributos virtuales de los objetos de Active Directory. Cualquier objeto nuevo que cree no mostrará el atributo virtual cuya asociación se ha anulado como parte de las propiedades del objeto.

Para anular la asociación de un atributo virtual de un objeto de Active Directory, desplácese a **Configuration Management**(Gestión de configuraciones) > **Virtual Attributes**(Atributos virtuales)> **Managed Classes** (Clases gestionadas) > nodo (tipo de objeto). Haga clic en el atributo virtual y seleccione **Disassociate** (Anular asociación).

Inhabilitación de los atributos virtuales

Puede inhabilitar los atributos virtuales si no se han asociado a un objeto de Active Directory. Al inhabilitar un atributo virtual, los administradores no pueden ver el atributo virtual ni asociarlo a un objeto.

Para inhabilitar un atributo virtual, desplácese a **Configuration Management**(Gestión de configuraciones) > **Managed Attributes** (Atributos gestionados). Haga clic en el atributo correspondiente en el panel de lista y seleccione **Inhabilitar**.

Configuración del almacenamiento en caché

El servidor de administración se encarga de la creación y el mantenimiento de la **memoria caché de cuentas** que contiene partes de Active Directory para los dominios gestionados. DRA utiliza la memoria caché de cuentas para mejorar el rendimiento al gestionar cuentas de usuario, grupos, contactos y cuentas de equipo.

Para programar el periodo de actualización de la memoria caché o ver su estado, debe disponer de los poderes adecuados, como los que se incluyen en la función integrada Configurar servidores y dominios.

Nota: Para realizar actualizaciones incrementales de la memoria caché de cuentas en dominios que contienen subárboles gestionados, asegúrese de que la cuenta de servicio tenga acceso de lectura al contenedor Objetos suprimidos, así como a todos los objetos del dominio del subárbol. Puede usar la utilidad Objetos suprimidos para comprobar y delegar los poderes adecuados.

- ◆ “Actualizaciones completas o incrementales” en la página 100
- ◆ “Periodos programados por defecto” en la página 101

Actualizaciones completas o incrementales

Una actualización incremental de la memoria caché de cuentas solo actualiza los datos que han cambiado desde la última actualización. La actualización incremental le proporciona un método simplificado de mantenerse al día con los cambios de Active Directory. Utilice la actualización incremental para actualizar rápidamente la memoria caché de cuentas con el mínimo efecto en la actividad de su empresa.

Importante: Microsoft Server limita el número de usuarios simultáneos conectados a la sesión de WinRM/WinRS a cinco y el número de shells por usuario a cinco, así que asegúrese de que la misma cuenta de usuario esté limitada a cinco shells para los servidores secundarios de DRA.

Una actualización incremental actualiza los siguientes datos:

- ◆ Objetos nuevos y clonados
- ◆ Objetos suprimidos y movidos
- ◆ Pertenencias a grupos
- ◆ Todas las propiedades almacenadas en caché de los objetos modificados

Una actualización completa de la memoria caché de cuentas reconstruye la memoria caché de cuentas de DRA para el dominio especificado.

Nota: Al ejecutar una actualización completa de la memoria caché de cuentas, el dominio no estará disponible para los usuarios de DRA.

Actualización completa de la memoria caché de cuentas

Para actualizar la memoria caché de cuentas, debe disponer de los poderes adecuados, como los que se incluyen en la función integrada “Configurar servidores y dominios”.

Para llevar a cabo al instante una actualización completa de la memoria caché de cuentas:

- 1 Desplácese a **Configuration Management** (Gestión de configuraciones) > **Managed Domains** (Dominios gestionados).
- 2 Haga clic con el botón derecho en el dominio que desee y seleccione **Propiedades**.
- 3 Haga clic en **Actualizar ahora**en la pestaña **Full refresh** (Actualización completa).

Periodos programados por defecto

La frecuencia con la que debe actualizar la memoria caché de cuentas dependerá de la frecuencia con la que cambie su empresa. Utilice la actualización incremental para actualizar la memoria caché de cuentas con frecuencia, lo que garantiza que DRA disponga de la información más actualizada sobre Active Directory.

Por defecto, el servidor de administración lleva a cabo una actualización incremental de la memoria caché de cuentas con las siguientes frecuencias:

Tipo de dominio	Periodo de actualización programado por defecto
Dominios gestionados	Cada 5 minutos
Dominios de confianza	Cada hora
Arrendatario de Azure	Cada 15 minutos

No se puede programar una actualización completa de la memoria caché de cuentas (FACR). Sin embargo, DRA ejecuta una FACR en las siguientes circunstancias:

- ♦ Despues de configurar un dominio gestionado por primera vez.
- ♦ Despues de actualizar DRA a una nueva versión completa desde una versión anterior.
- ♦ Despues de instalar un paquete de servicios de DRA.

Las actualizaciones completas de la memoria caché de cuentas tardan varios minutos en completarse.

Observaciones

Debe actualizar periódicamente la memoria caché de cuentas para asegurarse de que DRA disponga de la información más reciente. Antes de realizar o programar una actualización de la memoria caché de cuentas, tenga en cuenta lo siguiente:

- ♦ Para realizar una actualización incremental de la memoria caché de cuentas, las cuentas de acceso o servicio del servidor de administración deben tener permiso para acceder a los objetos suprimidos en la instancia de Active Directory del dominio gestionado o de confianza.
- ♦ Si DRA realiza una actualización de la memoria caché de cuentas, el servidor de administración no incluirá los grupos de seguridad locales de los dominios de confianza. Como la memoria caché no contiene estos grupos, DRA no le permitirá añadir un grupo de seguridad local de dominio desde el dominio de confianza a un grupo local en el servidor miembro gestionado.
- ♦ Si omite un dominio de confianza de una actualización de la memoria caché de cuentas, el servidor de administración también omitirá ese dominio de la actualización de configuración del dominio.
- ♦ Si incluye un dominio de confianza omitido anteriormente en la actualización de la memoria caché de cuentas, realice una actualización completa de la memoria caché de cuentas para el dominio gestionado. Esto garantiza que la memoria caché de cuentas incluida en el servidor de administración del dominio gestionado refleje correctamente los datos de pertenencia a grupo en los dominios gestionados y de confianza.

- ♦ Si define el intervalo de actualización incremental de la memoria caché de cuentas en **Nunca**, el servidor de administración solo realizará actualizaciones completas de la memoria caché de cuentas. Una actualización completa de la memoria caché de cuentas puede tardar algún tiempo en completarse. Durante ese proceso, no se pueden gestionar los objetos de ese dominio.
- ♦ DRA no puede determinar automáticamente cuándo se realizan cambios mediante otras herramientas, como los Servicios de directorio de Microsoft. Las operaciones realizadas fuera de DRA pueden afectar a la precisión de la información almacenada en caché. Por ejemplo, si utiliza otra herramienta para añadir un buzón a una cuenta de usuario, no puede usar Exchange para gestionar ese buzón hasta que actualice la memoria caché de cuentas.
- ♦ Al realizar una actualización completa de la memoria caché de cuentas, las estadísticas de las últimas entradas a la sesión se conservan en la memoria caché. A continuación, el servidor de administración recopila la información más reciente de entrada a la sesión desde todos los controladores de dominio.

Habilitación de la recopilación de impresoras de Active Directory

La recopilación de impresoras de AD está inhabilitada por defecto. Para habilitarla, desplácese a **Configuration Management** (Gestión de configuraciones) > **Update Administration Server Options** (Actualizar opciones del servidor de administración) > pestaña **General** y seleccione la casilla de verificación **Collect Printers** (Recopilar impresoras).

AD LDS

Puede configurar la actualización de limpieza de AD LDS para que se ejecute según una programación para dominios específicos. La configuración por defecto es no actualizar "Nunca". También puede ver el estado de limpieza e información específica relacionada con la configuración de AD LDS (ADAM).

Para configurar la programación de limpieza de AD LDS o ver su estado, haga clic con el botón derecho en el nodo **Account and Resource Management** (Gestión de cuentas y recursos) > **Todos mis recursos gestionados** y seleccione **Propiedades** > **Adlds Cleanup Refresh Schedule** (Programación de la actualización de limpieza de AD LDS) o **Adlds Cleanup status** (Estado de la limpieza de AD LDS) respectivamente.

Para ver información de configuración de AD LDS (ADAM), desplácese a **Configuration Management** (Gestión de configuraciones) > **Update Server Options** (Actualizar opciones del servidor) > **ADAM Configuration** (Configuración de ADAM).

Grupo dinámico

Un grupo dinámico es aquel cuya pertenencia a grupo cambia según un conjunto definido de criterios que puede configurar en las propiedades del grupo. En las propiedades del dominio, puede configurar la actualización del grupo dinámico para que se ejecute según una programación de dominios específicos. La configuración por defecto es no actualizar "Nunca". También puede ver el estado de la actualización.

Para configurar la programación o ver el estado de actualización del grupo dinámico, haga clic con el botón derecho en el dominio que desee del nodo **Gestión de cuentas y recursos > Todos mis objetos gestionados** y seleccione **Propiedades > Dynamic group refresh** (Actualización del grupo dinámico) o **Dynamic group status** (Estado del grupo dinámico) respectivamente.

Para obtener más información sobre grupos dinámicos, consulte [Grupos dinámicos de DRA](#).

Configuración de la Papelera

Puede habilitar o inhabilitar la Papelera para cada dominio u objeto de Microsoft Windows dentro de cada dominio, y configurar cuándo y cómo desea que se realice la limpieza de la Papelera.

Para obtener información detallada sobre el uso de la Papelera, consulte [Papelera](#).

Habilitación de la Papelera

Puede habilitar la Papelera para dominios específicos de Microsoft Windows y para objetos dentro de esos dominios. Por defecto, DRA habilita la Papelera para cada dominio que gestiona y todos los objetos del dominio. Debe ser miembro del grupo de admin. de DRA o de administradores asistentes de configuración de DRA para habilitar la Papelera.

Si su entorno incluye la siguiente configuración, utilice la utilidad Papelera para habilitar esta función:

- ◆ DRA gestiona un subárbol de este dominio.
- ◆ Las cuentas de acceso o servicio del servidor de administración no tienen permiso para crear el contenedor de la Papelera, desplazar las cuentas a ese contenedor ni modificar las cuentas incluidas en él.

También puede usar la utilidad Papelera para comprobar los permisos de las cuentas de acceso o servicio del servidor de administración en el contenedor de la Papelera.

Para habilitar la Papelera, haga clic con el botón derecho en el dominio que desee en el nodo **Papelera** y seleccione **Disable Recycle Bin** (Habilitar la Papelera).

Inhabilitación de la Papelera

Puede inhabilitar la Papelera para dominios específicos de Microsoft Windows y para objetos dentro de esos dominios. Si una Papelera inhabilitada contiene cuentas, no podrá ver, suprimir permanentemente ni restaurar esas cuentas.

Debe ser miembro del grupo de admin. de DRA o de administradores asistentes de admin. de configuración de DRA para inhabilitar la Papelera.

Para inhabilitar la Papelera, haga clic con el botón derecho en el dominio que desee en el nodo **Papelera** y seleccione **Enable Recycle Bin** (Inhabilitar la Papelera).

Configuración de los objetos y la limpieza de la Papelera

La configuración por defecto de limpieza de la Papelera es diariamente. Puede cambiar esta configuración para que la limpieza de la Papelera se realice cada x días. Durante la limpieza programada, la Papelera suprime los objetos que tienen una antigüedad superior a la cantidad de días que ha configurado para cada tipo de objeto. La configuración por defecto para cada tipo consiste en suprimir objetos con más de 1 día. Puede personalizar el comportamiento de la limpieza de la Papelera. Para ello, inhabilite, vuelva a habilitar y defina la antigüedad de los objetos que se suprimirán para cada tipo de objeto.

Para configurar la limpieza de la Papelera, seleccione el dominio que desee en la consola de delegación y configuración y desplácese a **Tareas > Propiedades** > pestaña **Papelera**.

Configuración de informes

En las siguientes secciones, se proporciona información conceptual sobre los informes de gestión de DRA y los recopiladores de informes que puede habilitar. Para acceder al asistente que le permitirá configurar los recopiladores, desplácese a **Configuration Management** (Gestión de configuraciones) > **Update Reporting Service Configuration** (Actualizar la configuración del servicio de elaboración de informes).

Configuración del recopilador de Active Directory

El recopilador de Active Directory recopila un conjunto específico de atributos de Active Directory para cada usuario, grupo, contacto, equipo, unidad administrativa y grupo dinámico de distribución gestionados en DRA. Estos atributos se almacenan en la base de datos de informes y se utilizan para generar informes en la consola de elaboración de informes.

Puede configurar el recopilador de Active Directory para especificar los atributos que se recopilarán y almacenarán en la base de datos de informes. También puede configurar el servidor de administración de DRA en el que se ejecutará el recopilador.

Configuración del recopilador de DRA

El recopilador de DRA recopila información sobre la configuración de DRA y la almacena en la base de datos de informes, que se utiliza para generar informes en la consola de elaboración de informes.

Para habilitar el recopilador de DRA, debe especificar el servidor de administración de DRA en el que se ejecutará el recopilador. Como práctica recomendada, debe programar el recopilador de DRA para que se ejecute después de que se ejecute correctamente el recopilador de Active Directory y en los momentos en que el servidor tenga una menor carga o fuera del horario laboral habitual.

Configuración del recopilador de arrendatarios de Azure

El recopilador de arrendatarios de Azure recopila información sobre los usuarios, los contactos y los grupos de Azure que se sincronizan con el arrendatario de Azure Active Directory y la almacena en la base de datos de informes, que se utiliza para generar informes en la consola de elaboración de informes.

Para habilitar el recopilador de arrendatarios de Azure, debe especificar el servidor de administración de DRA en el que se ejecutará el recopilador.

Nota: El arrendatario de Azure solo puede ejecutar una recopilación satisfactoria después de que el recopilador de Active Directory del dominio correspondiente ejecute correctamente una recopilación.

Configuración del recopilador de informes de gestión

El recopilador de informes de gestión recopila información de auditoría de DRA y la almacena en la base de datos de informes, que se utiliza para generar informes en la consola de elaboración de informes. Al habilitar el recopilador, puede configurar la frecuencia con la que se actualizan los datos en la base de datos para las consultas que se ejecutan en la herramienta de elaboración de informes de DRA.

Esta configuración requiere que la cuenta de servicio de DRA disponga del permiso **sysadmin** en la instancia de SQL Server del servidor de elaboración de informes. A continuación, se indican las opciones que se pueden configurar:

- ◆ **Audit Export Data Interval**(Intervalo de exportación de datos de auditoría): se trata del intervalo en el que se exportan los datos de auditoría del registro de seguimiento de DRA (LAS) en la base de datos "SMCubeDepot" de SQL Server.
- ◆ **Management Report Summarization Interval** (Intervalo de resumen de informes de gestión): se trata del intervalo en el que los datos de auditoría de la base de datos de SMCubeDepot se transfieren a la base de datos de informes de DRA donde pueden consultarse con la herramienta de elaboración de informes de DRA.

Recopilación de las estadísticas de las últimas entradas a la sesión

Puede configurar DRA para que recopile las estadísticas de las últimas entradas a la sesión de todos los controladores de dominio del dominio gestionado. Para habilitar y programar la recopilación de las estadísticas de las últimas entradas a la sesión, debe disponer de los poderes adecuados, como los que se incluyen en la función integrada Configurar servidores y dominios.

La función de recopilación de las estadísticas de las últimas entradas a la sesión está inhabilitadas por defecto. Si desea recopilar los datos de las estadísticas de las últimas entradas a la sesión, debe habilitar esta función. Una vez que habilite la recopilación de estadísticas de las últimas entrada a la sesión, podrá ver estas estadísticas para un usuario específico o mostrar el estado de la recopilación de estadísticas de las últimas entradas a la sesión.

Para recopilar las estadísticas de las últimas entradas a la sesión:

- 1 Desplácese a **Configuration Management** (Gestión de configuraciones) > **Managed Domains** (Dominios gestionados).

- 2 Haga clic con el botón derecho en el dominio que desee y seleccione **Propiedades**.
- 3 Haga clic en la pestaña **Last logon schedule** (Programación de últimas entradas a la sesión) para configurar la recopilación de estadísticas de las últimas entradas a la sesión.

Delegación de los poderes de configuración del servidor de Automatización del flujo de trabajo

Para gestionar el flujo de trabajo, asigne la función Administración del servidor de Automatización del flujo de trabajo o los poderes correspondientes mostrados a continuación a los administradores asistentes:

- ♦ Crear un evento de flujo de trabajo y modificar todas sus propiedades
- ♦ Suprimir la configuración del servidor de Automatización del flujo de trabajo
- ♦ Definir la información de configuración del servidor de Automatización del flujo de trabajo
- ♦ Iniciar un flujo de trabajo
- ♦ Ver todas las propiedades de eventos del flujo de trabajo
- ♦ Ver todas las propiedades del flujo de trabajo
- ♦ Ver la información de configuración del servidor de Automatización del flujo de trabajo

Para delegar poderes de configuración del servidor de Automatización del flujo de trabajo:

- 1 Haga clic en **Poderes** en el nodo de gestión de delegación y utilice la función de búsqueda de objetos para buscar y seleccionar los poderes de flujo de trabajo que deseé.
- 2 Haga clic con el botón derecho en uno de los poderes de flujo de trabajo seleccionados y elija **Delegate Roles and Powers** (Delegar funciones y poderes).
- 3 Busque el usuario específico, el grupo o el grupo de administradores asistentes al que desea delegar poderes.
- 4 Utilice el **Selector de objetos** para buscar y añadir los objetos que deseé y, a continuación, haga clic en **Roles and Powers** (Funciones y poderes) en el **Asistente**.
- 5 Haga clic en **ActiveViews** y utilice el **Selector de objetos** para buscar y añadir las ActiveViews que deseé.
- 6 Haga clic en **Siguiente** y, a continuación, en **Finalizar** para completar el proceso de asignación de delegación.

Configuración del servidor de Automatización del flujo de trabajo

Para utilizar Workflow Automation en DRA, debe instalar el motor de Workflow Automation en una instancia de Windows Server y, a continuación, configurar el servidor de Workflow Automation mediante la consola de delegación y configuración.

Para configurar el servidor de Automatización del flujo de trabajo:

- 1 Entre a la consola de delegación y configuración.

Para obtener información sobre los poderes de Automatización del flujo de trabajo, consulte [Delegación de los poderes de configuración del servidor de Automatización del flujo de trabajo](#).

- 2 Expanda **Configuration Management** (Gestión de configuraciones) > **Integration Servers** (Servidores de integración).
- 3 Haga clic con el botón derecho en **Workflow Automation** (Automatización del flujo de trabajo) y seleccione **New Workflow Automation Server** (Nuevo servidor de Automatización del flujo de trabajo).
- 4 En el asistente **Add Workflow Automation Server** (Añadir servidor de Automatización del flujo de trabajo), especifique información como, por ejemplo, el nombre del servidor, el puerto, el protocolo y la cuenta de acceso.
- 5 Pruebe la conexión del servidor y haga clic en **Finalizar** para guardar la configuración.

Para obtener información sobre la instalación del motor de Workflow Automation, consulte la *Guía del Administrador del flujo de trabajo* en el [sitio de documentación de DRA](#).

Delegación de los poderes de búsqueda LDAP

DRA le permite buscar objetos LDAP en dominios de Active Directory local como, por ejemplo, usuarios, contactos, equipos, grupos y unidades administrativas desde el servidor LDAP. El servidor DRA continúa gestionando la operación y es el controlador de dominio en el que se ejecuta la búsqueda. Utilice los filtros de búsqueda para realizar búsquedas más eficaces y útiles. Asimismo, puede guardar la consulta de búsqueda para utilizarla en el futuro y puede compartirla como consulta pública o utilizarla por su cuenta si la marca como privada. Puede editar las consultas guardadas. La función Consultas avanzadas de LDAP otorga a los administradores asistentes poderes para crear y administrar consultas de búsqueda LDAP. Utilice los siguientes poderes para delegar la creación y la gestión de consultas de búsquedas LDAP:

- ◆ Crear una consulta avanzada privada
- ◆ Crear una consulta avanzada pública
- ◆ Suprimir una consulta avanzada pública
- ◆ Ejecutar una consulta avanzada
- ◆ Ejecutar Guardar consulta avanzada
- ◆ Modificar una consulta pública
- ◆ Ver una consulta avanzada

Para delegar los poderes de consultas LDAP:

- 1 Haga clic en **Poderes** en el nodo de gestión de delegación y utilice la función de búsqueda de objetos para buscar y seleccionar los poderes de consultas LDAP avanzadas que deseé.
- 2 Haga clic con el botón derecho en uno de los poderes de LDAP seleccionados y elija **Delegate Roles and Powers** (Delegar funciones y poderes).
- 3 Busque el usuario específico, el grupo o el grupo de administradores asistentes al que desea delegar poderes.
- 4 Utilice el **Selector de objetos** para buscar y añadir los objetos que desee y, a continuación, haga clic en **Roles and Powers** (Funciones y poderes) en el **Asistente**.
- 5 Haga clic en **ActiveViews** y utilice el **Selector de objetos** para buscar y añadir las ActiveViews que deseé.
- 6 Haga clic en **Siguiente** y, a continuación, en **Finalizar** para completar el proceso de asignación de delegación.

Para acceder a la función de búsqueda de la consola Web, desplácese hasta [Management > LDAP Search](#) (Gestión > Búsqueda LDAP).

Configuración de informes del Historial de cambios

DRA habilita la delegación de cambios gestionados en una organización empresarial y Change Guardian (CG) permite la monitorización de los cambios gestionados y no gestionados que se producen en Active Directory. La integración de DRA y CG proporciona lo siguiente:

- Capacidad para ver al administrador asistente delegado de DRA que realizó un cambio en Active Directory en eventos de CG para los cambios realizados a través de DRA.
- Capacidad para ver el Historial de cambios recientes de un objeto en DRA tanto de los cambios realizados a través de DRA como de los capturados por CG que se originaron fuera de DRA.
- Los cambios realizados a través de DRA se designan como cambios "gestionados" en CG.

Para configurar los informes del Historial de cambios de DRA, siga estos pasos:

1. [Instale el agente de Windows Change Guardian](#).
2. [Añada una clave de licencia de Active Directory](#).
3. [Configure Active Directory](#).
4. [Cree y asigne una directiva de Active Directory](#).
5. [Gestione los dominios de Active Directory](#).
6. [Habilite la adición de marcas a eventos](#).
7. [Configure el Historial de cambios unificado](#).

Una vez que haya completado los pasos anteriores para instalar Change Guardian y configurar la integración de DRA y CG, los usuarios pueden generar y ver informes del Historial de cambios unificado en la consola Web.

Para obtener más información, consulte “[Generar informes del Historial de cambios](#)” en la *Guía del usuario de Directory and Resource Administrator*.

Instalar el agente de Windows Change Guardian

Antes de iniciar la integración de DRA y CG, instale el agente de Windows Change Guardian. Para obtener más información, consulte [Change Guardian Installation and Administration Guide](#) (Guía de instalación y administración de Change Guardian).

Añadir una clave de licencia de Active Directory

Debe añadir licencias tanto para el servidor de Change Guardian como para las aplicaciones o los módulos que desea monitorizar.. Para obtener más información, consulte [Change Guardian Installation and Administration Guide](#) (Guía de instalación y administración de Change Guardian).

Configurar Active Directory

Para configurar Active Directory para el Historial de cambios, consulte las secciones siguientes:

Configuración del registro de eventos de seguridad

Configure el registro de eventos de seguridad para asegurarse de que los eventos de Active Directory permanezcan en el registro de eventos hasta que Change Guardian los procese.

Para configurar el registro de eventos de seguridad:

- 1 Entre como administrador en un equipo del dominio que desea configurar.
- 2 Para abrir la consola de gestión de directivas de grupo, introduzca lo siguiente en el indicador de comandos: gpmc.msc.
- 3 Abra **Bosque > Dominios > nombreDominio > Controladores de dominio**.
- 4 Haga clic con el botón derecho en **Directiva predeterminada de controladores de dominio** y, a continuación, haga clic en **Editar**.

Nota: Es importante cambiar la directiva predeterminada de controladores de dominio porque un GPO enlazado a la unidad administrativa (OU) del controlador de dominio (DC) con un orden de enlace superior puede anular esta configuración al reiniciar el equipo o ejecutar de nuevo gpUpdate. Si las normas corporativas no le permiten modificar la directiva predeterminada de controladores de dominio, cree un GPO para los ajustes de Change Guardian, añada estos ajustes al GPO y configúrelo para que tenga el orden de enlace más alto en la unidad administrativa de controladores de dominio.

- 5 Expanda **Configuración del equipo > Directivas > Configuración de Windows > Configuración de seguridad**.
- 6 Seleccione **Registro de eventos** y defina lo siguiente:
 - ◆ **Tamaño máximo del registro de seguridad** en 10.240 KB (10 MB) o más.
 - ◆ **Método de retención del registro de seguridad** en **Sobrescribir eventos cuando sea necesario**.
- 7 Para actualizar la configuración de directivas, ejecute el comando gpUpdate en el indicador de comandos.

Para verificar que la configuración se haya realizado correctamente:

- 1 Abra un indicador de comandos como administrador en el equipo.
- 2 Inicie el visor de eventos: eventvwr.
- 3 En **Registros de Windows**, haga clic con el botón derecho en **Seguridad** y seleccione **Propiedades**.
- 4 Asegúrese de que la configuración muestre un tamaño máximo de registro de 10.240 KB (10 MB) o más y que la opción “Sobreescribir eventos cuando sea necesario” esté seleccionada..

Configuración de la auditoría de AD

Configure la auditoría de AD para habilitar el registro de eventos de AD en el registro de eventos de seguridad.

Configure el GPO de la directiva predeterminada de controladores de dominio con acceso al servicio del directorio de auditoría para monitorizar los eventos correctos y con errores.

Para configurar la auditoría de AD:

- 1 Entre como administrador en un equipo del dominio que desea configurar.
- 2 Para abrir la consola de gestión de directivas de grupo, ejecute `gpedit.msc` en el indicador de comandos.
- 3 Expanda Bosque > Dominios > *nombreDominio* > Controladores de dominio.
- 4 Haga clic con el botón derecho en Directiva predeterminada de controladores de dominio y, a continuación, haga clic en Editar.

Nota: Es importante cambiar la directiva predeterminada de controladores de dominio porque un GPO enlazado a la unidad administrativa (OU) del controlador de dominio (DC) con un orden de enlace superior puede anular esta configuración al reiniciar el equipo o ejecutar de nuevo `gpUpdate`. Si las normas corporativas no le permiten modificar la directiva predeterminada de controladores de dominio, cree un GPO para los ajustes de Change Guardian, añada estos ajustes al GPO y configúrelo para que tenga el orden de enlace más alto en la unidad administrativa de controladores de dominio.

- 5 Expanda Configuración del equipo > Directivas > Configuración de Windows > Configuración de seguridad > Configuración de directiva de auditoría avanzada > Directivas de auditoría.
 - 5a Para configurar AD y la directiva de grupo, en Administración de cuentas y Cambio en directivas, seleccione lo siguiente para cada subcategoría: Configurar los siguientes eventos de auditoría, Correcto y Error.
 - 5b Para configurar solo AD, en Acceso DS, seleccione lo siguiente para cada subcategoría: Configurar los siguientes eventos de auditoría, Correcto, y Error.
- 6 Expanda Configuración del equipo > Directivas > Configuración de Windows > Configuración de seguridad > Directivas locales > Directiva de auditoría.
 - 6a Para cada una de las siguientes directivas, seleccione Definir esta configuración de directiva, Correcto y Error en la pestaña Configuración de directiva de seguridad:
 - ♦ Auditar la administración de cuentas
 - ♦ Auditar el acceso al servicio de directorio
 - ♦ Auditar el cambio de directivas
- 7 Para actualizar la configuración de directivas, ejecute el comando `gpUpdate` en el indicador de comandos.

Para obtener más información, consulte [Supervisión de Active Directory en busca de indicios de riesgo](#) en el sitio de documentación de Microsoft

Configuración de auditoría de usuarios y grupos

Configure la auditoría de usuarios y grupos para auditar las siguientes actividades:

- ♦ Actividades de entrada a la sesión y salida de la sesión de usuarios locales y de Active Directory
- ♦ Configuración de usuarios locales
- ♦ Configuración de grupos locales

Para configurar la auditoría de usuarios y grupos:

- 1 Entre como administrador en un equipo del dominio que desea configurar.

- 2** Abra Microsoft Management Console y seleccione **Archivo > Agregar o quitar complemento**.
- 3** Seleccione **Editor de administración de directivas de grupo** y, a continuación, haga clic en **Agregar**.
- 4** En la ventana **Seleccionar un objeto de directiva de grupo**, haga clic en **Examinar**.
- 5** Seleccione **Controladores de dominio.FQDN**, donde *FQDN* es el nombre de dominio completo del equipo del controlador de dominio.
- 6** Seleccione **Directiva predeterminada de controladores de dominio**.
- 7** En Microsoft Management Console, expanda **Directiva predeterminada de controladores de dominio FQDN > Configuración del equipo > Directivas > Configuración de Windows > Configuración de seguridad > Directivas locales > Directiva de auditoría**.
- 8** En **Auditar eventos de inicio de sesión de cuenta** y **Auditar eventos de inicio de sesión**, seleccione **Definir esta configuración de directiva, Correcto y Error**.
- 9** En Microsoft Management Console, expanda **Directiva predeterminada de controladores de dominio FQDN > Configuración del equipo > Directivas > Configuración de Windows > Configuración de seguridad > Configuración de directiva de auditoría avanzada > Directivas de auditoría > Inicio y cierre de sesión**.
- 10** En **Auditar inicio de sesión**, seleccione **Auditar inicio de sesión, Correcto y Error**.
- 11** En **Auditar cierre de sesión**, seleccione **Auditar cierre de sesión, Correcto y Error**.
- 12** Para actualizar la configuración de la directiva, ejecute el comando `gpupdate /force` en el indicador de comandos..

Configuración de las listas de control de acceso de seguridad

Para monitorizar todos los cambios de los objetos actuales y futuros en Active Directory, configure el nodo de dominio.

Para configurar listas de control de acceso de seguridad (SACL):

- 1** Entre como administrador en un equipo del dominio que desea configurar.
- 2** Para abrir la herramienta de configuración Edición de ADSI, ejecute `adsiedit.msc` en el indicador de comandos.
- 3** Haga clic con el botón derecho en **Edición de ADSI** y seleccione **Conectar a**.
- 4** En la ventana **Configuración de conexión**, indique lo siguiente:
 - ◆ **Nombre** como Contexto de nomenclatura predeterminado.
 - ◆ **Ruta de acceso al dominio** que se va a configurar.
 - ◆ Si va a realizar este paso por primera vez, seleccione **Contexto de nomenclatura predeterminado**.
 - ◆ Si va a realizar la ejecución por segunda vez, seleccione **Esquema**.
 - ◆ Si va a realizar el proceso por tercera vez, seleccione **Configuración**.

Nota: Debe realizar del **paso 4** al **Paso 11** tres veces a fin de configurar los puntos de conexión para **Contexto de nomenclatura predeterminado**, **Esquema** y **Configuración**.

- 5** En **Punto de conexión**, defina **Seleccione un contexto de nomenclatura conocido** en **Contexto de nomenclatura predeterminado**.

- 6** En la ventana Edición de ADSI, expanda **Contexto de nomenclatura predeterminado**.
- 7** Haga clic con el botón derecho en el nodo bajo el punto de conexión (comienza con DC= o CN=) y haga clic en **Propiedades**.
- 8** En la pestaña **Seguridad**, haga clic en **Avanzado > Auditoría > Agregar**.
- 9** En **Se aplica a o Aplicar en**, seleccione **Este objeto y todos los descendientes**.
- 10** Configure la auditoría para monitorizar todos los usuarios:
 - 10a** Haga clic en **Seleccionar una entidad de seguridad** y escriba **todos** en **Escriba el nombre de objeto para seleccionar**.
 - 10b** Especifique las siguientes opciones:
 - ◆ **Tipo como Todo**
 - ◆ Seleccione **Permisos** como:
 - ◆ **Escribir todas las propiedades**
 - ◆ **Eliminar**
 - ◆ **Modificar permisos**
 - ◆ **Modificar propietario**
 - ◆ **Crear todos los objetos secundarios**

Los demás nodos relacionados con los objetos secundarios se seleccionan automáticamente.
 - ◆ **Eliminar todos los objetos secundarios**

Los demás nodos relacionados con los objetos secundarios se seleccionan automáticamente.
- 11** Anule la selección de la opción **Aplicar estos valores de auditoría solo a objetos y/o contenedores dentro de este contenedor**.
- 12** Repita del [paso 4](#) al [Paso 11](#) dos veces más.

Crear y asignar una directiva de Active Directory

Puede crear una directiva nueva sin ajustes preconfigurados.

Para crear una directiva:

- 1** En el Editor de directivas, seleccione una de las aplicaciones, como Active Directory.
- 2** Expanda la lista de directivas y seleccione el tipo de directiva que desee crear. Por ejemplo, seleccione **Directivas de Active Directory > Objeto de AD**.
- 3** En la pantalla Directiva de configuración, realice los cambios adecuados.
- 4** (Condicional) Si desea habilitar la directiva al instante, seleccione **Habilitar esta revisión de directiva ahora..**

Para realizar la asignación:

- 1** Haga clic en **CONFIGURACIÓN > Directivas > Asignar directivas**.
- 2** (Condicional) Para asignar un grupo de agentes, haga clic en **Grupos de agentes y Grupo predeterminado** o **Grupo personalizado** y, a continuación, haga clic en el nombre de grupo.

- 3 (Condicional) Para realizar la asignación a un agente, haga clic en **AGENTES** y seleccione el nombre del agente.
- 4 Haga clic en el icono debajo de **ASIGNAR** o **CANCELAR ASIGNACIÓN**.
- 5 Seleccione las directivas en **CONJUNTOS DE DIRECTIVAS**, **DIRECTIVAS** o ambos y, a continuación, haga clic en **APLICAR**.

Nota: No se pueden asignar directivas mediante grupos de activos para los siguientes tipos de activos: Azure AD, AWS for IAM, Dell EMC, Microsoft Exchange y Microsoft Office 365.

Gestionar los dominios de Active Directory.

Para configurar un dominio en DRA como dominio gestionado, consulte [Gestión de dominios de Active Directory](#).

Habilitar la adición de marcas a eventos en DRA

Cuando se habilita la auditoría de los servicios de dominio de AD, los eventos de DRA se registran como generados por la cuenta de servicio de DRA o la cuenta de acceso al dominio, si se ha configurado. La adición de marcas a eventos lleva esta función un paso más allá al generar un evento de AD DS adicional que identifica al administrador asistente que realizó la operación.

Para que se generen estos eventos, debe configurar la auditoría de AD DS y habilitar la función de adición de marcas a eventos en el servidor de administración de DRA. Si se ha habilitado la adición de marcas a eventos, podrá ver los cambios que los administradores asistentes realizan en los informes de eventos de Change Guardian.

- ◆ Para configurar la auditoría de AD DS, consulte la documentación de Microsoft [AD DS Auditing Step-by-Step Guide](#) (Guía paso a paso de auditoría de AD DS).
 - ◆ Para configurar la integración de Change Guardian, consulte [Configuración de los servidores del Historial de cambios unificado](#).
 - ◆ Para habilitar la adición de marcas a eventos, abra la consola de delegación y configuración como administrador de DRA y realice lo siguiente:
 1. Acceda a **Configuration Management**(Gestión de configuraciones) >**Update Administration Server Options** (Actualizar opciones del servidor de administración) > **Event Stamping** (Adición de marcas a eventos).
 2. Seleccione un tipo de objeto y haga clic en **Actualizar**.
 3. Seleccione el atributo que desea utilizar para la adición de marcas a eventos para ese tipo de objeto.
- DRA admite actualmente la adición de marcas a eventos para usuarios, grupos, contactos, equipos y unidades administrativas.

DRA también requiere que los atributos existan en el esquema de AD para cada uno de los dominios gestionados. Debe tener esto en cuenta si añade dominios gestionados después de configurar la adición de marcas a eventos. Si añadiese un dominio gestionado que no incluyese el atributo seleccionado, las operaciones de ese dominio no se auditarían con los datos de adición de marcas a eventos.

DRA modificará esos atributos, por lo que debe seleccionar los atributos que DRA o cualquier otra aplicación del entorno no utilicen.

Para obtener más información sobre la adición de marcas a eventos, consulte [Funcionamiento de la adición de marcas a eventos](#).

Configurar el Historial de cambios unificado

La función de servidor del Historial de cambios unificado (UCH) permite generar informes de los cambios que se realizan fuera de DRA.

Delegación de los poderes de configuración del servidor del Historial de cambios unificados

Para gestionar el servidor del Historial de cambios unificado, asigne la función de administración del servidor del Historial de cambios unificado o los poderes correspondientes mostrados a continuación a los administradores asistentes:

- ◆ Eliminar la configuración del servidor del Historial de cambios unificado.
- ◆ Definir la información de configuración del Historial de cambios unificado.
- ◆ Ver la información de configuración del Historial de cambios unificado.

Para delegar las atribuciones del servidor del Historial de cambios unificados:

- 1 Haga clic en **Poderes** en el nodo de gestión de delegación y utilice la función de búsqueda de objetos para buscar y seleccionar los poderes de UCH que deseé.
- 2 Haga clic en una de los poderes de UCH seleccionados y elija **Delegate Roles and Powers** (Delegar funciones y poderes).
- 3 Busque el usuario específico, el grupo o el grupo de administradores asistentes al que desea delegar poderes.
- 4 Utilice el Selector de objetos para buscar y añadir los objetos que desee y, a continuación, haga clic en **Roles and Powers** (Funciones y poderes) en el **Asistente**.
- 5 Haga clic en **ActiveViews** y utilice el Selector de objetos para buscar y añadir las ActiveViews que deseé.
- 6 Haga clic en **Siguiente** y, a continuación, en **Finalizar** para completar el proceso de asignación de delegación.

Configuración de los servidores del Historial de cambios unificado

Para configurar servidores del Historial de cambios unificados:

- 1 Entre a la consola de delegación y configuración.
- 2 Expanda **Configuration Management** (Gestión de configuraciones) > **Integration Servers** (Servidores de integración).
- 3 Haga clic con el botón derecho en **Historial de cambios unificado** y seleccione **New Unified Change History Server** (Nuevo servidor del Historial de cambios unificado).
- 4 Especifique el nombre o la dirección IP del servidor de UCH, el número de puerto, el tipo de servidor y la información de la cuenta de acceso en la configuración del Historial de cambios unificado.
- 5 Pruebe la conexión del servidor y haga clic en **Finalizar** para guardar la configuración.
- 6 Añada servidores adicionales según sea necesario.

Acceder a los informes del Historial de cambios unificado

Para generar y ver los informes del Historial de cambios unificado en Active Directory mediante Change Guardian, consulte “[Generar informes del Historial de cambios](#)” en la *Guía del usuario de Directory and Resource Administrator*.

Configuración de los servicios de DRA para una cuenta de servicio gestionada de grupo

Si es necesario, puede utilizar una cuenta de servicio gestionada de grupo (gMSA) para los servicios de DRA. Para obtener más información sobre el uso de gMSA, consulte la referencia de Microsoft [Group Managed Service Accounts Overview](#) (Descripción general de las cuentas de servicio gestionadas de grupo). En esta sección, se explica cómo configurar DRA para una cuenta de servicio gestionada de grupo después de añadir la cuenta a Active Directory.

Importante: No utilice la gMSA como una cuenta de servicio al instalar DRA.

Para configurar el servidor de administración principal de DRA para una gMSA:

- 1 Añada la gMSA como miembro de los grupos siguientes:
 - ◆ Grupo Administradores locales en el servidor DRA
 - ◆ Grupo AD LDS en el dominio gestionado de DRA
- 2 Cambie la cuenta de inicio de sesión a la gMSA en las propiedades de servicio para cada uno de los servicios siguientes:
 - ◆ Servicio de administración de NetIQ
 - ◆ Servicio de auditoría de DRA de NetIQ
 - ◆ Servicio de caché de DRA de NetIQ
 - ◆ Servicio del núcleo de DRA de NetIQ
 - ◆ Archivo de registro de DRA de NetIQ

- ◆ Servicio de réplica de DRA de NetIQ
- ◆ Servicio REST de DRA de NetIQ
- ◆ Servicio de Skype de DRA de NetIQ

3 Reinicie todos los servicios.

4 Dele que la función "Auditar todos los objetos" a la gMSA mediante la ejecución del siguiente comando:

```
Add-DRAAssignments -Identifier "Todos los objetos" -Users
"CN=<gMSA_name>, CN=Managed Service Accounts, DC=MyDomain, DC=corp" -
Roles "Auditar todos los objetos"
```

Para configurar un servidor de administración secundario de DRA para una gMSA:

1 Instale el servidor secundario.

2 En el servidor principal, asigne la función **Configurar servidores y dominios** a la ActiveView **Servidores de administración y dominios gestionados** para la cuenta de servicio del servidor secundario.

3 En el servidor principal, añada un nuevo servidor secundario y especifique la cuenta de servicio del servidor secundario.

4 Añada el gMSA al grupo de administradores locales en el servidor de administración secundario de DRA.

5 En el servidor secundario, cambie la cuenta de inicio de sesión de todos los servicios de DRA a la gMSA y, a continuación, vuelva a iniciar los servicios de DRA.

Configurar el cliente de delegación y configuración

El cliente de delegación y configuración proporciona acceso a las tareas de configuración y delegación, y satisface las necesidades de gestión empresarial, desde la administración distribuida hasta la aplicación de directivas. Mediante la consola de delegación y configuración, puede definir el modelo de seguridad y las configuraciones de servidor que necesita para gestionar su empresa de forma eficaz.

Para configurar el cliente de delegación y configuración:

1 Lance el cliente de delegación y configuración, y desplácese a **Configuration Management** (Gestión de configuraciones) > **Update Administration Server Options** (Actualizar opciones del servidor de administración).

2 Haga clic en la pestaña **Client Options** (Opciones de cliente) y defina los valores que prefiera en las opciones de configuración que se muestran:

- ◆ "Allow users to search by ActiveView" (Permitir a los usuarios buscar por ActiveView)
- ◆ "Hide source-only objects from console lists" (Ocultar los objetos solo de origen de las listas de consolas)
- ◆ "Show advanced Active Directory objects" (Mostrar objetos avanzados de Active Directory)
- ◆ "Show Security command" (Mostrar el comando de seguridad)
- ◆ "Show resource and shared mailboxes when searching for users" (Mostrar recurso y buzones compartidos al buscar usuarios)

- ◆ "Default user UPN suffix to current domain" (Sufijo de UPN de usuario por defecto en el dominio actual)
- ◆ "Maximum items editable at a time (Multi-select)" (Número máximo de elementos que se pueden editar cada vez, selección múltiple)
- ◆ Opciones de búsqueda
- ◆ "Carriage Return Option" (Opción de retorno de carro)
- ◆ "Exchange Mailbox Storage Limits Units" (Unidades de los límites de almacenamiento de los buzones de Exchange)

Configuración del cliente Web

Puede configurar la consola Web para realizar la autenticación con tarjetas inteligentes o mediante la autenticación multifactor y personalizar también la marca con su logotipo y título de la aplicación.

- ◆ “Inicio de la consola Web” en la página 117
- ◆ “Salir automáticamente” en la página 117
- ◆ “Conexión del servidor DRA” en la página 117
- ◆ “Autenticación” en la página 118

Inicio de la consola Web

Puede iniciar la consola Web desde cualquier equipo, o dispositivo iOS o Android que ejecute un navegador Web. Para iniciar la consola, especifique la dirección URL adecuada en el campo de dirección del navegador Web. Por ejemplo, si ha instalado el componente Web en el equipo HOUserver, escriba `https://HOUserver/draclient` en el campo de dirección del navegador Web.

Nota: Para que se muestre la información más reciente de la cuenta y de Microsoft Exchange en la consola Web, configure el navegador Web para que compruebe si hay versiones más recientes de las páginas en caché en cada visita.

Salir automáticamente

Puede definir un incremento de tiempo para que la consola Web salga automáticamente de la sesión después de un periodo de inactividad o establecerla para que nunca cierre la sesión automáticamente.

Para configurar la salida automática de la sesión en la consola Web, desplácese a **Administración > Configuración > Salir automáticamente**.

Conexión del servidor DRA

Puede utilizar una de las tres opciones para entrar en la consola Web. En la tabla siguiente, se describe el comportamiento de cada opción al entrar a la sesión:

Pantalla de entrada - Opciones	Descripción de la opción de conexión
Usar descubrimiento automático	Busca automáticamente un servidor DRA; no hay disponible ninguna opción de configuración.
Conectar al servidor DRA por defecto	Se utilizan los detalles del puerto y el servidor preconfigurados. Nota: Esta opción solo se muestra si ha configurado el servidor de DRA por defecto en la consola Web. Además, si especifica que el cliente debe conectarse siempre al servidor de DRA por defecto, solo podrá ver la opción Conectar al servidor DRA por defecto en la pantalla de entrada a la sesión.
Conectar a un servidor DRA específico	El usuario configura el servidor y el puerto.
Conectarse a un servidor de DRA que gestiona un dominio específico	El usuario especifica un dominio gestionado y elige una opción de conexión: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Usar descubrimiento automático (en el dominio especificado) ◆ Servidor principal de este dominio ◆ Buscar un servidor DRA (en el dominio especificado)

Para configurar la conexión del servidor DRA en la consola Web, desplácese a **Administración > Configuración >Conexión del servidor DRA**.

Autenticación

Esta sección contiene información para configurar la autenticación con tarjeta inteligente, la autenticación de Windows y la autenticación multifactor mediante la integración de Advanced Authentication.

- ◆ “Autenticación de tarjeta inteligente” en la página 118
- ◆ “Autenticación de Windows” en la página 120
- ◆ “Autenticación multifactor con Advanced Authentication” en la página 121

Autenticación de tarjeta inteligente

Para configurar la consola Web para que acepte a un usuario en función de las credenciales del cliente de la tarjeta inteligente, debe configurar Internet Information Services (IIS) y el archivo de configuración de los servicios REST.

Importante: Asegúrese de que los certificados de la tarjeta inteligente se hayan instalado también en el almacén de certificados raíz del servidor Web debido a que IIS debe poder encontrar certificados que coincidan con los que se incluyen en la tarjeta.

- 1 Instale los componentes de autenticación en el servidor Web.

1a Inicie el gestor del servidor.

1b Haga clic en **Servidor Web (IIS)**.

- 1c** Acceda a la sección Role Services (Servicios de función) y haga clic en **Add Role Services** (Añadir servicios de función).
- 1d** Vaya al nodo de servicios de función de seguridad y seleccione **Windows Authentication** (Autenticación de Windows) y **Client Certificate Mapping Authentication** (Autenticación de asignaciones de certificado de cliente).
- 2** Habilite la autenticación en el servidor Web.
- 2a** Inicie el **Administrador de IIS**.
- 2b** Seleccione el servidor Web.
- 2c** Busque el ícono de **Autenticación** que aparece debajo de la sección de IIS y haga doble clic en él.
- 2d** Habilite "Active Directory Client Certificate Authentication" (Autenticación de asignaciones de certificado de cliente) y "Windows Authentication" (Autenticación de Windows).
- 3** Configure el cliente de DRA.
- 3a** Seleccione el cliente de DRA.
- 3b** Busque el ícono de **Autenticación** que aparece debajo de la sección de IIS y haga doble clic en él.
- 3c** Habilite "Windows Authentication" (Autenticación de Windows) y desactive "Anonymous Authentication" (Autenticación anónima).
- 4** Habilite los certificados SSL y de cliente en el cliente de DRA.
- 4a** Busque el ícono de **Servicios SSL** que aparece debajo de la sección de IIS y haga doble clic en él.
- 4b** Seleccione **Require SSL** (Requerir SSL) y, a continuación, **Require** (Requerir) en "Client certificates" (Certificados de cliente).
-
- Sugerencia:** Si la opción está disponible, seleccione **Require 128-bit SSL** (Requerir SSL de 128 bits).
-
- 5** Configure la aplicación Web de los servicios REST.
- 5a** Seleccione la aplicación Web de los servicios REST.
- 5b** Busque el ícono de **Autenticación** que aparece debajo de la sección de IIS y haga doble clic en él.
- 5c** Habilite "Windows Authentication" (Autenticación de Windows) y desactive "Anonymous Authentication" (Autenticación anónima).
- 6** Habilite los certificados SSL y de cliente en la aplicación Web de los servicios REST.
- 6a** Busque el ícono de **Servicios SSL** que aparece debajo de la sección de IIS y haga doble clic en él.
- 6b** Seleccione **Require SSL** (Requerir SSL) y, a continuación, **Require** (Requerir) en "Client certificates" (Certificados de cliente).
-
- Sugerencia:** Si la opción está disponible, seleccione **Require 128-bit SSL** (Requerir SSL de 128 bits).

- 7** Configure el archivo del servicio Web WCF.
- 7a** Seleccione la aplicación Web de los servicios REST y cambia a la vista de contenido.
- 7b** Busque el archivo .svc y haga clic con el botón derecho en él.
- 7c** Seleccione **Switch to Features View** (Cambiar a la vista de funciones).
- 7d** Busque el ícono de **Autenticación** que aparece debajo de la sección de IIS y haga doble clic en él.
- 7e** Habilite "Anonymous Authentication" (Autenticación anónima) e inhabilite todos los demás métodos de autenticación.
- 8** Edite el archivo de configuración de servicios REST.
- 8a** Utilice un editor de texto para abrir el archivo C:\inetpub\wwwroot\DRAClient\rest\web.config.
- 8b** Busque la línea <authentication mode="None" /> y suprímala.
- 8c** Quite la marca de comentario de las líneas especificadas a continuación:
- ◆ Debajo de la línea <system.serviceModel>:

```
<services> <service name="NetIQ.DRA.DRARestProxy.RestProxy">
<endpoint address="" binding="webHttpBinding"
bindingConfiguration="webHttpEndpointBinding"
name="webHttpEndpoint"
contract="NetIQ.DRA.DRARestProxy.IRestProxy" /> </service> </
services>
```
 - ◆ Debajo de la línea <serviceDebug
includeExceptionDetailInFaults="false" />:

```
<serviceAuthorization impersonateCallerForAllOperations="true" /
> <serviceCredentials> <clientCertificate> <authentication
mapClientCertificateToWindowsAccount="true" /> </
clientCertificate> </serviceCredentials>
```
 - ◆ Encima de la línea <serviceHostingEnvironment
multipleSiteBindingsEnabled="true" />:

```
<bindings> <webHttpBinding> <binding
name="webHttpEndpointBinding"> <security mode="Transport">
<transport clientCredentialType="Certificate" /> </security> </
binding> </webHttpBinding> </bindings>
```
- 9** Guarde el archivo y reinicie el servidor IIS.

Autenticación de Windows

Para habilitar la autenticación de Windows en la consola Web, debe configurar Internet Information Services (IIS) y el archivo de configuración de los servicios REST.

- 1** Abra Gestor IIS.
- 2** En el panel Conexiones, localice la aplicación Web de servicios REST y selecciónela.
- 3** En el panel derecho, vaya a la sección IIS y haga doble clic en **Autenticación**.
- 4** Habilite **Windows Authentication** (Autenticación de Windows) e inhabilite todos los demás métodos de autenticación.

- 5 Una vez activada la Autenticación de Windows, la opción **Proveedores** se añade al menú contextual y al panel Acciones ubicado en la parte derecha de la ventana del administrador. Abra el recuadro de diálogo Proveedores y mueva **NTLM** a la parte superior de la lista.
- 6 Utilice un editor de texto para abrir el archivo
`C:\inetpub\wwwroot\DRAClient\rest\web.config` y busque la línea
`<authentication mode="None" />`.
- 7 Cambie "None" por "Windows" y guarde el archivo.
- 8 Reinicie el servidor IIS.

Autenticación multifactor con Advanced Authentication

Advanced Authentication Framework (AAF) es nuestro paquete de software principal que permite ir más allá del uso de un nombre de usuario y una contraseña sencillos a una forma más segura de proteger la información confidencial mediante el uso de la autenticación multifactor.

Advanced Authentication admite los siguientes protocolos de comunicación para la seguridad:

- ◆ TLS 1.2 (valor por defecto), TLS 1.1 y TLS 1.0
- ◆ SSL 3.0

La autenticación multifactor es un método de control de acceso al equipo que requiere más de un método de autenticación a partir de categorías independientes de credenciales para verificar la identidad de un usuario.

Existen tres tipos de categorías de autenticación o factores:

- ◆ *Conocimientos*. Esta categoría requiere que conozca información específica, como una contraseña o un código de activación.
- ◆ *Posesión*. Esta categoría requiere que tenga un dispositivo de autenticación, como una tarjeta o un teléfono inteligentes.
- ◆ *Cuerpo*. Esta categoría requiere que utilice una parte de su anatomía, como su huella dactilar, como método de verificación.

Cada factor de autenticación contiene al menos un método de autenticación. Un método de autenticación es una técnica específica que puede utilizar para establecer la identidad de un usuario, por ejemplo, mediante el uso de una huella digital o la solicitud de una contraseña.

Puede considerar un proceso de autenticación como seguro si utiliza más de un tipo de método de autenticación; por ejemplo, si requiere una contraseña y una huella digital.

Advanced Authentication admite los siguientes métodos de autenticación:

- ◆ Contraseña de LDAP
- ◆ Servicio de autenticación remota telefónica de usuario (RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service)
- ◆ Teléfono inteligente

Sugerencia: El método de teléfono inteligente requiere que el usuario descargue una aplicación para iOS o Android. Para obtener más información, consulte *Advanced Authentication - Smartphone Applications User Guide* (Advanced Authentication: guía del usuario de las aplicaciones para teléfonos inteligentes) en el [sitio Web de documentación de NetIQ](#).

Utilice la información de las siguientes secciones para configurar la consola Web a fin de utilizar la autenticación multifactor.

Importante: Aunque algunos de los pasos descritos en las siguientes secciones se realizan dentro de la consola Web, la mayoría del proceso de configuración de autenticación multifactor requiere acceso a AAF. En estos procedimientos, se presupone que ha instalado AAF y tiene acceso a la documentación de ayuda de AAF.

Adición de repositorios a Advanced Authentication Framework

El primer paso para configurar la consola Web para utilizar la autenticación multifactor consiste en añadir todos los dominios de Active Directory que contienen los administradores de DRA y los administradores asistentes gestionados por DRA a AAF. Estos dominios se denominan repositorios y contienen los atributos de identidad de los usuarios y grupos que desea autenticar.

- 1 Entre al portal de administración de AAF con un nombre de usuario y contraseña de nivel de administrador.
- 2 Vaya al panel izquierdo y haga clic en **Repositories** (Repositorios).
- 3 Haga clic en **Añadir**.
- 4 Complete el formulario.

Sugerencia: El tipo de LDAP es AD.

Sugerencia: Escriba un nombre de usuario y una contraseña de nivel de administrador en los campos correspondientes.

- 5 Haga clic en **Add Server** (Añadir servidor).
- 6 Escriba la dirección IP del servidor LDAP en el campo **Address** (Dirección).
- 7 Haga clic en **Save** (Guardar).
- 8 Repita los pasos 3 a 7 para todos los demás repositorios de AD gestionados por DRA.
- 9 En cada repositorio que aparezca en la página "Repositories" (Repositorios), haga clic en **Sync now** (Sincronizar ahora) para sincronizarlo con el servidor AAF.

Creación de cadenas de autenticación

Una cadena de autenticación contiene al menos un método de autenticación. Se llamará a los métodos de la cadena en el orden en el que se añadieron a esta. Para que un usuario logre autenticarse, debe superar todos los métodos de la cadena. Por ejemplo, puede crear una cadena que contenga el método de contraseña LDAP y el método SMS. Cuando un usuario intenta autenticarse con esta cadena, debe autenticarse primero con su contraseña LDAP; a continuación, se le enviará un mensaje de texto a su teléfono móvil con una contraseña de un solo uso. Después de que introduzca la contraseña, todos los métodos de la cadena se habrán cumplido y la autenticación se completará satisfactoriamente. Se puede asignar una cadena de autenticación a un usuario o un grupo específicos.

Para crear una cadena de autenticación:

- 1 Entre al portal de administración de AAF con un nombre de usuario y contraseña de nivel de administrador.

- 2** Vaya al panel izquierdo y haga clic en **Chains** (Cadenas). En el panel derecho, se muestra una lista de las cadenas disponibles.
- 3** Haga clic en **Añadir**.
- 4** Complete el formulario. Todos los campos son obligatorios.

Importante: Añada los métodos de autenticación en el orden en que deben llamarse, es decir, si desea que el usuario introduzca primero una contraseña LDAP, añádala primero.

Importante: Asegúrese de que el commutador **Apply if used by endpoint owner** (Aplicar si se utiliza por el propietario del puesto final) se haya establecido en OFF (desactivado).

- 5** Cambie **Is enabled** (Está habilitado) a ON (activado).
- 6** Escriba los nombres de las funciones o grupos que se someterán a la solicitud de autenticación en el campo **Roles & Groups** (Funciones y grupos).

Sugerencia: Si desea que la cadena se aplique a todos los usuarios, escriba `all users` (todos los usuarios) en el campo **Roles & Groups** (Funciones y grupos) y seleccione **All Users** (Todos los usuarios) en la lista desplegable resultante.

Todos los usuarios o los grupos que seleccione se añadirán debajo del campo **Roles & Groups** (Funciones y grupos).

- 7** Haga clic en **Save** (Guardar).

Creación de eventos de autenticación

Un evento de autenticación lo activa una aplicación (en ese caso, la consola Web) que desea que se autentique un usuario. Se debe asignar al menos una cadena de autenticación al evento para que, cuando se active el evento, se llame a los métodos de la cadena asociada con el evento para autenticar al usuario.

Un puesto final es el dispositivo, como un equipo o un teléfono inteligente, que ejecuta el software que activa el evento de autenticación. DRA registrará el puesto final en AAF después de crear el evento.

Puede utilizar el recuadro de lista blanca de puestos finales para restringir el acceso a un evento a puestos finales específicos, o bien puede permitir que todos los puestos finales accedan al evento.

Para crear un evento de autenticación:

- 1** Entre al portal de administración de AAF con un nombre de usuario y contraseña de nivel de administrador.
- 2** Vaya al panel izquierdo y haga clic en **Events** (Eventos). En el panel derecho, se muestra una lista de los eventos disponibles.
- 3** Haga clic en **Añadir**.
- 4** Complete el formulario. Todos los campos son obligatorios.

Importante: Asegúrese de que el commutador **Is enabled** (Está habilitado) se haya establecido en ON (activado).

- 5 Si desea restringir el acceso a puestos finales específicos, vaya a la sección de la lista blanca de puestos finales y desplace los puestos finales seleccionados de la lista *Available* (Disponibles) a la lista *Used* (Usados).

Sugerencia: Si no hay ningún puesto final en la lista *Used* (Usados), el evento estará disponible para todos los puestos finales.

Habilitación de la consola Web

Después de configurar cadenas y eventos, puede entrar a la consola Web como administrador y habilitar Advanced Authentication.

Una vez habilitada la autenticación, todos los usuarios deberán autenticarse mediante AAF para que se les conceda acceso a la consola Web.

Importante: Antes de habilitar la consola Web, debe haberse inscrito en los métodos de autenticación que la consola Web utilizará para la autenticación de usuarios. Consulte *Advanced Authentication Framework User Guide* (Guía del usuario de Advanced Authentication Framework) para obtener información sobre cómo inscribirse en los métodos de autenticación.

Para habilitar Advanced Authentication, entre a la consola Web y desplácese a **Administración > Configuración > Advanced Authentication**. Active la casilla de verificación **Habilitado** y configure el formulario en función de las instrucciones proporcionadas para cada campo.

Sugerencia: Después de guardar la configuración, se creará el puesto final en AAF. Para verlo o editarlo, entre al portal de administración de AAF con un nombre de usuario y una contraseña de nivel de administrador y haga clic en **Endpoints** (Puestos finales) en el panel izquierdo.

Pasos finales

- 1 Entre al portal de administración de AAF con un nombre de usuario y una contraseña de nivel de administrador y haga clic en **Events** (Eventos) en el panel izquierdo.
- 2 Edite cada uno de los eventos de la consola Web:
 - 2a Abra el evento para editarlo.
 - 2b Vaya a la sección de la lista blanca de puestos finales y desplace el puesto final que creó al configurar la consola Web de la lista **Available** (Disponibles) a la lista **Used** (Usados). Esto garantizará que solo la consola Web pueda utilizar estos eventos.
- 3 Haga clic en **Save** (Guardar).

12

Conexión de sistemas gestionados

En esta sección, se proporciona información para conectar y configurar sistemas gestionados relacionados con los dominios y los componentes de Microsoft Exchange, entre los que se incluyen Carpetas públicas, Exchange, Office 365 y Skype Empresarial Online.

- ◆ “Gestión de dominios de Active Directory” en la página 125
- ◆ “Configuración de DRA para ejecutar una instancia segura de Active Directory” en la página 129
- ◆ “Conexión de carpetas públicas” en la página 130
- ◆ “Habilitación de Microsoft Exchange” en la página 132
- ◆ “Configuración de los arrendatarios de Azure” en la página 133
- ◆ “Gestión de contraseñas para las cuentas de acceso” en la página 137
- ◆ “Habilitar la autenticación de anulación de LDAP” en la página 140

Gestión de dominios de Active Directory

Puede añadir nuevos dominios y equipos gestionados mediante el cliente de delegación y configuración después de instalar el servidor de administración. También puede añadir subárboles y dominios de confianza, y configurar cuentas de acceso al dominio y de Exchange para ellos. Para añadir dominios y equipos gestionados, debe disponer de los poderes adecuados, como los que se incluyen en la función integrada Configurar servidores y dominios.

Nota: Cuando termine de añadir dominios gestionados, asegúrese de que se hayan establecido correctamente las programaciones de actualización de caché de cuentas de esos dominios.

- ◆ “Adición de dominios y equipos gestionados” en la página 125
- ◆ “Especificar cuentas de acceso al dominio” en la página 126
- ◆ “Especificar cuentas de acceso a Exchange” en la página 127
- ◆ “Adición de un subárbol gestionado” en la página 127
- ◆ “Adición de un dominio de confianza” en la página 128

Adición de dominios y equipos gestionados

Para añadir un equipo o un dominio gestionados:

- 1 Desplácese a **Configuration Management** (Gestión de configuraciones) >**New Managed Domain** (Nuevo dominio gestionado).

- 2** Especifique el componente que va a añadir. Para ello, seleccione el botón circular correspondiente y especifique el nombre de dominio o de equipo:
- ◆ **Gestionar un dominio**
 - ◆ Si desea gestionar el subárbol de un dominio, consulte [Adición de un subárbol gestionado](#).
 - ◆ Si va a añadir un nuevo dominio con un servidor LDAP seguro habilitado en los controladores de dominio y desea que DRA utilice SSL para comunicarse con los controladores de dominio, seleccione **This domain is configured for LDAP over SSL** (Este dominio se ha configurado para LDAP a través de SSL). Para obtener más información, consulte [Configuración de DRA para ejecutar una instancia segura de Active Directory](#).
 - ◆ **Gestionar un equipo**
- Haga clic en **Siguiente** después de completar la configuración.
- 3** En la pestaña **Domain access** (Acceso al dominio), especifique las credenciales de cuenta que desea que utilice DRA para acceder a este dominio o equipo. Por defecto, DRA utiliza la cuenta de servicio del servidor de administración.
- 4** Revise el resumen y haga clic en **Finalizar**.
- 5** Para comenzar a gestionar objetos desde este dominio o equipo, actualice la configuración del dominio.

Especificación de cuentas de acceso al dominio

En cada dominio o subárbol gestionados, puede especificar la cuenta que se utilizará en lugar de la cuenta de servicio del servidor de administración para acceder a ese dominio. Esta cuenta alternativa se denomina cuenta de acceso. Para configurar una cuenta de acceso, debe disponer de los poderes adecuados, como los que se incluyen en la función integrada Configurar servidores y dominios.

Para especificar una cuenta de acceso para un servidor miembro, debe tener permiso para gestionar el dominio en el que se encuentra el miembro del dominio. Solo puede gestionar miembros del dominio si existen en un dominio gestionado al que puede acceder a través del servidor de administración.

Para especificar una cuenta de acceso:

- 1** Desplácese al nodo **Configuration Management** (Gestión de configuraciones) > **Managed Domains** (Dominios gestionados).
- 2** Haga clic con el botón derecho en el dominio o subárbol para el que desea especificar una cuenta de acceso y haga clic en **Propiedades**.
- 3** En la pestaña "Domain access account" (Cuenta de acceso al dominio), haga clic en **Use the following account to access this domain** (Utilizar la siguiente cuenta para acceder al dominio).
- 4** Especifique y confirme las credenciales para la cuenta y haga clic en **Aceptar**.

Para obtener información sobre la configuración de esta cuenta con privilegios mínimos, consulte [Cuentas de acceso de DRA con privilegios mínimos](#).

Especificar cuentas de acceso a Exchange

En cada dominio de DRA, puede gestionar objetos de Exchange mediante la cuenta de acceso al dominio de DRA o una cuenta de acceso a Exchange independiente. Para configurar una cuenta de acceso a Exchange, debe disponer de los poderes adecuados, como los que se incluyen en la función integrada Configurar servidores y dominios.

Importante: Microsoft Server limita el número de usuarios simultáneos conectados a la sesión de WinRM/WinRS a cinco y el número de shells por usuario a cinco, así que asegúrese de que la misma cuenta de usuario esté limitada a cinco shells para los servidores secundarios de DRA.

Para especificar una cuenta de acceso a Exchange:

- 1 Desplácese al nodo **Configuration Management** (Gestión de configuraciones) > **Managed Domains** (Dominios gestionados).
- 2 Haga clic con el botón derecho en el dominio o subárbol para el que desea especificar una cuenta de acceso y haga clic en **Propiedades**.
- 3 En la pestaña "Exchange access account" (Cuenta de acceso a Exchange), haga clic en **Use the following account to access all Exchange servers** (Utilizar la siguiente cuenta para acceder a todos los servidores de Exchange).
- 4 Especifique y confirme las credenciales para la cuenta y haga clic en **Aceptar**.

Para obtener información sobre la configuración de esta cuenta con privilegios mínimos, consulte [Cuentas de acceso de DRA con privilegios mínimos](#).

Adición de un subárbol gestionado

Puede añadir subárboles gestionados y ausentes de dominios específicos de Microsoft Windows después de instalar el servidor de administración. Para añadir un subárbol gestionado, debe disponer de los poderes adecuados, como los que se incluyen en la función integrada Configurar servidores y dominios.

Para obtener información sobre las versiones compatibles de Microsoft Windows, consulte [Requisitos del servidor de administración y la consola Web de DRA](#).

Al gestionar un subárbol de un dominio de Windows, puede utilizar DRA para proteger un departamento o una división dentro de un dominio corporativo de mayor tamaño.

Por ejemplo, puede especificar el subárbol Houston en el dominio SOUTHWEST, lo que permite a DRA gestionar de forma segura solo esos objetos incluidos en la unidad administrativa de Houston y sus unidades administrativas secundarias. Esta flexibilidad permite gestionar uno o varios subárboles sin que sea necesario disponer de permisos administrativos para todo el dominio.

Nota

- ◆ Para garantizar que la cuenta especificada tenga permisos para gestionar este subárbol y realizar actualizaciones incrementales de la memoria caché de cuentas, utilice la herramienta Objetos suprimidos para comprobar y delegar los permisos correspondientes.
 - ◆ Cuando termine de añadir subárboles gestionados, asegúrese de que se hayan establecido correctamente las programaciones de actualización de caché de cuentas de los dominios correspondientes.
-

Para añadir un subárbol gestionado:

- 1 Desplácese a **Configuration Management** (Gestión de configuraciones) > **New Manage Domain** (Gestionar nuevo dominio).
- 2 En la pestaña "Domain or server" (Dominio o servidor), haga clic en **Manage a domain** (Gestionar un dominio) y especifique el dominio del subárbol del que desea gestionar.
- 3 Especifique el dominio del subárbol que desea gestionar.
- 4 Seleccione **Manage a subtree of this domain** (Gestionar un subárbol de este dominio) y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
- 5 En la pestaña "Subtrees" (Subárboles), haga clic en **Añadir** para especificar el subárbol que desea gestionar. Puede especificar varios subárboles.
- 6 En la pestaña "Access account" (Cuenta de acceso), especifique las credenciales de la cuenta que desea que utilice DRA para acceder a este subárbol. Por defecto, DRA utiliza la cuenta de servicio del servidor de administración.
- 7 Revise el resumen y haga clic en **Finalizar**.
- 8 Para empezar a gestionar objetos de este subárbol, actualice la configuración del dominio.

Adición de un dominio de confianza

Los dominios de confianza permiten la autenticación de usuarios en sistemas gestionados de todo el entorno administrado. Una vez que haya añadido un dominio de confianza, puede especificar las cuentas de dominio y de acceso a Exchange, programar actualizaciones de la memoria caché y realizar otras acciones en las propiedades del dominio, al igual que en un dominio gestionado.

Para añadir un dominio de confianza:

- 1 En el nodo **Configuration Management** (Gestión de configuraciones) > **Managed Domains** (Dominios gestionados), seleccione el dominio gestionado que tiene un dominio de confianza asociado.
- 2 Haga clic en **Trusted domains** (Dominios de confianza) en el panel de detalles. El panel de detalles debe activarse en el menú Ver.
- 3 Haga clic con el botón derecho en el dominio de confianza y seleccione **Propiedades**.
- 4 Desactive la casilla **Ignore this trusted domain** (Omitir este dominio de confianza) y aplique los cambios.

Nota: Al añadir un dominio de confianza, se iniciará una actualización completa de la memoria caché de cuentas, aunque se le notificará de esta acción mediante un mensaje de confirmación cuando haga clic en **Aplicar**.

Configuración de DRA para ejecutar una instancia segura de Active Directory

La instancia segura de Active Directory se define mediante un entorno de DRA configurado para ejecutarse mediante el protocolo LDAPS (LDAP a través de SSL) para cifrar las comunicaciones entre DRA y Active Directory a fin de proporcionar un entorno más seguro.

Al actualizar a una versión DRA 10.x desde una versión 9.x, LDAPS debe habilitarse después de la actualización para utilizar la instancia segura de Active Directory. La función de descubrimiento automático para detectar los servidores DRA y REST, y conectarse a ellos también debe configurarse para esta característica.

Habilitar LDAP a través de SSL (LDAPS)

Si va a actualizar a DRA 10. x a partir de una versión 9. x, siga los pasos que se indican a continuación. Si va a configurar DRA para una nueva instalación, consulte [Adición de dominios y equipos gestionados](#).

- 1 Desplácese a **Configuration Management** (Gestión de configuraciones) > **Managed Domains** (Dominios gestionados) en la consola de delegación y configuración de DRA.
- 2 Haga clic con el botón derecho en el dominio y abra Propiedades.
- 3 Habilite **This domain is configured for LDAP over SSL** (Este dominio se ha configurado para LDAP a través de SSL) y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
- 4 Reinicie el servicio de administración de NetIQ.

Nota: Si va a configurar también el descubrimiento automático para utilizar la instancia segura de Active Directory, puede esperar a reiniciar los servicios después de completar esa configuración. Para obtener más información, consulte [Configurar el descubrimiento automático para LDAPS](#).

Configurar el descubrimiento automático para LDAPS

El descubrimiento automático es el mecanismo que utiliza el cliente para conectarse automáticamente al entorno de DRA disponible.

Para configurar DRA para un entorno que ejecute la instancia segura de Active Directory, configure la clave del Registro `ClientSSLAllDomains`:

- 1 Lance la utilidad de editor del Registro.
- 2 Haga clic con el botón derecho en el nodo `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Mission Critical Software\RestExtentions`.
- 3 Seleccione **Nuevo > Valor de DWORD (32 bits)**.
- 4 Asigne un nombre a la nueva clave `ClientSSLAllDomains`.
- 5 Defina el valor de la clave del Registro en 1.
- 6 Tras añadir la clave del Registro `ClientSSLAllDomains`, reinicie los siguientes servicios:
 - Servicio de publicación en World Wide Web
 - Servicio REST de DRA de NetIQ

Conexión de carpetas públicas

DRA permite gestionar las carpetas públicas de Microsoft Exchange. Puede gestionar algunas de las propiedades de las carpetas públicas con DRA mediante la configuración de los dominios del bosque de carpetas públicas y la concesión de poderes a los administradores asistentes.

Importante: Para gestionar la administración de carpetas públicas, debe habilitar la compatibilidad con Microsoft Exchange en DRA y disponer de los poderes correspondientes.

- ◆ Para obtener información sobre cómo habilitar Microsoft Exchange, consulte [Habilitación de Microsoft Exchange](#).
 - ◆ Para obtener información sobre los permisos de cuenta, consulte [Cuentas de acceso de DRA con privilegios mínimos](#).
-

Para configurar la compatibilidad con las carpetas públicas de Exchange:

- 1 Haga clic con el botón derecho en **Managed Public Folder Forests** (Bosque de carpetas públicas gestionadas) en el nodo "Configuration and Management" (Configuración y gestión), y haga clic en **New Public Folder Forest** (Nuevo bosque de carpetas públicas).
 - 2 Haga clic en **Forest Domain** (Dominio del bosque), especifique el bosque de directorios activos en el que se encuentran los objetos de carpeta pública y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - 3 En **Domain access** (Acceso al dominio), especifique la cuenta de acceso.
-

Importante: Si utiliza el servidor secundario, estará disponible la opción **Use the Primary Administration Server domain access account** (Utilizar la cuenta de acceso al dominio del servidor de administración principal).

- 4 En **Exchange access** (Acceso a Exchange), especifique la cuenta que desea que utilice DRA para el acceso seguro a los servidores de Exchange.
-

Importante: Si utiliza el servidor secundario, estará disponible la opción **Use the Primary Administration Server Exchange access account** (Utilizar la cuenta de acceso a Exchange del servidor de administración principal).

- 5 En **Servidor Exchange**, seleccione la instancia de Exchange Server que desea que utilice DRA para gestionar las carpetas públicas.
- 6 En **Summary** (Resumen), revise la información de la cuenta y los detalles de Exchange Server y, a continuación, haga clic en **Finalizar** para completar el proceso.

El servidor DRA ejecuta una actualización completa de la memoria caché de cuentas en la carpeta pública. El nuevo bosque de carpetas públicas aparecerá en la consola después de que se complete la actualización de la memoria caché, lo que puede tardar unos minutos.

Nota: Puede eliminar un dominio del bosque público seleccionado en **Tareas** o el menú contextual.

- ◆ “Visualización y modificación de las propiedades del dominio de carpetas públicas” en la página 131
- ◆ “Delegación de poderes de carpetas públicas” en la página 131

Visualización y modificación de las propiedades del dominio de carpetas públicas

Para ver o modificar las propiedades del dominio de carpetas públicas:

- 1 Haga clic en **Managed Public Folder Forests** (Gestionar bosques de carpetas públicas gestionadas) en el nodo "Configuration Management" (Gestión de configuraciones) para ver las carpetas públicas.
 - 2 Haga clic con el botón derecho en la cuenta de carpeta pública que desee ver y seleccione **Propiedades**.
 - 3 En las propiedades del **bosque de carpetas públicas**, puede llevar a cabo las siguientes acciones:
 - ◆ **General:** consulte la información de la cuenta de carpeta pública y actualice el campo **Servidor Exchange**, que utiliza el servidor DRA para realizar la actividad de Exchange en el servidor de carpetas públicas.
 - ◆ **Estadísticas:** consulte el número de carpetas públicas y de carpetas públicas habilitadas para correo.
 - ◆ "**Incremental Status**" (**Estado incremental**): consulte o actualice el estado de la memoria caché de cuentas incremental.
 - ◆ "**Incremental schedule**" (**Programación incremental**): consulte la programación incremental de la actualización de la memoria caché y vuelva a programar la actualización.
 - ◆ "**Full status**" (**Estado completo**): consulte el estado de la actualización completa de la memoria caché de cuentas.
 - ◆ "**Full refresh**" (**Actualización completa**): realice al instante una actualización completa de la memoria caché de cuentas.
- NetIQ recomienda que solo realice una **actualización completa** si se han dañado los datos de la memoria caché de las carpetas públicas.
- ◆ "**Domain access**" (**Acceso al dominio**): consulte la información de la cuenta de servicio o sustituya las cuentas de acceso.
 - ◆ "**Exchange access**" (**Acceso a Exchange**): consulte o actualice el acceso seguro a los servidores de Exchange.

Delegación de poderes de carpetas públicas

Utilice ActiveViews para definir poderes y gestionar la delegación de carpetas públicas. Puede especificar reglas para añadir objetos gestionados, elegir dominios y asignar poderes, y delegar a continuación esos poderes de carpetas públicas a los administradores asistentes.

Para crear una ActiveView y delegar los poderes de carpetas públicas:

- 1 En el nodo **Delegation Management** (Gestión de delegación), haga clic en **ActiveViews**.
- 2 Haga clic en **Siguiente** en el **Asistente para crear > ActiveViews**, seleccione la regla necesaria en la lista desplegable **Añadir** y elija Carpetas públicas como tipo de objeto. Por ejemplo, para crear una regla de coincidencia de objetos: seleccione **Objects that match a rule** (Objetos que coinciden con una regla) y elija **Carpetas públicas** como tipo de objeto.
- 3 Especifique la regla de ActiveView que desea añadir a la carpeta pública y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

- 4 Especifique un nombre para la ActiveView y, a continuación, haga clic en **Finalizar**.
- 5 Haga clic con el botón derecho en **ActiveViews** y vaya a **Delegate Administration** (Delegar administración) > **Administradores asistentes** y especifique el tipo de administrador en la lista desplegable **Añadir del Asistente**.
- 6 Busque el usuario específico, el grupo o el grupo de administradores asistentes al que desea delegar poderes.
- 7 Utilice el Selector de objetos para buscar y añadir los objetos que desee y, a continuación, haga clic en **Roles and Powers** (Funciones y poderes) en el **Asistente**.
- 8 Seleccione **Funciones** en la lista desplegable **Añadir** y, a continuación, busque y añada la función Administración de carpetas públicas.
- 9 Seleccione **Poderes** en la lista desplegable **Añadir** y, a continuación, busque y añada cualquier poder adicional que desee asignar a los administradores asistentes que no formen parte de la función Administración de carpetas públicas.
- 10 Haga clic en **Siguiente** y, a continuación, en **Finalizar** para completar el proceso de asignación de delegación.

Una vez finalizada la delegación completa de poderes de carpetas públicas, los usuarios autorizados podrán realizar operaciones de creación, lectura, actualización y supresión en las propiedades de las carpetas públicas de dominios configurados mediante la consola Web.

Habilitación de Microsoft Exchange

La habilitación de Microsoft Exchange le permite aprovechar las funciones de Exchange y Exchange Online, incluidas las [directivas de Microsoft Exchange](#), los buzones integrados y la administración de objetos habilitados para correo. Puede habilitar o inhabilitar la compatibilidad con Microsoft Exchange en cada servidor de administración para Microsoft Exchange Server 2013 y versiones posteriores.

Para habilitar Exchange, debe disponer de los privilegios adecuados, como los que se incluyen en la función integrada Gestionar directivas y activadores de automatización, y su licencia debe admitir el producto Exchange. Para obtener más información acerca de los requisitos de Microsoft Exchange, consulte [Plataformas compatibles](#).

Para habilitar la compatibilidad con Microsoft Exchange y Exchange Online:

- 1 Desplácese a **Policy and Automation Management** (Gestión de directivas y automatización) > **Configure Exchange Policies** (Configurar directivas de Exchange) en la consola de delegación y configuración.
- 2 Seleccione **Enable Exchange Policy** (Habilitar la directiva de Exchange) y haga clic en **Aplicar**.

Configuración de los arrendatarios de Azure

DRA permite gestionar arrendatarios de Azure mediante la autenticación básica o multifactor con certificados.

Con uno o varios arrendatarios de Azure, puede configurar DRA para que funcione con Azure Active Directory a fin de gestionar objetos de Azure. Entre estos objetos, se incluyen usuarios, usuarios invitados, contactos y grupos creados en Azure, y usuarios, contactos y grupos sincronizados con el arrendatario de Azure desde dominios gestionados de DRA.

El administrador de DRA o un administrador asistente con la función delegada "Configurar servidores y dominios" pueden gestionar arrendatarios de Azure. Las funciones integradas de Azure son necesarias para gestionar objetos de Azure en la consola Web.

Los módulos de Azure PowerShell, Azure Active Directory, el perfil de Azure Resource Manager y Exchange Online son necesarios para gestionar tareas de Azure. Para obtener más información, consulte [Plataformas compatibles](#).

También necesitará una cuenta en Azure Active Directory. Para obtener información acerca de los permisos de cuenta de acceso de arrendatarios de Azure, consulte [Cuentas de acceso de DRA con privilegios mínimos](#).

Las tareas de configuración indicadas a continuación se realizan en la consola de delegación y configuración. Las operaciones en objetos de Azure solo se realizan en la consola Web. Para obtener más información, consulte [Gestión de objetos de Azure](#) en la Guía del usuario de NetIQ DRA.

- ◆ “Adición de un nuevo arrendatario de Azure” en la página 133
- ◆ “Carga manual de un certificado” en la página 135
- ◆ “Configuración de la autenticación basada en certificados para una aplicación de Azure después de actualizar a la versión 10.2” en la página 136
- ◆ “Restablecimiento del secreto de cliente para una aplicación de Azure” en la página 136
- ◆ “Configuración del acceso de usuarios invitados de Azure” en la página 137

Adición de un nuevo arrendatario de Azure

Para gestionar un nuevo arrendatario de Azure, debe crear una aplicación de Azure sin conexión mediante el guión de PowerShell proporcionado por DRA. DRA otorga automáticamente los permisos necesarios a la aplicación de Azure para gestionar objetos en el arrendatario. Para obtener una lista de los permisos necesarios para la aplicación de Azure, consulte [Cuentas de acceso de DRA con privilegios mínimos](#).

Para crear una aplicación de Azure para DRA y añadir un arrendatario de Azure:

- 1 Desplácese a **Configuration Management** (Gestión de configuraciones) > **Azure Tenants** (Arrendatarios de Azure) en la consola de delegación y configuración.
- 2 Haga clic con el botón derecho en **Azure Tenants** (Arrendatarios de Azure) y seleccione **New Azure Tenant** (Nuevo arrendatario de Azure). Haga clic en **Next** (Siguiente).

3 Cree la aplicación de Azure y especifique los detalles necesarios en la pestaña **Azure Application** (Aplicación de Azure).

3a Lance una sesión de PowerShell en el servidor de administración de DRA y desplácese a C:\Archivos de programa (x86)\NetIQ\DRASupportingFiles

3b Execute . .\NewDraAzureApplication.ps1 para cargar PowerShell.

3c Ejecute el cmdlet New-DRAAzureApplication. Para ello, especifique los siguientes parámetros:

- ◆ <nombre>: nombre de la aplicación del asistente de arrendatario.

Importante: Micro Focus recomienda utilizar el nombre especificado en la consola de DRA.

- ◆ (Opcional) <entorno>: especifique AzureCloud, AzureChinaCloud, AzureGermanyCloud o AzureUSGovernment en función del arrendatario que esté utilizando.

3d En el cuadro de diálogo de credenciales, especifique las credenciales del Administrador global. Se generan el ID de arrendatario de Azure, el ID de objeto, el ID de aplicación y el secreto de cliente (contraseña de la aplicación).

Nota: DRA utiliza los módulos de PowerShell de Azure AD y Exchange Online, y Microsoft Graph API para acceder a los datos. El ID y el secreto de aplicación se utilizan al acceder a Azure Active Directory mediante Microsoft Graph API.

3e Copie el ID de arrendatario, el ID de objeto, el ID de aplicación y el secreto de cliente en la pestaña **Azure Application** (Aplicación de Azure) del Asistente para añadir un nuevo arrendatario de Azure y haga clic en **Next** (Siguiente). DRA valida la aplicación de Azure.

4 En la pestaña **Authentication** (Autenticación), seleccione un tipo de autenticación.

DRA admite tanto la autenticación basada en certificados como la autenticación básica al utilizar módulos de PowerShell de Azure AD y Exchange Online.

- ◆ **Certificate-based authentication** (Autenticación basada en certificados): esta es la opción predeterminada. DRA crea un certificado autofirmado y lo asocia a la aplicación de Azure. Si no desea utilizar el certificado autofirmado, puede cargar su propio certificado después de gestionar el arrendatario. Para obtener más información, consulte [Carga manual de un certificado](#).

- ◆ **Basic authentication** (Autenticación básica): esta es la opción heredada. DRA utiliza la cuenta de usuario que ha especificado para autenticarse con Azure Active Directory.

Haga clic en **Next** (Siguiente).

5 (Opcional) En la pestaña **Custom Azure Tenant Source Anchor Attribute** (Atributo de anclaje de origen de arrendatario personalizado de Azure), especifique el atributo de anclaje de origen utilizado para asignar los objetos de Active Directory a Azure durante la sincronización. Haga clic en **Siguiente**.

6 Haga clic en **Finalizar**.

El arrendatario de Azure puede tardar varios minutos en añadirse. Una vez que se haya añadido correctamente el arrendatario, DRA realizará una actualización completa de la memoria caché de las cuentas para el arrendatario; a continuación, el arrendatario se muestra en el panel de vista Arrendatarios de Azure.

Para ver el tipo de autenticación del arrendatario de Azure, haga clic con el botón derecho en el arrendatario y vaya a **Properties** (Propiedades) > **Authentication** (Autenticación).

Para ver la información del certificado, haga clic con el botón derecho en el arrendatario y vaya a **Properties** (Propiedades) > **Certificate Info** (Información del certificado).

Carga manual de un certificado

Si desea usar su propio certificado o si el certificado personalizado existente ha caducado y desea especificar uno nuevo, puede cargar el certificado desde la página de propiedades del arrendatario de Azure. Los formatos de archivo de certificado admitidos son .pfx y .cer.

Importante: Asegúrese de que el certificado manual que especifique esté protegido con una contraseña segura.

Para cargar un certificado:

- 1 Abra la consola de delegación y configuración y desplácese a **Configuration Management** (Administración de configuraciones) > **Azure Tenants** (Arrendatarios de Azure).
- 2 Haga clic con el botón derecho en un arrendatario de Azure y vaya a **Properties** (Propiedades) > **Authentication** (Autenticación). Asegúrese de que la opción **Manual customer certificate** (Certificado de cliente manual) esté seleccionada.
- 3 Seleccione la pestaña **Certificate Info** (Información del certificado).
- 4 En **New certificate** (Nuevo certificado), haga clic en **Browse** (Examinar) para seleccionar un archivo de certificado. Si desea especificar un archivo de certificado .cer, asegúrese de que haya un certificado con la clave privada instalado en el almacén personal del usuario de la cuenta de servicio.
- 5 Especifique la contraseña del certificado, si es necesario.
- 6 Aplique los cambios. Se actualizarán los detalles del certificado.

Importante:

- ♦ Si el servidor de administración principal se ha configurado con la **autenticación básica**, asegúrese de especificar manualmente las credenciales para la **autenticación básica** en los servidores de administración secundarios para que la actualización completa de la caché de cuentas se realice correctamente. La cuenta de acceso debe ser exclusiva en cada servidor de administración del conjunto MMS.
- ♦ Si el servidor de administración principal se ha configurado con el tipo de autenticación **certificado de cliente manual** o **certificado autofirmado automático**, los servidores de administración secundarios mostrarán el tipo de autenticación como **certificado autofirmado automático**. Para cargar su propio certificado, debe cambiar manualmente el tipo de autenticación a **certificado de cliente manual** en el servidor de administración secundario. El certificado debe ser exclusivo en cada servidor de administración del conjunto MMS.

Configuración de la autenticación basada en certificados para una aplicación de Azure después de actualizar a la versión 10.2

Después de actualizar a DRA 10.2, puede cambiar de la autenticación básica a la autenticación basada en certificados y configurar la aplicación de Azure para que utilice esta última. La aplicación de Azure requiere permisos adicionales para la autenticación basada en certificados. Para aplicar los permisos necesarios a la aplicación de Azure, debe ejecutar el guión `UpdateDraAzureApplicationPermission.ps1`.

Para configurar la aplicación de Azure a fin de usar la autenticación basada en certificados después de actualizar, realice los siguientes pasos.:

- 1 Abra la consola de delegación y configuración y desplácese a **Configuration Management** (Administración de configuraciones) > **Azure Tenants** (Arrendatarios de Azure).
- 2 Haga clic con el botón derecho en el arrendatario de Azure y seleccione **Properties** (**Propiedades**) > **Authentication** (**Autenticación**). La opción **Basic authentication** (**Autenticación básica**) está seleccionada por defecto.
- 3 Cambie el tipo de autenticación a **Automatic self-signed certificate** (**Certificado autofirmado automático**) o **Manual customer certificate** (**Certificado de cliente manual**).
- 4 Haga clic en la pestaña **Certificate Info** (**Información del certificado**).
- 5 Actualice la aplicación de Azure mediante la aplicación de los permisos necesarios para la autenticación basada en certificados.
 - 5a Lance una sesión de PowerShell en el servidor de administración de DRA y desplácese a `C:\Archivos de programa (x86)\NetIQ\DR\SupportingFiles`
 - 5b Execute `.\UpdateDraAzureApplicationPermission.ps1` para cargar PowerShell.
 - 5c Ejecute el cmdlet `UpdateDraAzureApplicationPermission`. Para ello, especifique el nombre de la aplicación de Azure disponible en la pestaña **Azure Application** (**Aplicación de Azure**).
 - 5d En el cuadro de diálogo de credenciales, especifique las credenciales del Administrador global. Se genera el ID de objeto de aplicación.
 - 5e Copie el ID de objeto de aplicación en la pestaña **Certificate Info** (**Información del certificado**). Si ha seleccionado la opción **Manual customer certificate** (**Certificado de cliente manual**), cargue el certificado en el área del nuevo certificado.
- 6 Aplique los cambios. Se actualizarán los detalles del certificado.

Restablecimiento del secreto de cliente para una aplicación de Azure

Siga los pasos indicados a continuación si necesita restablecer el secreto de cliente para una aplicación de Azure.

Para restablecer el secreto de cliente para una aplicación de Azure:

- 1 Lance una sesión de PowerShell en el servidor de administración de DRA y desplácese a `C:\Archivos de programa (x86)\NetIQ\DR\SupportingFiles`
- 2 Execute `.\ResetDraAzureApplicationClientSecret.ps1` para cargar PowerShell.

- 3** Ejecute el cmdlet `ResetDraAzureApplicationClientSecret` para solicitar parámetros.
- 4** Especifique los siguientes parámetros para `Reset-DraAzureApplicationClientSecret`:
 - ◆ <nombre>: nombre de la aplicación del asistente de arrendatario.
 - ◆ (Opcional) <entorno>: especifique AzureCloud, AzureChinaCloud, AzureGermanyCloud o AzureUSGovernment en función del arrendatario que esté utilizando.
- 5** En el cuadro de diálogo de credenciales, especifique las credenciales del Administrador global.
Se genera el ID y el secreto de cliente de la aplicación de Azure.
- 6** Copie el secreto de cliente en la consola de DRA (asistente de arrendatario).
 - 6a** Abra la consola de delegación y configuración y desplácese a **Configuration Management** (Administración de configuraciones) > **Azure Tenants** (Arrendatarios de Azure).
 - 6b** Haga clic con el botón derecho en un arrendatario de Azure y vaya a **Properties** (Propiedades) > **Azure Application** (Aplicación de Azure).
 - 6c** Pegue el secreto de cliente de la aplicación de Azure generado desde el guión en el campo **Client Secret** (Secreto de cliente).
 - 6d** Aplique los cambios.

Configuración del acceso de usuarios invitados de Azure

Al permitir el acceso a usuarios invitados de Azure a Azure Active Directory, DRA envía un mensaje de correo electrónico al usuario invitado de Azure con un mensaje de bienvenida personalizado que incluye un enlace de invitación. Puede configurar este mensaje de bienvenida y el enlace de invitación o la URL de redirección que desea que se muestre en la invitación. Los usuarios invitados de Azure se redirigen a la URL configurada después de aceptar la invitación, donde pueden entrar con sus credenciales.

Para configurar el acceso de los usuarios invitados:

- 1** Desplácese a **Configuration Management** (Gestión de configuraciones) > **Azure Tenants** (Arrendatarios de Azure) en la consola de delegación y configuración.
- 2** Seleccione el arrendatario de Azure gestionado para el que desea configurar la invitación, haga clic con el botón derecho y seleccione **Properties** (Propiedades).
- 3** Haga clic en la pestaña **Guest Invite Config** (Configuración de acceso de invitados).
- 4** Especifique el mensaje de bienvenida y el enlace de invitación.
- 5** Aplique los cambios.

Gestión de contraseñas para las cuentas de acceso

Puede restablecer las contraseñas de las cuentas de acceso que se utilizan para gestionar un dominio, un servidor secundario, Exchange o un arrendatario de Azure desde DRA. Si la contraseña de cualquiera de estas cuentas de acceso caduca o la olvida, puede restablecer la contraseña de la cuenta de acceso de las siguientes formas:

- ◆ Restablezca manualmente la contraseña en la consola de delegación y configuración.
- ◆ Programe una tarea para monitorizar la caducidad de la contraseña de las cuentas de acceso y restablecer la contraseña para las cuentas de acceso que caduquen.

Puede restablecer la contraseña para las cuentas de acceso tanto desde el servidor principal como desde el servidor secundario. Si la misma cuenta de acceso se utiliza en varias instancias del mismo dominio, por ejemplo, para gestionar un buzón de Exchange o un servidor secundario, el servidor de DRA actualiza automáticamente la contraseña para todas las instancias del uso de la cuenta de acceso, suprimiendo la necesidad de actualizar manualmente la contraseña de cada instancia. Si el servidor de administración secundario utiliza la cuenta de acceso al dominio del servidor de administración principal, el servidor de DRA actualizará automáticamente la contraseña de la cuenta de acceso en el servidor de administración secundario.

- ◆ “[Restablecer manualmente la contraseña](#)” en la página 138
- ◆ “[Programar una tarea para restablecer la contraseña](#)” en la página 139

Restablecer manualmente la contraseña

Utilice la consola de delegación y configuración para restablecer manualmente la contraseña de una cuenta de acceso.

Para restablecer manualmente la contraseña de una cuenta de acceso:

- 1 En la consola de delegación y configuración, haga clic en **Configuration Management** (Gestión de configuraciones).
- 2 Seleccione un dominio gestionado o un arrendatario de Azure y vea sus propiedades.
- 3 En la página de propiedades, especifique la información siguiente:
 - ◆ Para actualizar la contraseña de una cuenta de acceso al dominio, en la pestaña "Domain access" (Acceso al dominio), especifique una contraseña nueva para la cuenta de acceso al dominio. Seleccione **Update password in Active Directory** (Actualizar contraseña en Active Directory).
 - ◆ Para actualizar la contraseña de una cuenta de acceso de Exchange, en la pestaña "Exchange access" (Acceso de Exchange), especifique una contraseña nueva para la cuenta de acceso de Exchange. Seleccione **Update password in Active Directory** (Actualizar contraseña en Active Directory).
 - ◆ Para actualizar la contraseña de una cuenta de acceso de arrendatario de Azure, en la pestaña "Tenant access" (Acceso de arrendatario), especifique una contraseña nueva para la cuenta de acceso de arrendatario. Seleccione **Update Azure tenant access account password** (Actualizar la contraseña de la cuenta de acceso de arrendatario de Azure).
 - ◆ Para actualizar la contraseña de una cuenta de acceso para un servidor de administración secundario, seleccione **Configuration Management** (Gestión de configuraciones) > **Administration Servers** (Servidores de administración) en el servidor de administración principal. Seleccione el servidor de administración secundario para el que desea actualizar la contraseña, haga clic con el botón derecho y seleccione **Properties** (Propiedades). En la pestaña "Access account" (Cuenta de acceso), especifique una contraseña nueva para la cuenta de acceso. Seleccione **Update password in Active Directory** (Actualizar contraseña en Active Directory).

Nota

- ◆ Asegúrese de que la cuenta de acceso del servidor de administración secundario no sea la cuenta de servicio del servidor de administración secundario. La cuenta de acceso debe formar parte del grupo Administradores locales del servidor de administración secundario.
 - ◆ Si utiliza la cuenta con menos privilegios como cuenta de acceso, asegúrese de que la cuenta tenga asignado el permiso "Restablecer contraseña" en Active Directory para que el restablecimiento de la contraseña se realice correctamente en DRA.
-

Programar una tarea para restablecer la contraseña

Puede programar la tarea Restablecer contraseña para que se ejecute en un intervalo predefinido a fin de restablecer las contraseñas que caducan para las cuentas de acceso. La tarea restablecerá las contraseñas de las cuentas de acceso que vayan a caducar antes de la próxima vez que se programe la ejecución de la tarea. Se generará automáticamente una contraseña nueva de acuerdo con la directiva de contraseñas.

La tarea está inhabilitada por defecto. Puede programar la tarea una vez a la semana o en un intervalo específico según sus requisitos. En un entorno de MMS, si configura la tarea en el servidor principal, asegúrese de que la tarea se haya configurado en todos los servidores del MMS.

Para configurar la tarea:

- 1 En el servidor en el que desea programar la tarea, vaya a la entrada de registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Mission Critical Software\OnePoint\Administration\Modules\Accounts\UpdateAccessAccPWD.Freq.
- 2 Haga clic con el botón derecho y seleccione **Modify** (Modificar).
- 3 En el campo **Value data** (Datos de valor), especifique la frecuencia con la que desee que se ejecute la tarea.
 - ◆ Para programar una tarea semanal, especifique la frecuencia con el formato **Weekly <día de la semana> <hora en formato de 24 horas>**. Por ejemplo, para programar que la tarea se ejecute todos los sábados a las 18:00, escriba:

Weekly 06 18:00

Donde 6 indica el día de la semana y 18:00 indica la hora en formato de 24 horas.

- ◆ Para programar que la tarea se ejecute en un intervalo específico, especifique la frecuencia con el formato **Interval <hora en formato de 24 horas>**. Por ejemplo, para programar la ejecución de la tarea cada 8 horas, escriba:

Interval 08:00

Es recomendable programar la tarea para que se ejecute los fines de semana.

Nota: La tarea Restablecer contraseña no admite la frecuencia diaria. Si configura la frecuencia diaria, el servidor de DRA restablece automáticamente la programación a **Weekly 06 00:00** al reiniciar el servicio de administración de NetIQ.

- 4 Haga clic en **OK** (Aceptar).
- 5 Reinicie el servicio de administración de DRA para que se apliquen los cambios.

Nota: Para cada arrendatario de Azure configurado, la tarea crea la siguiente clave de registro para la directiva de contraseñas con una validez de 90 días:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Mission Critical Software\OnePoint\Administration\Modules\Accounts\<nombreArrendatario>.ValidityPeriod. La fecha de caducidad de la contraseña de la cuenta de acceso de arrendatario se calcula según el periodo de validez del arrendatario. Cuando la contraseña esté a punto de caducar, la tarea restablecerá la contraseña de la cuenta de acceso de arrendatario.

Habilitar la autenticación de anulación de LDAP

Puede configurar una autenticación de anulación de LDAP para las modificaciones del gestor personalizado de LDAP en la consola Web. Si esta función está habilitada, puede definir el tipo de autenticación para que los gestores de consultas LDAP personalizados requieran la cuenta de anulación de LDAP para la autenticación de la conexión.

Para habilitar esta función:

- 1 Acceda a **Configuration Management** (Gestión de configuraciones) > **Update Administration Server Options** (Actualizar opciones del servidor de administración) en la consola de delegación y configuración.
- 2 Seleccione la pestaña **LDAP Override Account** (Cuenta de anulación de LDAP) de la ventana "Administration Server Options" (Opciones del servidor de administración).
- 3 Proporcione el nombre de la cuenta, el dominio y la contraseña y aplique los cambios.

Por ejemplo: nombre@dominio o dominio\nombre.

Para obtener información sobre el uso de esta función en las personalizaciones de la consola Web, consulte [Pasos básicos para la creación de un gestor personalizado](#).

V Automatización de directivas y procesos

Este capítulo proporciona información que le ayudará a entender cómo funcionan las directivas en el entorno de DRA y qué son las opciones de directiva. También explica cómo se utilizan los activadores y el flujo de trabajo automatizado para automatizar los procesos al trabajar con objetos en Active Directory.

- ◆ [Capítulo 13, “Descripción de la directiva de DRA”, en la página 143](#)
- ◆ [Capítulo 14, “Automatización de los activadores anteriores y posteriores a las tareas”, en la página 165](#)
- ◆ [Capítulo 15, “Flujo de trabajo automatizado”, en la página 169](#)

13 Descripción de la directiva de DRA

DRA le permite configurar varias directivas que le ayudarán a proteger su empresa y evitar que se dañen los datos. Estas directivas funcionan dentro del contexto del modelo de seguridad dinámico, lo que garantiza que la aplicación de directivas esté automáticamente al día en relación con los cambios de la empresa. El establecimiento de directivas, como las convenciones de denominación, los límites de uso del disco y la validación de propiedades, le permite aplicar reglas que ayudarán a mantener la integridad de los datos de su empresa.

En DRA, puede definir rápidamente reglas de directiva para estas áreas de gestión empresarial:

- ◆ Microsoft Exchange
- ◆ Office 365 Licencia
- ◆ Directorio personal
- ◆ Generación de contraseñas

DRA también proporciona directivas integradas para grupos, cuentas de usuario y equipos.

Para administrar o definir directivas, debe disponer de los poderes adecuados, como los que se incluyen en las funciones Administradores de DRA o Gestionar directivas y activadores de automatización. Para ayudarle a gestionar las directivas, DRA proporciona el informe de información de directiva. Este informe proporciona la siguiente información:

- ◆ Indica si se ha habilitado la directiva.
- ◆ Muestra las operaciones asociadas.
- ◆ Muestra los objetos que se rigen por esta directiva.
- ◆ Proporciona información sobre el ámbito de la directiva.

Puede utilizar este informe para asegurarse de que se hayan definido correctamente las directivas. También puede utilizar este informe para comparar las propiedades de las directivas, detectar conflictos y aplicar de forma más eficaz las directivas en su empresa.

Cómo aplica las directivas el servidor de administración

Puede asociar cada tarea u operación de administración a una o varias directivas. Al realizar una operación asociada a una directiva, el servidor de administrador ejecuta la directiva y aplica las reglas especificadas. Si el servidor detecta una infracción de la directiva, devuelve un mensaje de error. Si el servidor no detecta ninguna infracción de la directiva, completa la operación. Puede limitar el ámbito de una directiva al asociarla a determinados grupos de administradores asistentes o ActiveViews.

Si se ha asociado una operación a varias directivas, el servidor de administración las aplica en orden alfabético. Es decir, la directiva A se aplicará antes que la directiva B, independientemente de las reglas especificadas.

Para asegurarse de que las directivas no entren en conflicto entre sí, siga las siguientes directrices:

- ◆ Asigne un nombre a las directivas para que se ejecuten en el orden correcto.
- ◆ Compruebe que cada directiva no interfiera con las validaciones o las acciones realizadas por otras directivas.
- ◆ Pruebe de forma exhaustiva las directivas personalizadas antes de implementarlas en el entorno de producción

El servidor de administración introduce el estado de la directiva en el registro de auditoría cada vez que se ejecuta una directiva. Estas entradas de registro incluyen el código de devolución, las operaciones asociadas, los objetos en los que se han realizado acciones y si la directiva personalizada se ha aplicado correctamente.

Advertencia: Las directivas se ejecutan mediante la cuenta de servicio de administración. Como la cuenta de servicio dispone de permisos de administrador, las directivas tienen acceso completo a todos los datos de la empresa. Por lo tanto, los administradores asistentes asociados a la función integrada Gestionar directivas y activadores de automatización podrían obtener más poderes de los que tenía intención de otorgar.

Directiva integrada

Las directivas integradas se implementan al instalar el servidor de administración. Al trabajar con estas directivas, es posible que aparezcan los siguientes términos:

Ámbito de la directiva

Define los objetos o las propiedades a los que DRA aplica la directiva. Por ejemplo, algunas directivas permiten aplicar una directiva a determinados administradores asistentes en ActiveViews específicas. Algunas directivas permiten elegir entre diferentes clases de objetos, como cuentas de usuario o grupos.

Directivas globales

Aplique las reglas de directiva en todos los objetos de la clase o tipo especificados en los dominios gestionados. Las directivas globales no le permiten limitar el alcance de los objetos a los que se aplica la directiva.

Relación de directivas

Define si la directiva se aplica de forma conjunta o por sí misma. Para establecer una relación de directivas, defina dos o más reglas que se apliquen a la misma acción y elija el miembro de una opción de grupo de directivas. Si la propiedad o los parámetros de la operación coinciden con cualquiera de las reglas, la operación se realizará correctamente.

Temas sobre directivas integradas:

- ◆ “[Descripción de las directivas integradas](#)” en la página 145
- ◆ “[Directivas disponibles](#)” en la página 146
- ◆ “[Uso de directivas integradas](#)” en la página 148

Descripción de las directivas integradas

Las directivas integradas proporcionan reglas de negocios para abordar problemas habituales de seguridad e integridad de los datos. Estas directivas forman parte del modelo de seguridad por defecto, lo que le permite integrar las funciones de seguridad de DRA en la configuración empresarial existente.

DRA proporciona dos formas de aplicar directivas. Puede crear directivas personalizadas o elegir entre varias directivas integradas. Las directivas integradas facilitan la aplicación de directivas sin necesidad de desarrollar guiones personalizados. Si necesita implementar una directiva personalizada, puede adaptar una directiva existente para que se ajuste a sus necesidades. La mayoría de las directivas le permiten modificar el texto del mensaje de error, cambiar el nombre de la directiva, añadir una descripción y especificar cómo se aplica.

Al instalar DRA, están habilitadas diversas directivas integradas. Las siguientes directivas se implementan por defecto. Si no desea aplicar estas directivas, puede inhabilitarlas o suprimirlas.

Nombre de directiva	Valor por defecto	Descripción
\$ComputerNameLengthPolicy	64 15 (anterior a Windows 2000)	Limita el número de caracteres en el nombre de equipo actual o anterior a Windows 2000.
\$GroupNameLengthPolicy	64 20 (anterior a Windows 2000)	Limita el número de caracteres en el nombre de grupo actual o anterior a Windows 2000.
\$GroupSizePolicy	5000	Limita el número de miembros de un grupo.
\$NameUniquenessPolicy	Ninguno	Garantiza que los nombres de CN actuales y anteriores a Windows 2000 sean exclusivos en todos los dominios gestionados.
\$SpecialGroupsPolicy	Ninguno	Impide una derivación no comprobada de poderes en el entorno.
\$UCPowerConflictPolicy	Ninguno	Impide la derivación de poderes al establecer los poderes para crear y clonar usuarios se excluyan mutuamente.
\$UPNUniquenessPolicy	Ninguno	Garantiza que los nombres de UPN sean exclusivos en todos los dominios gestionados.
\$UserNameLengthPolicy	64 20 (nombre de entrada a la sesión de nivel inferior)	Limita el número de caracteres en el nombre de entrada a la sesión del usuario o inferior.

Directivas disponibles

DRA proporciona varias directivas que puede personalizar para el modelo de seguridad.

Nota: Puede crear una directiva que requiera una entrada para una propiedad que no esté disponible actualmente en las interfaces de usuario de DRA. Si la directiva requiere una entrada y la interfaz de usuario no proporciona un campo para introducir el valor, como un departamento para una nueva cuenta de usuario, no podrá crear ni gestionar el objeto. Para evitar este problema, configure las directivas que requieran que solo se pueda acceder a esas propiedades desde las interfaces de usuario.

Crear una directiva personalizada

Permite vincular un guión o un archivo ejecutable a una operación de DRA o Exchange. Las directivas personalizadas permiten validar cualquier operación que elija.

Aplicar una longitud máxima de nombre

Permite aplicar globalmente la longitud máxima de nombre para cuentas de usuario, grupos, unidades administrativas, contactos o equipos.

La directiva comprueba el contenedor de nombres (nombre común o *cn*) o el nombre anterior a Windows 2000 (nombre de entrada a la sesión del usuario).

Aplicar un número máximo de miembros de grupo

Permite aplicar globalmente el límite de miembros de un grupo.

Aplicar nombres exclusivos de cuenta anteriores a Windows 2000

Comprueba que un nombre anterior a Windows 2000 sea exclusivo en todos los dominios gestionados. En los dominios de Microsoft Windows, los nombres anteriores a Windows 2000 deben ser exclusivos dentro de un dominio. Esta directiva global aplica esta regla en todos los dominios gestionados.

Aplicar nombres principales de usuario exclusivos

Comprueba que un nombre principal de usuario (UPN, User Principal Name) sea exclusivo en todos los dominios gestionados. En los dominios de Microsoft Windows, los UPN deben ser exclusivos dentro de un dominio. Esta directiva aplica esta regla en todos los dominios gestionados. Como se trata de una directiva global, DRA proporciona el nombre, la descripción y la relación de directivas.

Limitar las acciones que se realizan en miembros de grupos especiales

Impide gestionar miembros de un grupo de administradores a menos que sea miembro de ese grupo. Esta directiva global está habilitada por defecto.

Al limitar las acciones de los miembros de los grupos de administradores, el Asistente para crear directivas no requiere información adicional. Puede especificar un mensaje de error personalizado. Como se trata de una directiva global, DRA proporciona el nombre, la descripción y la relación de directivas.

Evitar que los administradores asistentes creen y clonen usuarios en la misma AV

Impide una posible derivación de poderes. Cuando esta directiva está habilitada, puede crear o clonar cuentas de usuario, pero no puede disponer de ambos poderes. Esta directiva global garantiza que no se puedan crear y clonar cuentas de usuario en la misma ActiveView.

Esta directiva no requiere información adicional.

Definir la directiva de convención de denominación

Permite establecer convenciones de denominación que se aplican a administradores asistentes, ActiveViews y clases de objetos específicos, como cuentas de usuario o grupos.

También puede especificar los nombres exactos supervisados por esta directiva.

Crear una directiva para validar una propiedad específica

Permite crear una directiva para validar cualquier propiedad de una unidad administrativa o un objeto de cuenta. Puede especificar un valor por defecto, una máscara de formato de propiedad, y los valores y los rangos válidos.

Utilice esta directiva para aplicar la integridad de los datos mediante la validación de campos de entrada específicos al crear, clonar o modificar propiedades de determinados objetos. Esta directiva proporciona una gran flexibilidad y eficacia para validar entradas, proporcionar entradas por defecto y limitar las opciones de entrada para diversos campos de propiedad. Con esta directiva, puede solicitar que se realice una entrada correcta antes de que se complete la tarea, lo que permite mantener la integridad de los datos en los dominios gestionados.

Por ejemplo, suponga que tiene tres departamentos: Fabricación, Ventas y Administración. Puede limitar las entradas que DRA aceptará solo para estos tres valores. También puede utilizar esta directiva para aplicar formatos de números de teléfono adecuados, proporcionar un rango de datos válidos o requerir una entrada para el campo de dirección de correo electrónico. Para especificar varias máscaras de formato para un número de teléfono como, por ejemplo, (123) 456 7890, así como 456 7890, defina la máscara de formato de la propiedad como (###)###-####,###-####.

Crear una directiva para aplicar las licencias de Office 365

Permite crear una directiva para asignar licencias de Office 365 en función de la pertenencia al grupo de Active Directory. Esta directiva también aplica la eliminación de las licencias de Office 365 al suprimir un miembro del grupo de Active Directory correspondiente.

Si un usuario que no se haya sincronizado con la nube se añade al grupo de Active Directory, este se sincronizará antes de que se asigne una licencia de Office 365 al usuario.

Durante la creación de la directiva, puede especificar varias propiedades y configuraciones, como el nombre de la directiva y la redacción del mensaje de error que aparece cuando un administrador asistente intenta realizar una acción que infringe esta directiva.

La opción "Ensure only licenses assigned by DRA policies" (Garantizar solo las licencias asignadas por directivas de DRA) está habilitada en todas las cuentas. La opción "All other licenses will be removed" (Se eliminarán todas las demás licencias) se incluye en la página de propiedades del arrendatario, que se puede configurar por arrendatario. Esta opción se utiliza para las directivas de licencias de Office 365 de DRA a fin de configurar cómo se aplicarán las asignaciones de licencias:

Si se ha habilitado esta opción, la aplicación de la licencia de DRA garantizará que solo las licencias asignadas a través de las directivas de DRA se aprovisionen en las cuentas (las licencias asignadas fuera de DRA se eliminarán de las cuentas asignadas a la directiva de licencias). Si se ha inhabilitado esta opción (comportamiento por defecto), la aplicación de la licencia de DRA

solo garantizará que las licencias específicas que ha incluido en las directivas de Office 365 se aprovisionen en las cuentas (al cancelar la asignación de una cuenta a una directiva de licencia, solo se desaprovisionarán las licencias asignadas por esa directiva).

Uso de directivas integradas

Como las directivas integradas forman parte del modelo de seguridad por defecto, puede utilizar estas directivas para aplicar el modelo de seguridad actual o modificarlas para satisfacer mejor sus necesidades. Puede cambiar el nombre, la configuración de las reglas, el ámbito, la relación de directivas y el mensaje de error de varias directivas integradas. Puede habilitar o inhabilitar cada directiva integrada.

También puede crear fácilmente nuevas directivas.

Implementación de directivas personalizadas

Las directivas personalizadas permiten aprovechar por completo la eficacia y la flexibilidad del modelo de seguridad por defecto. Mediante el uso de directivas personalizadas, puede integrar DRA en componentes empresariales existentes al mismo tiempo que garantiza que se cumplan las reglas patentadas. Puede utilizar la función de directivas personalizadas para ampliar las directivas de su empresa.

Puede crear y aplicar directivas personalizadas mediante la asociación de un archivo ejecutable o un guión a una operación de administración. Por ejemplo, un guión de directiva asociado con la operación UserCreate puede comprobar la base de datos de RR.HH. para comprobar si existe el empleado especificado. Si el empleado existe en la base de datos de RR.HH. y no tiene una cuenta existente, el guión recupera el ID, el nombre y el apellido del empleado de la base de datos. La operación se completa correctamente y llena la ventana de propiedades de la cuenta de usuario con la información adecuada. Sin embargo, si el empleado ya dispone de una cuenta, se produce un error en la operación.

Los guiones le proporcionan una enorme cantidad de flexibilidad y eficacia. Para crear sus propios guiones de directivas, puede utilizar el proveedor ADSI de Directory and Resource Administrator (proveedor ADSI), el kit de desarrollo de software (SDK) y cmdlets de PowerShell. Para obtener más información sobre cómo crear sus propios guiones de directivas, consulte la sección de referencia en el sitio de [documentación de DRA](#).

Restricción de grupos de seguridad integrados nativos

Para proporcionar un entorno más seguro, DRA permite limitar los poderes otorgados a los grupos de seguridad integrados de Microsoft Windows. La capacidad de modificar la pertenencia a grupo, las propiedades integradas del grupo de seguridad o las propiedades de los miembros del grupo

puede tener importantes implicaciones de seguridad. Por ejemplo, si puede cambiar la contraseña de un usuario del grupo Operadores de servidores, puede entrar a la sesión como ese usuario y disponer de los poderes delegados a este grupo de seguridad integrado.

DRA impide que se produzca este problema de seguridad al proporcionar una directiva que comprueba los poderes que tiene para un grupo de seguridad integrado nativo y sus miembros. Esta validación garantiza que las acciones solicitadas no amplíen estos poderes. Después de habilitar esta directiva, un administrador asistente que sea miembro de un grupo de seguridad integrado, como el grupo Operadores de servidores, solo puede gestionar otros miembros del mismo grupo.

Grupos de seguridad integrados nativos que puede restringir

Puede restringir los poderes de los siguientes grupos de seguridad integrados de Microsoft Windows mediante las directivas de DRA:

- ◆ Operadores de cuentas
- ◆ Administradores
- ◆ Operadores de copia de seguridad
- ◆ Editores de CERT
- ◆ Administradores de DNS
- ◆ Administradores de dominio
- ◆ Administradores de empresa
- ◆ Propietarios del creador de directivas de grupo
- ◆ Operadores de impresión
- ◆ Administradores de esquema

Nota: DRA hace referencia a los grupos de seguridad integrados por sus identificadores internos. Por lo tanto, DRA admitirá estos grupos, incluso aunque se cambie su nombre. Esta función garantiza que DRA admite grupos de seguridad integrados con nombres diferentes en distintos países. Por ejemplo, DRA hace referencia a los grupos Administradores y *Administratoren* con el mismo identificador interno.

Restringir las acciones realizadas en grupos de seguridad integrados nativos

DRA utiliza la directiva para limitar los poderes que pueden utilizar los grupos de seguridad integrados nativos y sus miembros. Esta directiva, denominada \$SpecialGroupsPolicy, restringe las acciones que un miembro de un grupo de seguridad integrado nativo puede realizar en otros miembros u otros grupos de seguridad integrados nativos. DRA habilita esta directiva por defecto. Si no desea restringir las acciones realizadas en los grupos de seguridad integrados nativos y sus miembros, puede inhabilitar esta directiva.

Si se ha habilitado esta directiva, DRA utiliza las siguientes pruebas de validación para determinar si se permite una acción en un grupo de seguridad integrado nativo o sus miembros:

- ◆ Si es un administrador de Microsoft Windows, puede realizar acciones en grupos de seguridad integrados nativos y sus miembros que dispongan de los poderes adecuados.

- ◆ Si es miembro de un grupo de seguridad integrado, puede realizar acciones en el mismo grupo de seguridad integrado y sus miembros, siempre que disponga de los poderes adecuados.
- ◆ Si no es miembro de un grupo de seguridad integrado, no podrá modificar un grupo de seguridad integrado ni sus miembros.

Por ejemplo, si es miembro de los grupos Operadores de servidores y Operadores de cuentas, y dispone de los poderes adecuados, puede realizar acciones en los miembros de un grupo, otro o ambos. Sin embargo, no puede realizar acciones en una cuenta de usuario que sea miembro de los grupos Operadores de impresión y Operadores de cuentas.

DRA le impide realizar las siguientes acciones en los grupos de seguridad integrados nativos:

- ◆ Clonación de un grupo.
- ◆ Creación de un grupo
- ◆ Supresión de un grupo
- ◆ Adición de un miembro a un grupo
- ◆ Eliminación de un miembro de un grupo.
- ◆ Traslado de un grupo a una unidad administrativa.
- ◆ Modificación de las propiedades de un grupo
- ◆ Copia de un buzón.
- ◆ Eliminación de un buzón.
- ◆ Clonación de una cuenta de usuario
- ◆ Creación de una cuenta de usuario
- ◆ Supresión de una cuenta de usuario
- ◆ Traslado de una cuenta de usuario a una unidad administrativa.
- ◆ Modificación de las propiedades de la cuenta de usuario

DRA también restringe las acciones para garantizar que no obtenga poderes para un objeto. Por ejemplo, al añadir una cuenta de usuario a un grupo, DRA comprueba que no obtenga poderes adicionales en la cuenta de usuario porque sea miembro de ese grupo. Esta validación ayuda a la protección frente a una derivación de poderes.

Gestión de directivas

Mediante el nodo "Policy and Automation Management" (Gestión de directivas y automatización), puede acceder a las directivas de Microsoft Exchange y el directorio personal, así como a las directivas integradas y personalizadas. Utilice las siguientes tareas habituales para mejorar la seguridad de su empresa y la integridad de los datos.

Configurar las directivas de Exchange

Permite definir las reglas de configuración de Microsoft Exchange, directiva de buzón, denominación automática y generación de apoderado. Estas reglas pueden definir cómo se gestionan los buzones cuando un administrador asistente crea, modifica o suprime una cuenta de usuario.

Configurar las directivas del directorio personal

Permite crear, renombrar o suprimir automáticamente directorios y recursos compartidos personales cuando un administrador asistente crea o suprime una cuenta de usuario, o cambia su nombre. La directiva de directorio personal también permite habilitar o inhabilitar la compatibilidad con cuotas de disco para directorios personales en servidores de Microsoft Windows, así como en servidores que no sean de Windows.

Configurar las directivas de generación de contraseñas

Permite definir los requisitos para las contraseñas generadas por DRA.

Para obtener información más detallada acerca de la gestión de directivas en DRA, consulte las siguientes secciones:

- ◆ “[Directiva de Microsoft Exchange](#)” en la página 151
- ◆ “[Directiva de licencia de Office 365](#)” en la página 153
- ◆ “[Creación e implementación de la directiva de directorio personal](#)” en la página 154
- ◆ “[Habilitación de generación de contraseñas](#)” en la página 160
- ◆ “[Tareas de directiva](#)” en la página 160

Directiva de Microsoft Exchange

Exchange proporciona varias directivas para ayudarle a gestionar de forma más eficaz los objetos de Microsoft Exchange. La directiva de Microsoft Exchange permite automatizar la gestión de buzones, aplicar convenciones de denominación para alias y almacenes de buzones, y generar automáticamente direcciones de correo electrónico.

Estas directivas pueden ayudarle a simplificar los flujos de trabajo y mantener la integridad de los datos. Por ejemplo, puede especificar cómo Exchange gestiona los buzones al crear, modificar o suprimir cuentas de usuario. Para definir y gestionar las directivas de Microsoft Exchange, debe disponer de los poderes adecuados, como los que se incluyen en la función integrada Gestionar directivas y activadores de automatización.

Especificar una directiva de dirección de correo electrónico por defecto

Para especificar una directiva de dirección de correo electrónico por defecto, debe disponer de los poderes adecuados, como los que se incluyen en la función integrada Gestionar directivas y activadores de automatización, y su licencia debe admitir el producto Exchange.

Para especificar una directiva de dirección de correo electrónico por defecto:

- 1** Acceda a **Policy and Automation Management** (Gestión de directivas y automatización) > **Configure Exchange Policies** (Configurar las directivas de Exchange) > **Proxy Generation** (Generación de apoderado).
- 2** Especifique el dominio del servidor de Microsoft Exchange.
 - 2a** Haga clic en **Examinar**.
 - 2b** Especifique los criterios de búsqueda adicionales según sea necesario y, a continuación, haga clic en **Find Now** (Buscar ahora).
 - 2c** Seleccione el dominio que desea configurar y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

- 3 Especifique las reglas de generación de apoderado para el dominio seleccionado.

 - 3a Haga clic en [Añadir](#).
 - 3b Seleccione un tipo de apoderado. Por ejemplo, haga clic en [Dirección de Internet](#).
 - 3c Acepte el valor por defecto o escriba una nueva regla de generación de apoderado y, a continuación, haga clic en [Aceptar](#).

Para obtener más información acerca de las cadenas de sustitución admitidas para las reglas de generación de apoderado, consulte [Directiva del cliente de delegación y configuración](#).
- 4 Haga clic en [Atributos personalizados](#) para editar el nombre personalizado de las propiedades de buzón personalizadas.

 - 4a Seleccione el atributo y haga clic en el botón [Editar](#).
 - 4b En la ventana Attribute Properties (Propiedades de atributo), introduzca el nombre del atributo en el campo [Custom name](#) (Nombre personalizado) y haga clic en [Aceptar](#).
- 5 Haga clic en [Aceptar](#).

Nota: Los administradores de directivas de DRA deben disponer del poder *Gestionar herramientas personalizadas* para modificar atributos personalizados de la directiva de Microsoft Exchange.

Reglas de buzón

Las reglas de buzón permiten especificar cómo Exchange gestiona los buzones cuando los administradores asistentes crean, clonian, modifican o suprimen cuentas de usuario. Las reglas de buzón gestionan automáticamente los buzones de Microsoft Exchange en función de la forma en que los administradores asistentes gestionan las cuentas de usuario asociadas.

Nota: Si se habilita [Do not allow Assistant Admins to create a user account without a mailbox](#) (No permitir que los administradores asistentes creen una nueva cuenta de usuario sin un buzón) en los dominios de Microsoft Windows, asegúrese de que el administrador asistente tenga poder para clonar o crear una cuenta de usuario. Al habilitar esta opción, los administradores asistentes deben crear cuentas de usuario con un buzón.

Para especificar las reglas de buzón de Microsoft Exchange, debe disponer de los poderes adecuados, como los que se incluyen en la función integrada Gestionar directivas y activadores de automatización, y su licencia debe admitir el producto Exchange.

Para especificar las reglas de buzón de Exchange:

- 1 Acceda a [Policy and Automation Management](#) (Gestión de directivas y automatización) > [Configure Exchange Policies](#) (Configurar las directivas de Exchange) > [Mailbox Rule](#) (Reglas de buzón).
- 2 Seleccione las directivas de buzón que desea que Exchange aplique cuando cree o modifique cuentas de usuario.
- 3 Haga clic en [Aceptar](#).

Directiva de licencia de Office 365

Para definir y gestionar las directivas de licencia de Office 365, debe disponer de los poderes adecuados, como los que se incluyen en la función integrada Gestión de directivas y activadores de automatización. La licencia debe admitir también el producto Microsoft Exchange.

Permitir que DRA gestione las licencias de Office 365 (opcional)

Si desea permitir que DRA gestione sus licencias de Office 365, debe realizar lo siguiente:

- ◆ Crear una directiva de aplicación de licencia.
- ◆ Habilite **License update schedule** (Programación de actualización de licencias) en la página de propiedades del inquilino.

Creación de una directiva para aplicar las licencias de Office 365

Para crear una directiva a fin de aplicar las licencias de Office 365, haga clic en el nodo **Policy and Automation Management** (Gestión de directivas y automatización) en la consola de delegación y configuración, y seleccione **New Policy** (Nueva directiva) >**Create New Policy to Enforce Office 365 Licenses** (Crear una nueva directiva para aplicar las licencias de Office 365).

Cuando se aplica la directiva y se añade un usuario a Active Directory, DRA utiliza la pertenencia a grupo para asignar automáticamente la licencia de Office 365 al usuario.

Programación de actualización de licencias de Office 365

Las directivas que cree para aplicar las licencias de Office 365 no se aplicarán cuando se realicen cambios fuera de DRA, a menos que también habilite **License update schedule** (Programación de actualización de licencias) en la página de propiedades del inquilino. La tarea de actualización de licencias garantiza que las licencias de Office 365 asignadas a los usuarios coincidan con las directivas de licencia de Office 365.

La tarea de actualización de licencias y las directivas de licencia de Office 365 trabajan de forma conjunta para garantizar que a todos los usuarios gestionados se les asignen solo las licencias de Office 365 que se supone que deben tener.

Nota

- ◆ DRA no gestiona las licencias de Office 365 para cuentas de usuario solo en línea. Para que DRA gestione los usuarios con licencias de Office 365, estos deben sincronizarse con Active Directory.
 - ◆ Si opta por utilizar DRA para gestionar las licencias de Office 365, DRA anulará todos los cambios manuales realizados en Office 365 que se hayan aplicado fuera de DRA la próxima vez que se ejecute la tarea de actualización de licencias.
 - ◆ Si habilita la tarea de actualización de licencias de Office 365 antes de asegurarse de que se hayan configurado correctamente las directivas de licencia de Office 365, las licencias asignadas pueden ser incorrectas después de que se ejecute esa tarea.
-

Creación e implementación de la directiva de directorio personal

Al gestionar una gran cantidad de cuentas de usuario, la creación y el mantenimiento de estos directorios y recursos compartidos pueden requerir mucho tiempo y convertirse en una fuente de errores de seguridad. Es posible que se necesite mantenimiento adicional cada vez que se cree, cambie de nombre o suprima un usuario. Las directivas de directorio personal le ayudarán a gestionar el mantenimiento del directorio personal y los recursos compartidos personales.

DRA permite automatizar la creación y el mantenimiento de los directorios personales del usuario. Por ejemplo, puede configurar fácilmente DRA para que el servidor de administración cree un directorio personal cuando cree una cuenta de usuario. En este caso, si especifica una vía del directorio personal al crear la cuenta de usuario, el servidor crea automáticamente el directorio personal según la vía especificada. Si no especifica una vía, el servidor no creará el directorio personal.

DRA es compatible con las vías del Sistema de archivos distribuido (DFS, Distributed File System) durante la creación de los directorios personales de usuario o la configuración de las directivas de directorio personal para los usuarios en las vías principales permitidas. Puede crear, cambiar de nombre y suprimir directorios personales en vías o particiones de archivadores NetApp y DFS.

Configuración de las directivas de directorio personal

Para configurar las directivas de directorio, los recursos compartidos y las cuotas de disco de volúmenes personales, debe disponer de los poderes adecuados, como los que se incluyen en la función integrada Gestión de directivas y activadores de automatización. Cada directiva gestiona automáticamente los directorios, los recursos compartidos y las cuotas de disco de volúmenes personales en función de cómo administre las cuentas de usuario asociadas.

Para configurar las directivas de directorio personal, desplácese a **Policy and Automation Management** (Gestión de directivas y automatización) > **Configure Home Directory Policies** (Configurar directivas de directorio personal) >

- ◆ Directorio personal.
- ◆ "Home share" (Recurso compartido personal)
- ◆ "Home Volume Disk Quota" (Cuota de disco de volúmenes personales)

Requisitos del servidor de administración de

En cada equipo en el que necesite crear un recurso compartido personal, se deben utilizar una cuenta de servicio o de acceso del servidor de administración con función de administrador en ese equipo o de miembro del grupo de administradores en el dominio correspondiente.

Debe haber un recurso compartido de administración como, por ejemplo, C\$ o D\$, en cada unidad en la que DRA gestione o almacene directorios personales. DRA utiliza los recursos compartidos de administración para realizar algunas tareas de automatización del directorio y los recursos compartidos personales. Si no existen estos recursos compartidos, DRA no podrá proporcionar la automatización de directorios y recursos compartidos personales.

Configuración de las vías permitidas del directorio personal para archivadores NetApp

Para configurar las vías principales permitidas para un archivador NetApp:

- 1 Acceda a **Policy and Automation Management** (Gestión de directivas y automatización) > **Configure Home Directory Policies** (Configurar las directivas de directorio personal).
- 2 En el recuadro de texto **Allowable parent paths** (Vías principales permitidas), introduzca una de las vías permitidas de la siguiente tabla:

Tipo de recurso compartido	Vía permitida
Windows	(\\<nombreArchivo>\recursoCompartidoAdm: \\víaRaízVolumen\<víaDirectorio>)
No Windows	(\\<no Windows>\recurso_compartido)

- 3 Haga clic en **Añadir**.
- 4 Repita los pasos 1 a 3 para cada vía principal permitida cada vez que desee aplicar las directivas de directorio personal.

Descripción de la directiva de directorio personal

Para mantener la coherencia con las directivas de seguridad de Microsoft Windows adecuadas, DRA crea restricciones de control de acceso solo en el nivel de directorio. Al establecer restricciones de control de acceso tanto en el nivel de nombre de recurso compartido como en el nivel de objeto de archivo o directorio, a menudo se obtiene un esquema de acceso confuso para administradores y usuarios.

Al cambiar una restricción de control de acceso para un recurso compartido personal, DRA no cambia la seguridad existente para ese directorio. En este caso, deberá asegurarse de que las cuentas de usuario dispongan de acceso adecuado a sus propios directorios personales.

Reglas y automatización del directorio personal

DRA automatiza las tareas de mantenimiento del directorio personal al gestionar directorios personales cuando se modifica una cuenta de usuario. DRA puede realizar diferentes acciones cuando se crea, clona, modifica, cambia de nombre o suprime una cuenta de usuario.

Para aplicar correctamente la directiva de directorio personal, tenga en cuenta las directrices siguientes:

- ♦ Asegúrese de que la vía especificada utilice el formato correcto.
 - ♦ Para especificar una vía para un único directorio personal, utilice una de las plantillas de la tabla siguiente:

Tipo de recurso compartido	Plantilla de vía
Windows	\\\equipo\recurso_compartido\.
No Windows	\\\no_Windows\recurso_compartido

- ◆ Para estandarizar la administración del directorio personal en el directorio raíz del recurso personal correspondiente, utilice la sintaxis de la convención de denominación universal, como \\nombre del servidor\C:\vía al directorio raíz.
- ◆ Para especificar una vía para los directorios personales anidados, utilice una de las plantillas de la tabla siguiente:

Tipo de recurso compartido	Plantilla de vía
Windows	\\\equipo\recurso_compartido\primer directorio\segundo directorio\
No Windows	\\\no_Windows\recurso_compartido\primer directorio\segundo directorio\

Nota: DRA también admite los siguientes formatos: \\\equipo\recurso_compartido\nombre_de_usuario\y \\\equipo\recurso_compartido\%username%. En cada caso, DRA crea automáticamente un directorio personal para la cuenta de usuario asociada.

- ◆ Al definir una directiva o un activador de automatización para gestionar directorios personales en un archivador NetApp, deberá utilizar un formato diferente para especificar el directorio.
 - ◆ Si se utiliza archivadores NetApp, especifique el directorio principal con el siguiente formato: \\nombreArchivador\recursoCompartidoAdmin:\víaRaízVolumen\víaDirectorio
 - ◆ La variable "recursoCompartidoAdmin" hace referencia al recurso compartido oculto que se asigna al volumen raíz en el archivador NetApp, como c\$. Por ejemplo, si la vía local del recurso compartido en un archivador NetApp, denominado usfiler, es c\$\vol\vol0\mydirectory, puede especificar una vía raíz \\usfiler\c:\vol\vol0\mydirectory para el archivador NetApp.

- Para especificar una vía DFS al crear directorios personales de usuario o configurar directivas de directorio personal para los usuarios, utilice \\servidor\raíz\Formato <enlace>, donde "raíz" puede ser el dominio gestionado o un directorio raíz independiente con el siguiente formato: \\nombreArchivador\recursoCompartidoAdmin:\víaRaízVolumen\víaDirectorio .
- Cree un directorio compartido para almacenar el directorio personal para esta cuenta de usuario.
- Asegúrese de que DRA pueda acceder al equipo o el recurso compartido a los que se hace referencia en la vía.

Crear un directorio personal al crear una cuenta de usuario

Esta regla permite a DRA crear automáticamente los directorios personales respectivos para nuevas cuentas de usuario. Cuando DRA crea un directorio personal, el servidor de administración utiliza la vía especificada en los campos **Directorio personal** del Asistente para crear usuarios. Posteriormente, puede modificar esta vía a través de la pestaña Perfil de la ventana de propiedades de usuario y DRA trasladará el directorio personal a la nueva ubicación. Si no especifica valores para estos campos, DRA no creará un directorio personal para esa cuenta de usuario.

DRA establece la seguridad para el nuevo directorio según las opciones seleccionadas de **Home directory permissions** (Permisos del directorio personal). Estas opciones permiten controlar el acceso general para todos los directorios personales.

Por ejemplo, puede especificar que los miembros del grupo Administradores tengan control total y los miembros del grupo Ayuda técnica tengan acceso de lectura al recurso compartido en el que se crean los directorios personales de usuario. A continuación, cuando DRA cree un directorio personal del usuario, el directorio personal nuevo podrá heredar estos derechos del directorio principal. Por lo tanto, los miembros del grupo Administradores tienen control total de todos los directorios personales de usuario y los miembros del grupo Ayuda técnica tienen acceso de lectura a todos los directorios personales de usuario.

Si el directorio personal especificado ya existe, DRA no lo creará ni modificará los permisos del directorio existente.

Cambiar el nombre del directorio personal al cambiar el nombre de la cuenta de usuario

Esta regla permite a DRA realizar las siguientes acciones:

- Crear un directorio personal al especificar una vía del directorio personal nuevo.
- Mover el contenido del directorio personal al cambiar la vía del directorio personal.
- Cambiar el nombre de un directorio personal al cambiar el nombre de la cuenta de usuario.

Al cambiar el nombre una cuenta de usuario, DRA cambia el nombre del directorio personal existente en función del nuevo nombre de cuenta. Si se está utilizando el directorio personal existente, DRA crea un nuevo directorio personal con el nuevo nombre y no cambia el directorio personal existente.

Si cambia la vía del directorio personal, DRA intenta crear el directorio personal especificado y transfiere el contenido del directorio personal anterior a la nueva ubicación. También puede configurar la directiva de directorio personal para crear un directorio personal sin transferir el contenido del directorio personal existente. DRA también aplica la ACL asignada desde el directorio anterior al nuevo. Si el directorio personal especificado ya existe, DRA no crea este nuevo directorio ni modifica los permisos de directorio existentes. Si no se ha bloqueado el directorio personal anterior, DRA lo suprime.

Si DRA no puede cambiar el nombre del directorio personal, DRA intentará crear un nuevo directorio personal con un nuevo nombre y copiará el contenido del directorio personal anterior en el nuevo. A continuación, DRA intentará suprimir el directorio personal anterior. Puede configurar DRA para que no copie el contenido del directorio personal anterior en el nuevo y transfiera manualmente el contenido del directorio personal anterior al nuevo para evitar problemas, como la copia de archivos abiertos.

Al suprimir el directorio personal anterior, DRA requiere un permiso explícito para suprimir los subdirectorios y los archivos de solo lectura del directorio personal anterior. Puede proporcionar a DRA el permiso para suprimir explícitamente los subdirectorios y los archivos de solo lectura del directorio personal anterior.

Permitir un directorio o una vía principales para un recurso compartido personal

DRA permite especificar los directorios o las vías principales autorizadas para los recursos compartidos personales de los servidores de archivos. Si dispone de muchas vías de directorio o servidor de archivos que especificar, puede exportarlas a un archivo CSV y añadir las vías desde el archivo CSV a DRA mediante la consola de DRA. DRA utiliza la información introducida en el campo **Allowable parent paths** (Vías principales admitidas) para asegurarse de lo siguiente:

- ◆ DRA no elimina el directorio principal en el servidor de archivos cuando los administradores asistentes suprimen una cuenta de usuario y el directorio principal de la cuenta de usuario.
- ◆ DRA mueve el directorio personal a un directorio o una vía principales válidos en el servidor de archivos cuando cambia el nombre de una cuenta de usuario o cambia la vía del directorio principal de una cuenta de usuario.

Suprimir el directorio personal al suprimir la cuenta de usuario

Esta regla permite a DRA suprimir automáticamente un directorio personal cuando se suprime la cuenta de usuario asociada. Si se habilita la Papelera, DRA no suprimirá el directorio personal hasta que se elimine la cuenta de usuario desde la Papelera. Al suprimir el directorio personal, DRA requiere un permiso explícito para suprimir los subdirectorios y los archivos de solo lectura del directorio personal anterior. Puede proporcionar a DRA el permiso para suprimir explícitamente los subdirectorios y los archivos de solo lectura del directorio personal anterior.

Automatización y reglas de los recursos compartidos personales

DRA automatiza las tareas de mantenimiento de los recursos compartidos personales mediante la gestión de estos recursos cuando se modifica una cuenta de usuario o se gestionan directorios personales. DRA puede realizar diferentes acciones cuando se crea, clona, modifica, cambia de nombre o suprime una cuenta de usuario.

Para mantener la coherencia con las directivas de seguridad de Microsoft Windows adecuadas, DRA no establece restricciones de control de acceso en el nivel de nombre de recurso compartido. En su lugar, DRA establece restricciones de control de acceso solo en el nivel del directorio. Al establecer restricciones de control de acceso tanto en el nivel de nombre de recurso compartido como en el nivel de objeto de archivo o directorio, a menudo se obtiene un esquema de acceso confuso para administradores y usuarios.

Nota: La ubicación especificada debe tener un recurso compartido personal común, como HOMEDIRS, en un nivel superior a los directorios personales.

Por ejemplo, la siguiente vía es válida: \\HOUSERV1\HOMEDIRS\%username%

La siguiente vía no es válida: \\HOUSERV1\%username%

Especificar nombres de recursos compartidos personales

Al definir las reglas de automatización de recursos compartidos personales, puede especificar un prefijo y un sufijo para cada recurso compartido personal creado de forma automática.

Mediante la especificación de un prefijo o un sufijo, se puede aplicar una convención de denominación para los recursos compartidos personales.

Por ejemplo, puede habilitar las reglas de automatización Crear directorio personal y Crear recurso compartido personal. Para el recurso compartido personal, especifique un prefijo de carácter de subrayado y un sufijo de signo de dólar. Si se crea un usuario denominado TomS, se debe asignar el nuevo directorio a la unidad U y especificar \\HOUSERV1\HOMEDIRS\%username% como la vía de directorio. En este ejemplo, DRA crea un recurso compartido de red denominado _TomS\$ que señala al directorio \\HOUSERV1\HOMEDIRS\TomS.

Creación de recursos compartidos personales para nuevas cuentas de usuario

Cuando DRA crea un recurso compartido personal, el servidor de administración utiliza la vía especificada en los campos **Directorio personal** del Asistente para crear usuarios. Puede modificar posteriormente esta vía a través de la pestaña Perfil de la ventana de propiedades de usuario.

DRA crea el nombre del recurso compartido mediante la adición del prefijo y el sufijo especificados, si hay, al nombre de usuario. Si utiliza nombres de cuenta de usuario largos, es posible que DRA no pueda añadir el prefijo y el sufijo del recurso compartido personal especificados. El prefijo y el sufijo, así como el número de conexiones permitidas, se basan en las opciones de creación de recursos compartidos personales que seleccione.

Creación de recursos compartidos personales para cuentas de usuario clonadas

Si ya existe el nombre del recurso compartido personal generado a partir del nombre de cuenta de usuario recién creada, DRA suprime el recurso compartido existente y crea un nuevo recurso compartido en el directorio principal especificado.

Al clonar una cuenta de usuario, el nombre compartido de la cuenta de usuario actual debe existir actualmente. Al clonar una cuenta de usuario, DRA clona también la información del directorio personal y la personaliza para el nuevo usuario.

Modificación de las propiedades del recurso compartido personal

Al cambiar la ubicación del directorio personal, DRA elimina el recurso compartido existente y crea un nuevo recurso compartido en el nuevo directorio personal. Si el directorio personal original está vacío, DRA suprime el directorio original.

Cambio de nombre de recursos compartidos personales para las cuentas de usuario renombradas

Al cambiar el nombre de una cuenta de usuario, DRA suprime el recurso compartido personal existente y crea uno nuevo basado en el nuevo nombre de cuenta. El nuevo recurso compartido señala al directorio personal existente.

Supresión de recursos compartidos personales para cuentas de usuario suprimidas

Al suprimir de forma permanente una cuenta de usuario, DRA suprime el recurso compartido personal.

Reglas de gestión de cuotas de disco de volúmenes personales

DRA permite gestionar cuotas de disco de volúmenes personales. Puede implementar esta directiva en dominios nativos en los que el directorio personal resida en un equipo con Microsoft Windows. Al implementar esta directiva, debe especificar una cuota de disco de al menos 25 MB para permitir un amplio espacio.

Habilitación de generación de contraseñas

Esta función le permite especificar la configuración de directivas para las contraseñas que genera DRA. DRA no aplica esta configuración en las contraseñas que crean los usuarios. Al configurar las propiedades de la directiva de contraseñas, la longitud de la contraseña no debe ser inferior a 6 caracteres ni superior a 127 caracteres, todos los valores se pueden definir en cero, excepto la longitud de la contraseña y el límite máximo.

Para configurar las directivas de generación de contraseñas, acceda a **Policy and Automation Management** (Gestión de directivas y automatización) > **Configure Password Generation Policies** (Configurar directivas de generación de contraseñas) y seleccione la casilla de verificación **Enable Password Policy** (Habilitar directiva de contraseñas). Haga clic en **Password Settings** (Configuración de contraseñas) y configure las propiedades de la directiva de contraseñas.

Tareas de directiva

Para suprimir, habilitar e inhabilitar directivas, debe disponer de los poderes adecuados, como los que se incluyen en la función integrada Gestión de directivas y activadores de automatización.

Para llevar a cabo una de estas acciones, desplácese a **Policy and Automation Management** (Gestión de directivas y automatización) > **Policy** (Directiva). Haga clic con el botón derecho en la directiva que desea suprimir, habilitar o inhabilitar en el panel derecho y seleccione la acción deseada.

Implementación de directivas integradas

Para implementar directivas integradas, debe disponer de los poderes adecuados, como los que se incluyen en la función integrada Gestión de directivas y activadores de automatización. Para obtener más información acerca de las directivas integradas, consulte [Descripción de las directivas integradas](#).

Nota: Antes de asociar la directiva integrada a un administrador asistente y una ActiveView, compruebe primero que el administrador asistente se haya asignado a esa ActiveView.

Para implementar directivas integradas:

- 1 Desplácese a **Policy and Automation Management** (Gestión de directivas y automatización) > **Policy** (Directiva).
- 2 En el menú Tareas, haga clic en **New Policy** (Nueva directiva) y, a continuación, seleccione el tipo de directiva integrada que desea crear.

- 3 En cada ventana del asistente, especifique los valores adecuados y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. Por ejemplo, puede asociar esta nueva directiva a una ActiveView específica, lo que permite que DRA aplique esta directiva en los objetos incluidos en esa ActiveView.
- 4 Revise el resumen y haga clic en **Finalizar**.

Implementación de directivas personalizadas

Para implementar una directiva personalizada, debe disponer de los poderes adecuados, como los que se incluyen en la función integrada Gestionar directivas y activadores de automatización.

Para implementar correctamente una directiva personalizada, debe escribir un guión que se ejecute durante una operación (tarea administrativa) específica. Puede asociar un archivo ejecutable o un guión a la operación. DRA admite tanto un guión de PowerShell de 32 bits como uno de 64 bits. En el guión de la directiva personalizada, puede definir mensajes de error para que se muestren siempre que una acción infrinja la directiva. También puede especificar un mensaje de error por defecto mediante el Asistente para crear directivas.

Para obtener más información acerca de cómo escribir directivas personalizadas, ver una lista de las operaciones de administración o utilizar matrices de argumentos, consulte el SDK. Para obtener más información, consulte [Escritura de archivos ejecutables o guiones de directivas personalizadas](#).

Nota

- ♦ Antes de asociar la directiva personalizada a un administrador asistente y una ActiveView, compruebe primero que el administrador asistente se haya asignado a esa ActiveView.
 - ♦ Si la vía del archivo ejecutable o el guión de la directiva personalizada contiene espacios, escriba la vía entre comillas ("").
-

Para implementar una directiva personalizada:

- 1 Escriba un archivo ejecutable o un guión de directiva.
- 2 Entre en un equipo cliente de DRA con una cuenta a la que se le haya asignado la función integrada Gestionar directivas y activadores de automatización en el dominio gestionado.
- 3 Inicie la consola de delegación y configuración.
- 4 Conéctese al servidor de administración principal.
- 5 En el panel izquierdo, expanda **Policy and Automation Management** (Gestión de directivas y automatización).
- 6 Haga clic en **Policy** (Directiva).
- 7 En el menú Tareas, haga clic en **New Policy > Create a Custom Policy** (Nueva directiva > Crear una directiva personalizada).
- 8 En cada ventana del asistente, especifique los valores adecuados y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. Por ejemplo, puede asociar esta nueva directiva a una ActiveView específica, lo que permite que DRA aplique esta directiva en los objetos incluidos en esa ActiveView.
- 9 Revise el resumen y haga clic en **Finalizar**.

Modificación de las propiedades de directiva

Para modificar todas las propiedades de una directiva, debe disponer de los poderes adecuados, como los que se incluyen en la función integrada Gestionar directivas y activadores de automatización.

Para modificar las propiedades de directiva:

- 1 Desplácese a **Policy and Automation Management** (Gestión de directivas y automatización) > **Policy** (Directiva).
- 2 Haga clic en la directiva que deseé modificar y seleccione **Propiedades**.
- 3 Modifique las propiedades y los ajustes adecuados para esta directiva.

Escritura de archivos ejecutables o guiones de directivas personalizadas

Para obtener más información acerca de cómo escribir archivos ejecutables o guiones de directivas personalizadas, consulte el SDK.

Para acceder al SDK:

- 1 Asegúrese de que haya instalado el SDK en el equipo. El programa de instalación crea un acceso directo al SDK en el grupo de programas de Directory and Resource Administrator. Para obtener más información, consulte la lista de verificación de instalación en [Instalación del servidor de administración de DRA](#).
- 2 Haga clic en el acceso directo al SDK en el grupo de programas de Directory and Resource Administrator.

Directiva del cliente de delegación y configuración

La directiva de denominación automática incluye tres configuraciones de directivas de Exchange que son exclusivas del cliente de delegación y configuración, lo que significa que se trata de una directiva del cliente.

La directiva de denominación automática permite especificar reglas de denominación automatizada para propiedades específicas de un buzón. Estas opciones permiten establecer convenciones de denominación y generar rápidamente valores estándar para las propiedades de nombre de visualización, nombre de directorio y alias. Exchange permite especificar cadenas de sustitución como, por ejemplo %First y %Last, para varias opciones de denominación automatizada.

Cuando Exchange genera un alias o un nombre de directorio, comprueba si el valor generado es exclusivo. Si el valor generado no es exclusivo, Exchange añade un guión (-) y un número de dos dígitos, empezando por -01, para conseguir que el valor sea exclusivo. Si Exchange genera un nombre de visualización, no comprueba si el valor es exclusivo.

Exchange admite las siguientes cadenas de sustitución para las directivas de generación de apoderado y denominación automática:

%First	Indica el valor de la propiedad Nombre de la cuenta de usuario asociada.
%Last	Indica el valor de la propiedad Apellidos de la cuenta de usuario asociada.

%First	Indica el valor de la propiedad Nombre de la cuenta de usuario asociada.
%Initials	Indica el valor de la propiedad Iniciales de la cuenta de usuario asociada.
%Alias	Indica el valor de la propiedad de buzón Alias.
%DirNam	Indica el valor de la propiedad buzón Nombre de directorio. Al generar direcciones de correo electrónico para buzones de Microsoft Exchange, Exchange no admite cadenas de generación de apoderado que especifiquen la variable %DirName.
%UserName	Indica el valor de la propiedad de nombre de usuario de la cuenta de usuario asociada.

También puede especificar un número entre el signo de porcentaje (%) y el nombre de la cadena de sustitución para indicar el número de caracteres que se incluirán de ese valor. Por ejemplo, %2First indica los dos primeros caracteres de la propiedad **Nombre** name de la cuenta de usuario.

Cada directiva de generación de apoderado y regla de denominación automática puede contener una o varias cadenas de sustitución. También puede especificar caracteres en cada regla como un prefijo o un sufijo para una cadena de sustitución específica, como un punto y un espacio(.) después de la cadena de sustitución %Initials. Si la propiedad de la cadena de sustitución está en blanco, Exchange no incluirá el sufijo de esa propiedad.

Por ejemplo, tenga en cuenta la siguiente regla de denominación automática para la propiedad **Nombre de visualización**:

```
%First %1Initials. %Last
```

Si la propiedad **Nombre** es Susan, la propiedad **Iniciales** es May y la propiedad **Apellidos** es Smith, Exchange define la propiedad **Nombre de visualización** name en Susan M. Smith.

Si la propiedad **Nombre** es Michael, la propiedad **Iniciales** está en blanco y la propiedad **Apellidos** es Jones, Exchange define la propiedad **Nombre de visualización** en Michael Jones.

Especificación de una directiva de denominación automatizada de buzones

Para especificar las opciones de denominación automatizada de buzones, debe disponer de los poderes adecuados, como los que se incluyen en la función integrada Gestionar directivas y activadores de automatización, y su licencia debe admitir el producto Exchange.

Para especificar una directiva de denominación automatizada de buzones:

- 1 Acceda a **Policy and Automation Management** (Gestión de directivas y automatización) > **Configure Exchange Policies** (Configurar las directivas de Exchange) > **Alias naming** (Denominación de alias).
- 2 Especifique la información de generación de nombres adecuada.
- 3 Seleccione **Enforce alias naming rules during mailbox updates** (Aplicar reglas de denominación de alias durante las actualizaciones de buzones).
- 4 Haga clic en **Aceptar**.

Especificar una directiva de denominación de recursos

Para especificar las opciones de denominación de recursos, debe disponer de los poderes adecuados, como los que se incluyen en la función integrada Gestionar directivas y activadores de automatización, y su licencia debe admitir el producto Exchange.

Para especificar una directiva de denominación de recursos:

- 1 Acceda a **Policy and Automation Management** (Gestión de directivas y automatización) > **Configure Exchange Policies** (Configurar las directivas de Exchange) > **Resource naming** (Denominación de recursos).
- 2 Especifique la información de generación de nombres de recursos adecuada.
- 3 Seleccione **Enforce resource naming rules during mailbox updates** (Aplicar reglas de denominación de recursos durante las actualizaciones de buzones).
- 4 Haga clic en **Aceptar**.

Especificar una directiva de denominación de archivos de reserva

Para especificar las opciones de denominación de archivos de reserva, debe disponer de los poderes adecuados, como los que se incluyen en la función integrada Gestionar directivas y activadores de automatización, y su licencia debe admitir el producto Exchange.

Para especificar un archivo de denominación de archivos de reserva:

- 1 Acceda a **Policy and Automation Management** (Gestión de directivas y automatización) > **Configure Exchange Policies** (Configurar las directivas de Exchange) > **Archive naming** (Denominación de archivos de reserva).
- 2 Especifique la información de generación de nombres de archivos de reserva adecuada para las cuentas de usuario.
- 3 Seleccione **Enforce archive naming rules during mailbox updates** (Aplicar reglas de denominación de archivos de reserva durante las actualizaciones de buzones).
- 4 Haga clic en **Aceptar**.

14

Automatización de los activadores anteriores y posteriores a las tareas

Un activador de automatización es una regla que asocia un guión o un archivo ejecutable a una o varias operaciones. Mediante el guión o el archivo ejecutable, puede automatizar un flujo de trabajo existente y establecer un puente de información entre DRA y otros repositorios de datos. Los activadores de automatización permiten ampliar las funciones y la seguridad que ofrece DRA.

Al definir un activador de automatización, se establecen los parámetros de la regla, las operaciones que deben asociarse con el activador, el archivo ejecutable o el guión que se van a ejecutar y, si corresponde, las ActiveViews o los administradores asistentes que deben asociarse a este activador. Estas reglas determinan cómo aplica el servidor de administración el activador.

También puede especificar un guión o un archivo ejecutable para deshacer una acción para el activador. Un **guión para deshacer** permite deshacer los cambios si la operación no se realiza correctamente.

DRA admite los guiones de VBScript y PowerShell.

Cómo automatiza los procesos el servidor de administración

Además de la administración basada en reglas de ActiveView, DRA permite automatizar los flujos de trabajo existentes y ejecutar automáticamente las tareas relacionadas mediante activadores de automatización. La automatización de los flujos de trabajo existentes puede ayudarle a optimizar su empresa a la vez que proporciona servicios más eficaces y rápidos.

Cuando el servidor de administración ejecuta la operación asociada con el activador de automatización, el servidor también ejecuta el guión o el archivo ejecutable del activador. Si su activador es un activador anterior a la tarea, el servidor ejecuta el guión o el archivo ejecutable antes de ejecutar la operación. Si su activador es un activador posterior a la tarea, el servidor ejecuta el guión o el archivo ejecutable antes de ejecutar la operación. Este proceso se denomina transacción. Una **transacción** representa el ciclo completo de implementación de cada tarea u operación que realiza el servidor de administración. Una transacción incluye las acciones necesarias para completar una operación junto con las acciones para deshacer que el servidor de administración debe realizar si la operación no se realiza correctamente.

El servidor de administración introduce el estado de activación en el registro de auditoría cada vez que se ejecuta un activador de automatización. Estas entradas de registro incluyen el código de devolución, las operaciones asociadas, los objetos en los que se han realizado acciones y si el guión del activador se ha ejecutado correctamente.

Advertencia: Los activadores de automatización se ejecutan mediante la cuenta de servicio del servidor de administración. Como la cuenta de servicio dispone de permisos de administrador, las directivas y los activadores de automatización tienen acceso completo a todos los datos de la empresa. Para definir activadores de automatización, debe disponer de los poderes adecuados,

como los que se incluyen en la función integrada Gestionar directivas y activadores de automatización. Estos activadores de automatización se ejecutarán en el contexto de seguridad de la cuenta de servicio. Por lo tanto, los administradores asistentes asociados a la función integrada Gestionar directivas y activadores de automatización podrían obtener más poderes de los que tenía intención de otorgar.

Implementación de un activador de automatización

Para implementar los activadores de automatización, debe escribir primero los guiones o los archivos ejecutables del activador y disponer de los poderes adecuados, como los que se incluyen en la función Gestionar directivas y activadores de automatización.

Para implementar correctamente un activador personalizado, debe escribir un guión que se ejecute durante una operación (tarea administrativa) específica. Puede asociar un archivo ejecutable o un guión a la operación. DRA admite tanto un guión de PowerShell de 32 bits como uno de 64 bits. Puede especificar si DRA aplica el activador antes (anterior a la tarea) o después (posterior a la tarea) de que se ejecute una operación. En el guión del activador, puede definir mensajes de error para que se muestren cada vez que se produzca un error en el activador. También puede especificar un mensaje de error por defecto mediante el Asistente para crear activadores de automatización.

Para obtener más información acerca de cómo escribir activadores personalizados, ver una lista de las operaciones de administración o utilizar matrices de argumentos, consulte el *SDK*.

Nota

- ◆ Antes de asociar el activador de automatización personalizado a un administrador asistente y una ActiveView, compruebe primero que el administrador asistente se haya asignado a esa ActiveView.
 - ◆ Si la vía del archivo ejecutable o el guión de activador personalizado contiene espacios, escriba la vía entre comillas ("").
 - ◆ Actualmente, si se utiliza la operación **UserSetInfo** para un activador de automatización de guiones y se modifica un atributo de usuario (mediante la ejecución del activador), el atributo modificado no se proliera en toda la empresa hasta después de que se ejecute una operación **Find Now** (Buscar ahora) en el objeto de usuario.
-

Para implementar un activador de automatización:

- 1 Escriba un archivo ejecutable o un guión de activador.
- 2 Entre en un equipo cliente de DRA con una cuenta a la que se le haya asignado la función integrada **Gestionar directivas y activadores de automatización** en el dominio gestionado.
- 3 Inicie la consola de delegación y configuración.
- 4 Conéctese al servidor de administración principal.
- 5 Utilice **Réplica de archivos** para cargar el archivo de activador en los servidores principal y secundarios de DRA.

La vía de la carpeta debe existir ya en todos los servidores DRA del dominio gestionado. Esta vía, incluido el archivo, se utilizará en la **DO file path** (Vía del archivo DO) del asistente del activador de automatización.

- 6** En el panel izquierdo, expanda **Policy and Automation Management** (Gestión de directivas y automatización).
- 7** Haga clic en **Automation Triggers** (Activadores de automatización).
- 8** En el menú Tareas, haga clic en **New Trigger** (Nuevo activador).
- 9** En cada ventana del asistente, especifique los valores adecuados y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. Por ejemplo, puede asociar este nuevo activador a una ActiveView específica, lo que permite que DRA aplique este activador cuando los administradores asistentes gestionen objetos incluidos por esa ActiveView.
- 10** Revise el resumen y haga clic en **Finalizar**.

Importante: Si ha configurado más de una ActiveView para un activador mediante la adición de una coma entre ActiveViews, esas ActiveViews se bifurcarán en el activador cuando se actualice a una nueva versión de DRA y el activador no se ejecutará. Para que la operación se ejecute después de la actualización, se deberá configurar de nuevo el activador o será necesario crear un nuevo activador.

15

Flujo de trabajo automatizado

Mediante la Automatización del flujo de trabajo, puede automatizar los procesos de TI a través de la creación de formularios de flujo de trabajo que se activan al ejecutar un flujo de trabajo o al desencadenarse un evento de flujo de trabajo con nombre que se crea en el servidor de Automatización del flujo de trabajo. Al crear un formulario de flujo de trabajo, puede definir los grupos de admin. que pueden ver el formulario. El envío del formulario o la ejecución del proceso de trabajo dependen de los poderes delegados al grupo o los grupos incluidos al crear el formulario de flujo de trabajo.

Al crear o modificar formularios de flujo de trabajo, estos se guardan en el servidor Web. Los administradores asistentes que entran a la consola Web de este servidor tendrán acceso a los formularios en función de cómo configuren el formulario. Por lo general, los formularios están disponibles para todos los usuarios con credenciales de servidor Web. Para limitar el acceso a un formulario específico, añada grupos de administradores asistentes y, a continuación, oculte el formulario a otros usuarios. Para enviar el formulario, se necesitan uno de los siguientes poderes:

- ◆ Crear un evento de flujo de trabajo y modificar todas sus propiedades
- ◆ Iniciar un flujo de trabajo

Lanzamiento de un formulario de flujo de trabajo: los flujos de trabajo se crean en el servidor de Automatización del flujo de trabajo, que deben estar integrados en DRA a través de la consola Web. Para guardar un nuevo formulario, se debe configurar la opción **Iniciar flujo de trabajo específico** o **Activar flujo de trabajo por evento** en las propiedades del formulario. A continuación, se proporciona más información sobre estas opciones:

- ◆ **Iniciar flujo de trabajo específico:** esta opción enumera todos los flujos de trabajo que se encuentran en producción en el servidor de flujo de trabajo de DRA. Para que esta lista se rellene con los flujos de trabajo, estos deben crearse en la carpeta DRA_Workflows del servidor de Automatización del flujo de trabajo.
- ◆ **Activar flujo de trabajo por evento:** esta opción se utiliza para ejecutar flujos de trabajo con activadores predefinidos. Los flujos de trabajo con activadores también se crean en el servidor de Automatización del flujo de trabajo.

Nota: Solo las peticiones de flujo de trabajo configuradas con Iniciar flujo de trabajo específico tendrán un historial de ejecución que se puede consultar en el panel de búsqueda principal, en **Tareas > Peticiones**.

Puede modificar una petición existente o crear una nueva. Para modificar una petición existente, desplácese a **Tareas > Peticiones**.

Para crear una petición de flujo de trabajo, desplácese a **Administración > Personalización > Peticiones**.

Para crear una petición, siga estos pasos básicos:

1. Configure la petición para ejecutar el *flujo de trabajo especificado* cuando se envíe el formulario o para que se ejecute cuando se active un *evento con nombre* predefinido.

2. Elija el grupo o los grupos de administradores asistentes que se incluyen en el proceso de flujo de trabajo y habilite la opción **El formulario está oculto** de la pestaña **General** para restringir el acceso al formulario a esos usuarios.
3. Añada los campos de propiedades necesarios o páginas de propiedades adicionales al formulario.
4. Si corresponde, cree gestores personalizados para definir de forma más eficaz el proceso de flujo de trabajo y cómo se ejecuta.

Nota: Las opciones del gestor personalizado no se mostrarán para una nueva petición de flujo de trabajo hasta que esta se haya guardado inicialmente. Puede crear y modificar gestores personalizados, y acceder a ellos, en [Propiedades del formulario](#).

5. Inhabilite la opción **El formulario está oculto** para permitir que los usuarios vean los formularios.

Para obtener información sobre la configuración del servidor de Workflow Automation, consulte [Configuración del servidor de Automatización del flujo de trabajo](#) y, para obtener información sobre la personalización de peticiones de flujos de trabajos, consulte [Personalización de formularios de peticiones](#).

VI Auditoría y elaboración de informes

Auditar las acciones de los usuarios es uno de los aspectos más importantes de una implementación de seguridad eficaz. Para permitir la revisión y la notificación de las acciones del administrador asistente, DRA registra todas las operaciones de usuarios en el archivo de registro, en el equipo del servidor de administración. DRA proporciona informes claros y completos que incluyen valores antes y después de los eventos auditados para que pueda ver exactamente qué ha cambiado.

- ◆ Capítulo 16, “Actividad de auditoría”, en la página 173
- ◆ Capítulo 17, “Elaboración de informes”, en la página 179

16 Actividad de auditoría

La auditoría de la actividad en los registros de eventos puede ayudarle a aislar, diagnosticar y resolver problemas en su entorno. Esta sección proporciona información que le ayudará a habilitar y comprender el registro de eventos y cómo trabajar con los archivos de registro.

Registro de eventos de Windows nativo

Para permitir la revisión y la notificación de las acciones del administrador asistente, DRA registra todas las operaciones de usuarios en el archivo de registro, en el equipo del servidor de administración. Entre las operaciones de los usuarios, se incluyen todos los intentos de cambiar definiciones, como actualizar cuentas de usuario, suprimir grupos o definir de nuevo ActiveViews. DRA también registra operaciones internas específicas, como la inicialización del servidor de administración y la información del servidor relacionada. Además de registrar estos eventos de auditoría, DRA registra los valores anteriores y posteriores al evento para que pueda ver exactamente qué ha cambiado.

DRA utiliza una carpeta, [NetIQLogArchiveData](#), denominada **archivo de registro** para almacenar de forma segura los datos de registro archivados. DRA archiva los registros a lo largo del tiempo y borra posteriormente los datos más antiguos para dejar espacio para los datos más recientes mediante un proceso denominado limpieza.

DRA utiliza los eventos de auditoría almacenados en los archivos incluidos en el archivo de registro para mostrar informes de detalles de actividad como, por ejemplo, los cambios realizados en un objeto durante un periodo específico. También puede configurar DRA para exportar información de estos archivos incluidos en el archivo de registro a una base de datos de SQL Server que NetIQ Reporting Center utilizará para mostrar informes de gestión.

DRA siempre escribe eventos de auditoría en el archivo de registro. También puede habilitar o inhabilitar la función de escritura de eventos de DRA en los registros de eventos de Windows.

Habilitación e inhabilitación de la auditoría del registro de eventos de Windows para DRA

Al instalar DRA, los eventos de auditoría no se registran por defecto en el registro de eventos de Windows. Puede habilitar este tipo de registro mediante la modificación de una clave de registro.

Advertencia: Tenga cuidado al editar el Registro de Windows. Si se produce un error en el Registro, es posible que el equipo deje de funcionar. Si se produce un error, puede restaurar el Registro al estado que presentaba la última vez que inició correctamente el equipo. Para obtener más información, consulte la ayuda del editor del Registro de Windows.

Para habilitar la auditoría de eventos:

- 1 Haga clic en **Inicio > Ejecutar**.

- 2** Escriba `regedit` en el campo **Abrir** y haga clic en **Aceptar**.
- 3** Expanda la siguiente clave del Registro: `HKLM\Software\WOW6432Node\Mission Critical Software\OnePoint\Administration\Modules\ServerConfiguration\`.
- 4** Haga clic en **Editar > Nuevo > Valor DWORD**.
- 5** Introduzca `IsNTAuditEnabled` como nombre de clave.
- 6** Haga clic en **Editar > Modificar**.
- 7** Introduzca `1` en el campo **Información del valor** y haga clic en **Aceptar**.
- 8** Cierre el editor del Registro.

Para inhabilitar la auditoría de eventos:

- 1** Haga clic en **Inicio > Ejecutar**.
- 2** Escriba `regedit` en el campo **Abrir** y haga clic en **Aceptar**.
- 3** Expanda la siguiente clave del Registro: `HKLM\Software\WOW6432Node\Mission Critical Software\OnePoint\Administration\Modules\ServerConfiguration\`.
- 4** Seleccione la clave `IsNTAuditEnabled`.
- 5** Haga clic en **Editar > Modificar**.
- 6** Introduzca `0` en el campo **Información del valor** y haga clic en **Aceptar**.
- 7** Cierre el editor del Registro.

Garantizar la integridad de la auditoría

Para garantizar que se auditén todas las acciones de los usuarios, DRA proporciona métodos de registro alternativos cuando el producto no puede verificar la actividad del registro. Al instalar DRA, la clave y la vía de `AuditFailsFilePath` se añaden al Registro para garantizar las siguientes acciones:

- ◆ Si DRA detecta que los eventos de auditoría ya no se registran en un archivo de registro, DRA incluirá los eventos de auditoría en un archivo local del servidor de administración.
- ◆ Si DRA no puede escribir eventos de auditoría en un archivo local, DRA incluirá los eventos de auditoría en el registro de eventos de Windows.
- ◆ Si DRA no puede escribir eventos de auditoría en el registro de eventos de Windows, el producto incluirá eventos de auditoría en el registro de DRA.
- ◆ Si DRA detecta que no se están registrando los eventos de auditoría, bloqueará otras operaciones del usuario.

Para habilitar las operaciones de escritura cuando el archivo de registro no está disponible, también debe definir un valor de clave de registro para la clave `AllowOperationsOnAuditFailure`.

Advertencia: Tenga cuidado al editar el Registro de Windows. Si se produce un error en el Registro, es posible que el equipo deje de funcionar. Si se produce un error, puede restaurar el Registro al estado que presentaba la última vez que inició correctamente el equipo. Para obtener más información, consulte la ayuda del editor del Registro de Windows.

Para habilitar las operaciones de escritura:

- 1** Haga clic en **Inicio > Ejecutar**.

- 2** Escriba `regedit` en el campo **Abrir** y haga clic en **Aceptar**.
- 3** Expanda la siguiente clave del Registro: `HKLM\Software\WOW6432Node\Mission Critical Software\OnePoint\Administration\Audit\`.
- 4** Haga clic en **Editar > Nuevo > Valor DWORD**.
- 5** Introduzca `AllowOperationsOnAuditFailure` como nombre de clave.
- 6** Haga clic en **Editar > Modificar**.
- 7** Introduzca `736458265` en el campo **Información del valor**.
- 8** Seleccione **Decimal** en el campo **Base** y haga clic en **Aceptar**.
- 9** Cierre el editor del Registro.

Descripción de los archivos de registro

DRA registra los datos de actividad del usuario en archivos de registro, en el servidor de administración. DRA crea particiones diarias de archivo de registro para almacenar los datos recopilados y normalizados ese día. DRA usa la fecha en hora local en el servidor de administración (`AAAAAMMDD`) como convención de denominación para las particiones diarias de archivo de registro.

Si ha habilitado el recopilador de informes de gestión, DRA exporta los datos del archivo de registro a una base de datos de SQL Server como origen de los informes de gestión de DRA.

Inicialmente, DRA mantiene por defecto indefinidamente datos del registro en el archivo de registro. El tamaño del archivo de registro puede alcanzar un tamaño máximo que se determina durante la instalación en función del espacio disponible en la unidad de disco duro. Cuando el archivo de registro supera este tamaño máximo, no se almacenan nuevos eventos de auditoría. Puede definir un límite de tiempo para la conservación de datos; DRA elimina los datos más antiguos a fin de dejar espacio para los datos más recientes a través de un proceso denominado limpieza. Asegúrese de que dispone de una estrategia de copia de seguridad antes de habilitar la limpieza. Puede configurar el periodo de conservación del archivo de registro mediante la utilidad Configuración del archivo de registro. Para obtener más información, consulte [Modificación de la configuración de limpieza del archivo de registro](#).

Uso de la utilidad Visor del archivo de registro

Use la utilidad Visor del archivo de registro para ver los datos almacenados en los archivos incluidos en el archivo de registro. NetIQ DRA Log Archive Resource Kit (LARK), que puede optar por instalar con DRA, proporciona la utilidad Visor del archivo de registro. Para obtener más información, consulte [NetIQ DRA Log Archive Resource Kit Technical Reference](#) (Referencia técnica de NetIQ DRA Log Archive Resource Kit).

Copia de seguridad de los archivos incluidos en el archivo de registro

Un **archivo incluido en el archivo de registro** es un conjunto de bloques de registro. Como los archivos incluidos en el archivo de registro son archivos binarios comprimidos que se encuentran fuera de una base de datos física, no es necesario usar Microsoft SQL Server Management Studio para realizar

una copia de seguridad de los archivos de registro. Si dispone de un sistema automatizado de copia de seguridad de archivos, los archivos incluidos en el archivo de registro se guardan automáticamente como cualquier otro archivo.

Tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas al planificar la estrategia de copia de seguridad:

- ◆ Se crea una única partición cada día que contiene datos de eventos para ese día. Al habilitar la limpieza, el servicio de archivo de registro limpiará por defecto los datos de estas particiones automáticamente cada 90 días. La estrategia de copia de seguridad debe tener en cuenta la programación de limpieza para determinar la frecuencia de las copias de seguridad. Al limpiar las particiones de archivo de registro, DRA suprime los archivos binarios. No se pueden recuperar los datos limpiados. Estos se deben restaurar a partir de una copia de seguridad. Para obtener más información, consulte [Modificación de la configuración de limpieza del archivo de registro](#).
- ◆ Solo debería realizar una copia de seguridad de las particiones después de que se hayan cerrado. En condiciones normales, se cierra una partición en un plazo de 2 horas a partir de la medianoche del día siguiente.
- ◆ Realice una copia de seguridad de las carpetas de particiones y todas sus subcarpetas como una unidad y restáurelas. Realice una copia de seguridad del archivo `VolumeInfo.xml` como parte del proceso de copia de seguridad de particiones.
- ◆ Si desea restaurar las particiones de archivo de registro para los informes, asegúrese de que los archivos de registro de copia de seguridad se conserven o se puedan restaurar a su formato original.
- ◆ Al configurar el proceso de copia de seguridad de los archivos incluidos en el archivo de registro, NetIQ recomienda que excluya las subcarpetas `index_data` y `CubeExport` ubicadas en la carpeta principal del archivo de registro. Estas subcarpetas contienen datos temporales y no se debe realizar una copia de seguridad de ellos.

Modificación de la configuración de limpieza del archivo de registro

Al instalar DRA, la limpieza del archivo de registro está inhabilitada por defecto. Al establecer procedimientos de copia de seguridad regulares para los archivos incluidos en el archivo de registro, debe habilitar la limpieza del archivo de registro para ahorrar espacio en el disco. Puede modificar el número de días antes de que se limpian las particiones de archivo de registro mediante la utilidad Configuración del archivo de registro.

Para cambiar el número de días antes de que se limpian las particiones del archivo de registro:

- 1 Entre en el servidor de administración mediante una cuenta que sea miembro del grupo de administradores locales.
- 2 Inicie **Log Archive Configuration** (Configuración del archivo de registro) en el grupo de programas "NetIQ Administration" (Administración de NetIQ).
- 3 Haga clic en **Configuración del servidor de archivo de registro**.
- 4 *Si desea habilitar la limpieza de particiones*, defina el valor del campo **Partition Grooming Enabled** (Limpieza de particiones) en True (Verdadero).
- 5 Escriba el número de días que desea conservar las particiones del archivo de registro antes de la limpieza en el campo **Number of Days before Grooming** (Número de días antes de la limpieza).

- 6** Haga clic en **Aplicar**.
- 7** Haga clic en **Sí**.
- 8** Haga clic en **Cerrar**.
- 9** Busque la vía a la carpeta **NetIQLogArchiveData\<Nombre de la partición>**, por lo general:
C:\ProgramData\NetIQ\DR\NetIQLogArchiveData

Si no se ha activado el atributo "File is ready for archiving" (El archivo está listo para archivarse) de las carpetas o los archivos incluidos en las particiones especificadas (en las propiedades de archivos o carpetas), debe editar el archivo CONFIG para habilitar la limpieza del archivo de registro. Para comprender por qué es posible que se haya activado o no este atributo, consulte la sección **Additional Information** (Información adicional) del artículo de Knowledge Base [How do you configure the data retention period for DRA Logarchival Data?](#) (¿Cómo se configura el periodo de conservación de datos para los datos de almacenamiento de registros de DRA?).

Si el valor

Se ha activado	Haga clic en Sí en el mensaje de confirmación para reiniciar el servicio de archivo de registro de NetIQ Security Manager. Nota: Si modifica cualquier ajuste del archivo de registro, debe reiniciar el servicio de archivo de registro para que se aplique el cambio.
No se ha activado	Haga clic en No en el mensaje de confirmación. Consulte Para habilitar el servidor de archivo del registro de DRA a fin de limpiar los datos no archivados :

Para habilitar el servidor de archivo del registro de DRA a fin de limpiar los datos no archivados:

- 1** Entre localmente a cada consola de servidor de DRA de Windows como miembro del grupo de administradores locales.
- 2** Utilice un editor de texto para abrir el archivo C:\ProgramData\NetIQ\Directory Resource Administrator\LogArchiveConfiguration.config y busque la línea
`<Property name="GroomUnarchivedData" value="false" />`.
- 3** Cambie "false" (falso) a "true" (verdadero) y guarde el archivo.
- 4** Reinicie el servicio de archivo de registro de DRA de NetIQ.

Nota: Si modifica cualquier ajuste del archivo de registro, debe reiniciar el servicio de archivo de registro para que se aplique el cambio.

17

Elaboración de informes

Esta sección proporciona información para comprender y habilitar los informes de DRA, la recopilación de datos de informes, la recopilación y los informes del Analizador de ActiveView y para acceder a los informes integrados.

DRA inhabilita las funciones y los informes que no admite su licencia. También debe disponer de los poderes adecuados para ejecutar y ver informes. Por lo tanto, es posible que no tenga acceso a algunos informes.

Los informes de detalles de actividad estarán disponibles en la consola de delegación y configuración en cuanto instale DRA para proporcionar la información más reciente sobre los cambios de red.

- ◆ “Gestión de la recopilación de datos para la elaboración de informes” en la página 179
- ◆ “Informes integrados” en la página 181

Gestión de la recopilación de datos para la elaboración de informes

El módulo de elaboración de informes de DRA proporciona dos métodos para generar informes que permiten ver los cambios más recientes realizados en el entorno, y recopilar y ver las definiciones de cuentas de usuario, grupos y recursos del dominio.

Informes de detalles de actividad

Se accede a ellos mediante la consola de delegación y configuración, y proporcionan información de cambios en tiempo real en relación con los objetos del dominio.

Informes de gestión de DRA

Se accede a ellos a través de NetIQ Reporting Center (Reporting Center) y proporcionan información de actividad, configuración y resumen sobre los eventos de los dominios gestionados. Algunos informes están disponibles como representaciones gráficas de los datos.

Por ejemplo, puede ver una lista de los cambios realizados en o por un objeto durante un periodo especificado mediante los informes de detalles de actividad. También puede ver un gráfico que muestre la cantidad de eventos en cada dominio gestionado durante un periodo específico mediante informes de gestión. El módulo de elaboración de informes también permite ver información sobre el modelo de seguridad de DRA, como definiciones de grupo de administradores asistentes y ActiveView.

Los informes de gestión de DRA se pueden instalar y configurar como una función opcional y se pueden visualizar en Reporting Center. Al habilitar y configurar la recopilación de datos, DRA recopila información acerca de los eventos sometidos a auditoría y la exporta a una base de datos de SQL Server con la programación que se defina. Al conectarse a esta base de datos en Reporting Center, tendrá acceso a más de 60 informes integrados:

- ◆ Informes de actividad que muestran quién hizo qué y cuándo.

- Informes de configuración que muestran el estado de AD o DRA en un momento específico.
- Informes de resumen que muestran el volumen de actividad.

Para obtener más información acerca de la configuración de la recopilación de datos para los informes de gestión, consulte [Configuración de informes](#).

Visualización del estado de los recopiladores

Puede ver información de cada recopilador de datos en la pestaña "Collectors Status" (Estado de los recopiladores).

Para ver el estado de los recopiladores:

- 1 Expanda **Configuration Management** (Gestión de configuraciones) y, a continuación, haga clic en **Update Reporting Service Configuration** (Actualizar la configuración del servicio de elaboración de informes).
- 2 En la pestaña "Collectors Status" (Estado de los recopiladores), haga clic en cada entrada para ver información adicional sobre la recopilación de datos, por ejemplo, cuándo se recopilaron los últimos datos y si la última recopilación de datos se ha realizado correctamente.
- 3 Si no aparecen datos en la lista de servidores, haga clic en **Actualizar**.

Habilitación de elaboración de informes y recopilación de datos

Después de instalar los componentes del módulo de elaboración de informes de DRA, habilite y configure la recopilación de datos de informes para acceder a los informes de Reporting Center.

Para habilitar la recopilación de datos y la elaboración de informes:

- 1 Desplácese a **Configuration Management** (Gestión de configuraciones) > **Update Reporting Service Configuration** (Actualizar la configuración del servicio de elaboración de informes).
- 2 En la pestaña SQL Server, seleccione **Enable DRA Reporting support** (Habilitar la compatibilidad con el módulo de elaboración de informes de DRA).
- 3 Haga clic en **Examinar** el campo Nombre del servidor y seleccione el equipo en el que se ha instalado SQL Server.
- 4 En la pestaña "Credentials" (Credenciales), especifique las credenciales adecuadas que se utilizarán en las interacciones de SQL Server.
- 5 Si se trata de la misma cuenta que se puede utilizar para crear la base de datos e inicializar el esquema, seleccione la casilla de verificación "Use the above credentials for creating a database and initializing the database schema" (Utilizar las credenciales anteriores para crear una base de datos e inicializar el esquema de base de datos).
- 6 Si desea especificar una cuenta diferente para crear una base de datos, en la pestaña "Admin Credentials" (Credenciales de admin.), especifique esa cuenta de usuario y contraseña.
- 7 Haga clic en **Aceptar**.

Para obtener información acerca de cómo configurar recopiladores específicos, consulte [Configuración de informes](#).

Informes integrados

Los informes integrados permiten generar informes sobre cambios realizados en los objetos, listas de objetos e información sobre los objetos. Estos informes no forman parte de los servicios de elaboración de informes de DRA y no se requiere configuración para habilitar los informes de Historial de cambios integrados. Para obtener información sobre cómo acceder a estos informes, consulte los temas de esta sección.

Nota: También se puede acceder a los informes de Historial de cambios para eventos externos a DRA cuando DRA está integrado en Change Guardian. Para obtener información sobre este tipo de informes y sobre la configuración de un servidor de Change Guardian, consulte “[Configurar el Historial de cambios unificado](#)” en la página 114.

Informes sobre los cambios realizados en los objetos

Puede ver información en tiempo real sobre los cambios realizados en los objetos de los dominios mediante la generación de informes de detalles de actividad. Por ejemplo, puede ver una lista de los cambios realizados en o por un objeto durante un periodo especificado. También puede exportar e imprimir informes de detalles de actividad.

Para elaborar informes sobre los cambios realizados en los objetos:

- 1 Buscar los objetos que coincidan con los criterios.
- 2 Haga clic con el botón derecho en **Reporting > Changes made to objectName** (Informes > Cambios realizados en nombreObjeto) o **Reporting > Changes made by objectName** (Informes > Cambios realizados por nombreObjeto).
- 3 Seleccione las fechas de inicio y finalización para especificar los cambios que desee ver.
- 4 *Si desea cambiar el número de filas que se mostrarán*, escriba un número para sustituir el valor por defecto 250.

Nota: El número de filas mostradas se aplica a cada servidor de administración del entorno. Si incluye tres servidores de administración en el informe y utiliza el valor por defecto de 250 filas para mostrar, el informe puede presentar hasta 750 filas.

- 5 *Si desea incluir solo servidores de administración específicos en el informe*, seleccione **Restringir consulta a estos servidores DRA** y escriba el nombre o los nombres de servidor que desea que incluya el informe. Separe varios nombres de servidor con comas.
- 6 Haga clic en **Aceptar**.

Informes sobre listas de objetos

Puede exportar o imprimir los datos de las listas de objetos. Con esta función, puede elaborar informes de forma rápida y fácil sobre detalles generales sobre los objetos gestionados, además de distribuirlos.

Al exportar una lista de objetos, puede especificar la ubicación, el nombre y el formato de archivo. DRA admite los formatos HTML, CSV y XML, por lo que puede exportar esta información en las aplicaciones de base de datos o publicar los resultados de la lista en una página Web.

Nota: También puede seleccionar varios elementos de una lista y, a continuación, copiarlos en una aplicación de texto, como el Bloc de notas.

Para elaborar informes sobre listas de objetos:

- 1 Buscar los objetos que coincidan con los criterios.
- 2 Para exportar esta lista de objetos, haga clic en **Export List** (Exportar lista) en el menú Archivo.
- 3 Para imprimir esta lista de objetos, haga clic en **Print List** (Imprimir lista) en el menú Archivo.
- 4 Especifique la información adecuada para guardar o imprimir la lista.

Elaboración de informes sobre detalles de objetos

Puede exportar o imprimir datos desde pestañas de detalles que enumeran atributos de objetos, como pertenencias a grupos. Con esta función, puede elaborar informes de forma rápida y fácil acerca de la información sobre objetos específicos que se necesita con frecuencia, además de distribuirlos.

Al exportar una pestaña de detalles de objetos, puede especificar la ubicación, el nombre y el formato de archivo. DRA admite los formatos HTML, CSV y XML, por lo que puede exportar esta información en las aplicaciones de base de datos o publicar los resultados de la lista en una página Web.

Para elaborar informes sobre detalles de objetos:

- 1 Busque el objeto que coincida con los criterios.
- 2 En el menú Ver, haga clic en **Detalles**.
- 3 En el panel de detalles, seleccione la pestaña adecuada.
- 4 Para exportar estos detalles del objeto, haga clic en **Export Details** (Exportar detalles) en el menú Archivo.
- 5 Para imprimir estos detalles del objeto, haga clic en **Print Details** (Imprimir detalles) en el menú Archivo.
- 6 Especifique la información adecuada para guardar o imprimir la lista.

VII

Funciones adicionales

Las asignaciones temporales de grupos, los grupos dinámicos, la adición de marcas a eventos y la contraseña de recuperación de BitLocker son funciones adicionales de DRA que puede utilizar en su entorno empresarial.

- ◆ Capítulo 18, “Asignaciones temporales de grupos”, en la página 185
- ◆ Capítulo 19, “Grupos dinámicos de DRA”, en la página 187
- ◆ Capítulo 20, “Funcionamiento de la adición de marcas a eventos”, en la página 189
- ◆ Capítulo 21, “Contraseña de recuperación de BitLocker”, en la página 191
- ◆ Capítulo 22, “Papelera”, en la página 193

18

Asignaciones temporales de grupos

DRA permite crear asignaciones temporales de grupos que proporcionan a los usuarios autorizados acceso temporal a los recursos. Los administradores asistentes pueden utilizar asignaciones temporales de grupos para asignar usuarios a un grupo de destino durante un periodo específico. Al final del periodo, DRA elimina automáticamente los usuarios del grupo.

La función Gestionar asignaciones temporales de grupos otorga poderes a los administradores asistentes para crear y gestionar asignaciones temporales de grupos.

Los administradores asistentes solo pueden ver las asignaciones temporales de los grupos en los que el administrador asistente tiene poderes para añadir o eliminar miembros.

Utilice los siguientes poderes para delegar la creación y la gestión de asignaciones temporales de grupos:

- ◆ Crear asignaciones temporales de grupos
- ◆ Suprimir asignaciones temporales de grupos
- ◆ Modificar asignaciones temporales de grupos
- ◆ Restablecer el estado de asignación temporal de grupo
- ◆ Ver asignaciones temporales de grupos
- ◆ Añadir un objeto a un grupo
- ◆ Eliminar un objeto de un grupo

El grupo de destino y los usuarios deben pertenecer a la misma ActiveView.

Nota

- ◆ No se puede crear una asignación temporal de grupos para un usuario que ya sea miembro del grupo de destino. Si intenta crear una asignación temporal de grupos para un usuario que ya sea miembro del grupo de destino, DRA mostrará un mensaje de advertencia y no le permitirá crear una asignación temporal de grupos para el usuario.
- ◆ Si crea una asignación temporal de grupos para un usuario que no sea miembro del grupo de destino, DRA eliminará al usuario del grupo cuando caduque la asignación temporal de grupos.

Ejemplo:

Blas, el director de RR. HH., notifica a Juan, un administrador de la Ayuda técnica, que la empresa ha contratado a un empleado temporal llamado José durante un periodo específico para completar un proyecto. Juan realiza lo siguiente:

- ◆ Crea una asignación temporal de grupo (TGA).
- ◆ Añade un grupo de RR. HH. para empleados temporales a la TGA.
- ◆ Añade a José como miembro del grupo de empleados temporales.
- ◆ Define la duración de la TGA durante un mes (del 07/03/2019 al 08/02/2019).

Resultado esperado:

Por defecto, cuando caduca la TGA, José se eliminará como miembro del grupo de RR. HH. La TGA permanecerá disponible durante siete días a menos que Juan haya seleccionado la opción Mantener esta asignación temporal de grupo para utilizarla en el futuro.

Para obtener más información sobre la creación y el uso de asignaciones temporales de grupo, consulte la [*Guía del usuario de DRA*](#).

19 Grupos dinámicos de DRA

Un grupo dinámico es aquel cuya pertenencia a grupo cambia según un conjunto definido de criterios que puede configurar en las propiedades del grupo. Puede convertir cualquier grupo en dinámico o eliminar el filtro dinámico de cualquier grupo para el que se haya configurado. Esta función permite también añadir miembros de un grupo a una lista de miembros estáticos o excluidos. Los miembros del grupo incluidos en estas listas no se verán afectados por los criterios dinámicos.

Si restablece un grupo dinámico a un grupo normal, todos los miembros de la lista de miembros estáticos se añadirán a la pertenencia a grupo, y se omitirán los filtros dinámicos y los miembros excluidos. Puede establecer los grupos existentes como dinámicos o crear un nuevo grupo dinámico tanto en la consola de delegación y configuración como en la consola Web.

Para convertir un grupo en dinámico:

- 1 Localice el grupo en la consola correspondiente.
 - ♦ Delegación y configuración: vaya a **Todos mis objetos gestionados > Find Now** (Buscar ahora).

Nota: Para habilitar el generador de consultas, haga clic en **Examinar** y seleccione un dominio, un contenedor o una unidad administrativa.

- ♦ Consola Web: vaya a **Gestión > Buscar**.
- 2 Abra las propiedades del grupo y seleccione **Convertir grupo en dinámico** en la pestaña Filtro de miembros dinámicos.
 - 3 Añada los atributos virtuales y de LDAP que desee para filtrar la pertenencia a grupo.
 - 4 Añada todos los miembros estáticos o excluidos que desee al grupo dinámico y aplique los cambios.

Para crear un nuevo grupo dinámico:

- ♦ **Delegación y configuración:** haga clic con el botón derecho en el dominio o el nodo secundario en **Todos mis objetos gestionados** y seleccione **Nuevo > Grupo dinámico**.
- ♦ **Consola Web:** vaya a **Gestión > Crear > Nuevo grupo dinámico**.

20

Funcionamiento de la adición de marcas a eventos

Cuando configura un atributo para un tipo de objeto, y DRA realiza una de las operaciones admitidas, ese atributo se actualizará (marcará) con información específica de DRA, incluido quién realizó la operación. Esto provoca que AD genere un evento de auditoría para ese cambio de atributo.

Por ejemplo, imagine que ha seleccionado el atributo `extensionAttribute1` como atributo de usuario y ha configurado la auditoría de AD DS. Cada vez que un administrador asistente actualiza un usuario, DRA actualizará el atributo `extensionAttribute1` con datos de adición de marcas a eventos. Esto significa que junto con los eventos de AD DS para cada atributo que el administrador asistente ha actualizado (por ejemplo, descripción, nombre, etc.) habrá un evento de AD DS adicional para el atributo `extensionAttribute1`.

Cada uno de estos eventos contiene un ID de correlación, que es el mismo para cada atributo modificado que se ha cambiado al actualizar el usuario. Así es como las aplicaciones pueden asociar los datos de adición de marcas a eventos con los demás atributos que se actualizaron.

Para obtener información sobre los pasos necesarios para habilitar la adición de marcas a eventos, consulte [Habilitar la adición de marcas a eventos en DRA](#).

Para ver un ejemplo de eventos y tipos de operaciones compatibles con AD DS, consulte lo siguiente:

- ◆ “El evento de DS AD” en la página 189
- ◆ “Operaciones admitidas” en la página 190

El evento de DS AD

Aparecerá un evento como, por ejemplo, un registro de eventos de seguridad de Windows cada vez que DRA ejecute una operación admitida.

Nombre de visualización de `extensionAttribute1`
LDAP:

Sintaxis (OID): 2.5.5.12 2.5.5.12

Valor:

```
<dra-event user="DRDOM300\drauseradmin" sid="S-1-5-21-53918190-1560392134-2889063332-1914"
tid="E0E257E6B4D24744A9B0FE3F86EC7038" SubjectUserSid="S-1-5-21-4224976940-2944197837-1672139851-500"
ObjectDN="CN=admin_113,OU=Vino_113,DC=DRDOM113,DC=LAB"/>+a+02ROO+bJbhypbR4leJpkWCGTp/
KXdql7S3EBhVyniE7iXvxIT6eB6IdcXQ5StkbIAHJgKzLN5FCOM5fZclTxyAPLWhbst
aA7ZA0VbVC9MGlVlaAcjl3z7mpF9GKXsfDoggSeNlmHliXvH5KpOX3/29AKMP/
zvf6Yuczoos=
```

El valor de evento consta de dos partes. La primera es una cadena XML que contiene los datos de adición de marcas a eventos. El segundo es una firma de los datos que puede utilizarse para validar los datos que ha generado realmente DRA. Para validar la firma, una aplicación debe disponer de la clave pública de la firma.

La cadena XML consta de la siguiente información:

User	El administrador del asistente que ha realizado la operación.
Sid	El SID del administrador asistente que ha realizado la operación.
Tid	El ID de la transacción de auditoría de DRA para garantizar que cada evento sea exclusivo.
SubjectUserId	El SID de la cuenta de servicio o acceso de DRA que AD ha actualizado realmente.
ObjectDN	El nombre completo del objeto que se ha modificado

Operaciones admitidas

Usuario	♦ Crear ♦ Renombrar ♦ Modificar ♦ Clonar
Grupo	♦ Crear ♦ Renombrar ♦ Modificar ♦ Clonar
Contacto	♦ Crear ♦ Renombrar ♦ Modificar ♦ Clonar
Equipo	♦ Crear ♦ Habilitar ♦ Inhabilitar ♦ Renombrar ♦ Modificar
Unidad administrativa	♦ Crear ♦ Renombrar ♦ Clonar

21 Contraseña de recuperación de BitLocker

Microsoft BitLocker almacena las contraseñas de recuperación en Active Directory. Mediante la función de recuperación de BitLocker de DRA, puede delegar poderes a los administradores asistentes para buscar y recuperar las contraseñas perdidas de BitLocker para los usuarios finales.

Importante: Antes de utilizar la función Contraseña de recuperación de BitLocker, asegúrese de que el equipo se haya asignado a un dominio y BitLocker esté activado.

Visualización y copia de una contraseña de recuperación de BitLocker

Si se pierde la contraseña de BitLocker de un equipo, se puede restablecer mediante la clave de contraseña de recuperación de las propiedades del equipo en Active Directory. Copie la clave de contraseña y proporcínela al usuario final.

Para ver y copiar la contraseña de recuperación:

- 1 Lance la consola de **delegación y configuración** y expanda la estructura de vista en árbol.
- 2 En el nodo **Account and Resource Management** (Gestión de cuentas y recursos), desplácese a **Todos mis objetos gestionados > Dominio > Equipos**.
- 3 En la lista de equipos, haga clic con el botón derecho en el equipo correspondiente y seleccione **Propiedades**.
- 4 Haga clic en la pestaña **Contraseña de recuperación de BitLocker** para ver la contraseña de recuperación de BitLocker.
- 5 Haga clic con el botón derecho en la contraseña de recuperación de BitLocker, haga clic en **Copiar** y, a continuación, pegue el texto en el archivo de texto o la hoja de cálculo correspondientes.

Búsqueda de una contraseña de recuperación

Si se ha cambiado el nombre de un equipo, se debe buscar la contraseña de recuperación en el dominio mediante los primeros ocho caracteres del ID de contraseña.

Nota: Para buscar la contraseña de recuperación, el administrador asistente debe tener el poder **Ver contraseña de recuperación de BitLocker** en el dominio que contiene los objetos informáticos delegados.

Para buscar una contraseña de recuperación mediante un ID de contraseña:

- 1 Lance la consola de **delegación y configuración** y expanda la estructura de vista en árbol.
- 2 En el nodo **Account and Resource Management** (Gestión de cuentas y recursos), desplácese a **All My Managed Objects** (Todos mis objetos gestionados), haga clic con el botón derecho en **Dominio gestionado** y, a continuación, haga clic en **Buscar contraseña de recuperación de BitLocker**.

Para buscar los primeros ocho caracteres de la contraseña de recuperación, consulte [Visualización y copia de una contraseña de recuperación de BitLocker](#).

- 3 En la página **Buscar contraseña de recuperación de BitLocker**, pegue los caracteres copiados en el campo de búsqueda y, a continuación, haga clic en **Buscar**.

22

Papelera

Puede habilitar o inhabilitar la Papelera para cada dominio u objeto de Microsoft Windows dentro de esos dominios, lo que le permitirá controlar la gestión de cuentas en toda su empresa. Si habilita la Papelera y, a continuación, suprime una cuenta de usuario, un grupo, un grupo dinámico de distribución, un grupo dinámico, un buzón de recursos, un contacto o una cuenta de equipo, el servidor de administración inhabilita la cuenta seleccionada y la transfiere al contenedor de la Papelera. Una vez que DRA transfiere la cuenta a la Papelera, esta no se mostrará en las ActiveViews a las que pertenecía. Si suprime una cuenta de usuario, un grupo, un contacto o una cuenta de equipo cuando la Papelera está inhabilitada, el servidor de administración suprimirá de forma permanente la cuenta seleccionada. Puede inhabilitar la Papelera que contiene las cuentas suprimidas anteriormente. Sin embargo, una vez que la Papelera está inhabilitada, estas cuentas ya no estarán disponibles en el nodo Papelera.

Asignación de poderes de la Papelera

Para permitir que un administrador asistente elimine de forma permanente las cuentas del nodo Todos mis objetos gestionados, así como de la Papelera, asigne el poder correspondiente de la siguiente lista:

- ◆ Suprimir de forma permanente una cuenta de usuario
- ◆ Suprimir de forma permanente un grupo
- ◆ Suprimir de forma permanente un equipo
- ◆ Suprimir de forma permanente un contacto
- ◆ Suprimir de forma permanente un grupo dinámico de distribución
- ◆ Suprimir de forma permanente una cuenta de grupo dinámico
- ◆ Suprimir de forma permanente un buzón de recursos
- ◆ Suprimir de forma permanente un buzón compartido
- ◆ Suprimir de forma permanente una cuenta de usuario de Azure
- ◆ Suprimir de forma permanente una cuenta de servicio gestionada de grupo

Si varios servidores de administración gestionan diferentes subárboles en el mismo dominio de Microsoft Windows, puede utilizar la Papelera para ver cualquier cuenta eliminada de ese dominio, independientemente del servidor de administración que gestione esa cuenta.

Uso de la Papelera

Utilice la Papelera para eliminar de forma permanente o restaurar cuentas, o ver las propiedades de las cuentas suprimidas. También puede buscar cuentas específicas y realizar un seguimiento de cuántos días ha permanecido una cuenta suprimida en la Papelera. También se incluye la pestaña

Papelera en la ventana Propiedades para un dominio seleccionado. En esta pestaña, puede habilitar o inhabilitar la Papelera para todo el dominio o para objetos específicos, así como programar una limpieza de la Papelera.

Utilice las opciones **Restore All** (Restaurar todo) o **Empty Recycle Bin** (Vaciar la Papelera) para restaurar de forma fácil y rápida elementos o suprimir estas cuentas.

Al restaurar una cuenta, DRA la restablece, incluidos todos los permisos, las delegaciones de poderes, las asignaciones de directivas, las pertenencias a grupos y las suscripciones a ActiveView. Si suprime de forma permanente una cuenta, DRA elimina esa cuenta de Active Directory.

Para garantizar la supresión segura de cuentas, solo los administradores asistentes que dispongan de los siguientes poderes pueden eliminar de forma permanente las cuentas de la Papelera:

- ◆ Suprimir de forma permanente una cuenta de usuario
- ◆ Suprimir usuario de la Papelera
- ◆ Suprimir de forma permanente una cuenta de grupo
- ◆ Suprimir grupo de la Papelera
- ◆ Suprimir de forma permanente una cuenta de equipo
- ◆ Suprimir equipo de la Papelera
- ◆ Suprimir de forma permanente una cuenta de contacto
- ◆ Suprimir contacto de la Papelera
- ◆ Suprimir de forma permanente un grupo dinámico de distribución
- ◆ Suprimir grupo dinámico de distribución de la Papelera
- ◆ Suprimir de forma permanente un grupo dinámico
- ◆ Suprimir grupo dinámico de la Papelera
- ◆ Suprimir de forma permanente un buzón de recursos
- ◆ Suprimir buzón de recursos de la Papelera
- ◆ Suprimir de forma permanente un buzón compartido
- ◆ Suprimir un buzón compartido de la Papelera
- ◆ Ver todos los objetos de la Papelera

Para restaurar una cuenta desde la Papelera, los administradores asistentes deben disponer de los siguientes poderes en la unidad administrativa que contiene la cuenta:

- ◆ Restaurar usuario desde la Papelera
- ◆ Restaurar grupo desde la Papelera
- ◆ Restaurar grupo dinámico de distribución desde la Papelera
- ◆ Restaurar grupo dinámico desde la Papelera
- ◆ Restaurar buzón de recursos desde la Papelera
- ◆ Restaurar un buzón compartido de la Papelera
- ◆ Restaurar equipo desde la Papelera
- ◆ Restaurar contacto desde la Papelera
- ◆ Ver todos los objetos de la Papelera

Nota

- ◆ Si suprime una cuenta de administrador asistente en la Papelera, DRA continúa mostrando las asignaciones de ActiveView y funciones de esa cuenta. En lugar de mostrar el nombre de la cuenta de administrador asistente suprimida, DRA muestra el identificador de seguridad (SID). Puede eliminar estas asignaciones antes de suprimir de forma permanente la cuenta de administrador asistente.
 - ◆ DRA suprime el directorio personal después de eliminar la cuenta de usuario de la Papelera.
 - ◆ Si suprime un usuario que tiene una licencia de Office 365, esta pasará a la Papelera y se eliminará la licencia. Si más adelante se restaura la cuenta de usuario, también se restaurará la licencia de Office 365.
-

VIII Personalización de clientes

Puede personalizar el cliente de delegación y configuración y la consola Web. Los primeros requieren acceso físico o remoto y las credenciales de la cuenta. La última requiere la dirección URL del servidor y las credenciales de cuenta para entrar a la sesión desde un navegador Web.

- ◆ [Capítulo 23, “Cliente de delegación y configuración”, en la página 199](#)
- ◆ [Capítulo 24, “Cliente Web”, en la página 211](#)

Esta sección incluye información para ayudarle a personalizar el cliente de delegación y configuración, lo que incluye comprender cómo crear páginas de propiedades personalizadas, cómo crear herramientas personalizadas en DRA que puedan ejecutarse en equipos cliente y de servidor en la red, y cómo personalizar la configuración de la interfaz de usuario.

Personalización de las páginas de propiedades

Puede personalizar y ampliar la consola de delegación y configuración mediante la implementación de propiedades personalizadas. Las propiedades personalizadas permiten añadir propiedades patentadas de cuenta y unidad administrativa, como extensiones de esquema de Active Directory y atributos virtuales, a ventanas de propiedades y asistentes específicos. Estas ampliaciones permiten personalizar DRA para satisfacer sus requisitos específicos. Con el Asistente para crear nuevas páginas personalizadas de la consola de delegación y configuración, puede crear de forma fácil y rápida una página personalizada para ampliar la interfaz de usuario adecuada.

Si los administradores asistentes requieren poderes exclusivos para gestionar de forma segura la página personalizada, también puede crear y delegar poderes personalizados. Por ejemplo, es posible que desee limitar la gestión de cuentas de usuario a las propiedades incluidas solo en la página personalizada. Para obtener más información, consulte [Implementación de poderes personalizados](#).

- ◆ “Cómo funcionan las páginas de propiedades personalizadas” en la página 200
- ◆ “Páginas personalizadas admitidas” en la página 201
- ◆ “Controles de propiedades personalizadas compatibles” en la página 202
- ◆ “Trabajo con páginas personalizadas” en la página 202
- ◆ “Creación de páginas de propiedades personalizadas” en la página 204
- ◆ “Modificación de las propiedades personalizadas” en la página 205
- ◆ “Identificación de atributos de Active Directory gestionados con páginas personalizadas” en la página 205
- ◆ “Habilitación, inhabilitación y supresión de las páginas personalizadas” en la página 205
- ◆ “Interfaz de línea de comandos” en la página 206

Cómo funcionan las páginas de propiedades personalizadas

Las ampliaciones de la interfaz de usuario son páginas personalizadas que DRA muestra en las ventanas de propiedades y el asistente adecuados. Puede configurar páginas personalizadas para visualizar los atributos de Active Directory, las extensiones de esquema y los atributos virtuales en la consola de delegación y configuración.

Al seleccionar un atributo admitido de Active Directory, una extensión de esquema o un atributo virtual, puede utilizar páginas personalizadas de las siguientes maneras:

- ◆ Limite los administradores asistentes para que gestionen un conjunto bien definido y controlado de propiedades. Este conjunto de propiedades puede incluir *propiedades estándar* y extensiones de esquema. Las propiedades estándar son atributos de Active Directory que se muestran por defecto a través de la consola de gestión de cuentas y recursos.
- ◆ Visualice los atributos de Active Directory distintos a las propiedades estándar gestionadas por DRA.
- ◆ Amplíe la consola de delegación y configuración para incluir las propiedades patentadas.

También puede configurar el modo en que DRA muestra y aplica a estas propiedades. Por ejemplo, puede definir controles de la interfaz de usuario con los valores de propiedades por defecto.

DRA aplica las páginas personalizadas a todos los objetos gestionados pertinentes de su empresa. Por ejemplo, si crea una página personalizada para añadir extensiones de esquema de Active Directory a la ventana Propiedades de grupo, DRA aplicará las propiedades de esta página a cada grupo gestionado en un dominio que admite las extensiones de esquema especificadas. Cada página personalizada requiere un conjunto exclusivo de propiedades. No se puede añadir un atributo de Active Directory a más de una página personalizada.

No se pueden inhabilitar ventanas o pestañas individuales en la interfaz de usuario existente. Un administrador asistente puede seleccionar un valor de propiedad mediante la interfaz de usuario por defecto o una página personalizada. DRA aplica el valor seleccionado más recientemente a una propiedad.

DRA proporciona un seguimiento de auditoría completo para las propiedades personalizadas. DRA registra los datos siguientes en el registro de eventos de aplicaciones:

- ◆ Cambios realizados en las páginas personalizadas.

Importante: Debe configurar manualmente la auditoría del registro de aplicaciones de Windows. Para obtener más información, consulte [Habilitación e inhabilitación de la auditoría del registro de eventos de Windows para DRA](#).

- ◆ Creación y supresión de páginas personalizadas
- ◆ La extensión de esquema, los atributos de Active Directory y los atributos virtuales mostrados se incluyen en las páginas personalizadas.

También puede ejecutar informes de actividad de cambios para supervisar los cambios de configuración de las propiedades personalizadas.

Implemente y modifique las páginas personalizadas desde el servidor de administración principal. Durante la sincronización, DRA replica las configuraciones de páginas personalizadas en el conjunto de varios maestros. Para obtener más información, consulte [Configuración del conjunto de varios maestros](#).

Páginas personalizadas admitidas

Cada página personalizada que cree le permitirá seleccionar un conjunto de propiedades de Active Directory, extensiones de esquema o atributos virtuales y visualizar esas propiedades como una pestaña personalizada. Puede crear los siguientes tipos de páginas personalizadas:

Página personalizada de usuario

Permite visualizar las pestañas personalizadas en las siguientes ventanas:

- ◆ Ventana Propiedades de usuario
- ◆ Asistente para crear usuarios
- ◆ Asistente para clonar usuarios

Página personalizada de grupo

Permite visualizar las pestañas personalizadas en las siguientes ventanas:

- ◆ Ventana Propiedades de grupo
- ◆ Asistente para crear grupos
- ◆ Asistente para clonar grupos

Página personalizada de equipo

Permite visualizar las pestañas personalizadas en las siguientes ventanas:

- ◆ Ventana Propiedades de equipo
- ◆ Asistente para crear equipos

Página personalizada de contacto

Permite visualizar las pestañas personalizadas en las siguientes ventanas:

- ◆ Ventana Propiedades de contacto
- ◆ Asistente para crear contactos
- ◆ Asistente para clonar contactos

Página personalizada de unidad administrativa

Permite visualizar las pestañas personalizadas en las siguientes ventanas:

- ◆ Ventana Propiedades de unidad administrativa
- ◆ Asistente para crear unidades administrativas
- ◆ Asistente para clonar unidades administrativas

Página personalizada de buzón de recursos

Permite visualizar las pestañas personalizadas en las siguientes ventanas:

- ◆ Ventana Propiedades de buzón de recursos
- ◆ Asistente para crear buzones de recursos
- ◆ Asistente para clonar buzones de recursos

Página personalizada de grupo dinámico de distribución

Permite visualizar las pestañas personalizadas en las siguientes ventanas:

- ◆ Ventana Propiedades de grupo dinámico de distribución

- ◆ Asistente para crear grupos dinámicos de distribución
- ◆ Asistente para clonar grupos dinámicos de distribución

Página personalizada de buzón compartido

Permite visualizar las pestañas personalizadas en las siguientes ventanas:

- ◆ Ventana Propiedades del buzón compartido
- ◆ Asistente para crear buzones compartidos
- ◆ Asistente para clonar buzones compartidos

Controles de propiedades personalizadas compatibles

Al añadir un atributo de Active Directory, una extensión de esquema o un atributo virtual a una página personalizada, también configura el control de la interfaz de usuario con el que un administrador asistente introduce el valor de la propiedad. Por ejemplo, puede especificar valores de propiedades de las siguientes formas:

- ◆ Defina los rangos de valores específicos.
- ◆ Defina los valores de propiedades por defecto.
- ◆ Indique si se necesita una propiedad.

También puede configurar el control de la interfaz de usuario para visualizar instrucciones o información patentada. Por ejemplo, si define un rango específico para un número de identificación de empleado, puede configurar la etiqueta de control del recuadro de texto para que muestre **Especifique el número de identificación de empleado (001 a 100)**.

Cada control de interfaz de usuario proporciona compatibilidad con un único atributo de Active Directory, una extensión de esquema o un atributo virtual. Configure los siguientes controles de interfaz de usuario en función del tipo de propiedad:

Tipo de atributo de Active Directory	Controles de la interfaz de usuario compatibles
Booleano	Casilla de verificación
Fecha	Control de calendario
Número entero	Recuadro de texto (por defecto) Lista de selección
Cadena	Recuadro de texto (por defecto) Lista de selección Selector de objetos
Cadena con varios valores	Lista de selección

Trabajo con páginas personalizadas

Puede crear páginas personalizadas desde el nodo "User Interface Extensions" (Ampliaciones de la interfaz de usuario). Una vez que se crea una página, puede añadir o eliminar las propiedades del atributo AD, e inhabilitar o suprimir la página. Para cada personalización que desee configurar, cree

una página personalizada y asigne la función o el poder adecuados al administrador asistente. Tenga en cuenta las prácticas recomendadas mostradas a continuación al empezar a trabajar con páginas personalizadas:

1. Para asegurarse de que DRA reconoce los atributos de Active Directory, los atributos de extensión de esquema o los atributos virtuales, reinicie el servicio de administración de NetIQ en cada servidor de administración.
2. Identifique el tipo de página personalizada que desea crear y las propiedades que desea que los administradores asistentes gestionen con esta página personalizada. Puede seleccionar cualquier atributo de Active Directory, incluidos los atributos de extensión de esquema y los atributos de los asistentes de DRA existentes y las ventanas de propiedades o cualquier atributo virtual que cree. Sin embargo, cada página personalizada requiere un conjunto exclusivo de propiedades. No se puede añadir un atributo de Active Directory a más de una página personalizada.

Las páginas personalizadas no sustituyen a la interfaz de usuario existente. Para obtener más información, consulte la [Cómo funcionan las páginas de propiedades personalizadas](#) y la [Páginas personalizadas admitidas](#).
3. Determine cómo desea que los administradores asistentes especifiquen estas propiedades. Por ejemplo, es posible que desee limitar una propiedad específica a tres posibles valores. Puede definir un control de interfaz de usuario adecuado para cada propiedad. Para obtener más información, consulte [Controles de propiedades personalizadas compatibles](#).
4. Determine si los administradores asistentes necesitan instrucciones o información patentada para gestionar correctamente estas propiedades. Por ejemplo, determine si Active Directory requiere una sintaxis para el valor de la propiedad, como un nombre completo (DN) o una vía LDAP.
5. Identifique el orden en el que estas propiedades deben mostrarse en la página personalizada. Puede cambiar el orden de visualización en cualquier momento.
6. Determine cómo DRA debe utilizar esta página personalizada. Por ejemplo, puede añadir una página personalizada de usuario al Asistente para nuevos usuarios y la ventana Propiedades de usuario.
7. Utilice la pestaña Asignaciones en el panel de detalles de los administradores asistentes para comprobar que estos dispongan de los poderes adecuados para el conjunto de objetos correcto. Si ha creado poderes personalizados para esta página personalizada, delegue esos poderes a los administradores asistentes correspondientes.
8. Determine si los administradores asistentes necesitan un poder personalizado para gestionar las propiedades de esta página. Por ejemplo, si añade una página personalizada a la ventana Propiedades de usuario, delegando el poder *Modificar todas las propiedades de usuario*, puede otorgarle a un administrador asistente demasiados poderes. Cree todos los poderes personalizados necesarios para implementar la página personalizada. Para obtener más información, consulte [Implementación de poderes personalizados](#).
9. Con las respuestas de pasos anteriores, cree las páginas personalizadas adecuadas.
10. Distribuya información sobre las páginas de propiedades personalizadas que ha implementado en los administradores asistentes adecuados como, por ejemplo, la Ayuda técnica.

Para implementar la personalización de propiedades, debe disponer de los poderes incluidos en la función Administración de DRA. Para obtener más información acerca de las páginas personalizadas, consulte [Cómo funcionan las páginas de propiedades personalizadas](#).

Creación de páginas de propiedades personalizadas

Puede crear diferentes propiedades personalizadas mediante la creación de distintas páginas personalizadas. Por defecto, se habilitan las nuevas páginas personalizadas.

Al crear una página personalizada, puede inhabilitarla. Si se inhabilita una página personalizada, se oculta de la interfaz de usuario. Si va a crear varias páginas personalizadas, es posible que desee inhabilitar las páginas hasta que sus personalizaciones se hayan probado y completado.

Nota: Las cuentas de equipo heredan los atributos de Active Directory de las cuentas de usuario. Si amplía el esquema de Active Directory para incluir atributos adicionales para las cuentas de usuario, puede seleccionar estos atributos cuando cree una página personalizada a fin de gestionar las cuentas de equipo.

Para crear páginas de propiedades personalizadas:

- 1 Desplácese al nodo **Configuration Management** (Gestión de configuraciones) > **User Interface Extensions** (Ampliaciones de la interfaz de usuario).
- 2 En el menú Tareas, haga clic en **Nuevo** y, a continuación, haga clic en el elemento de menú adecuado para la página personalizada que desea crear.
- 3 En la pestaña General, escriba el nombre de esta página personalizada y, a continuación, haga clic en **Aceptar**. Si desea inhabilitar esta página, desactive la casilla de verificación **Habilitado**.
- 4 Para cada propiedad que deseé incluir en esta página personalizada, siga los siguientes pasos:
 - 4a En la pestaña Propiedades, haga clic en **Añadir**.
 - 4b Para seleccionar una propiedad, haga clic en **Examinar**.
 - 4c En el campo **Control label** (Etiqueta de control), escriba el nombre de propiedad que debe utilizar DRA como etiqueta del control de la interfaz de usuario. Asegúrese de que la etiqueta de control sea fácil de usar y muy descriptiva. También puede incluir instrucciones, rangos de valores válidos y ejemplos de sintaxis.
 - 4d Seleccione el control de la interfaz de usuario adecuado en el menú **Control type** (Tipo de control).
 - 4e Seleccione en qué parte de la consola de delegación y configuración desea que DRA muestre esta página personalizada.
 - 4f Para especificar los atributos adicionales, como la longitud mínima o valores por defecto, haga clic en **Advanced** (Opciones avanzadas).
 - 4g Haga clic en **Aceptar**.
- 5 Para cambiar el orden en que DRA muestra estas propiedades en la página personalizada, seleccione la propiedad adecuada y, a continuación, haga clic en **Mover arriba** o **Mover abajo**.
- 6 Haga clic en **Aceptar**.

Modificación de las propiedades personalizadas

Puede cambiar una página personalizada mediante la modificación de las propiedades personalizadas.

Para modificar las propiedades personalizadas:

- 1 Desplácese al nodo **Configuration Management** (Gestión de configuraciones) > **User Interface Extensions** (Ampliaciones de la interfaz de usuario).
- 2 En el panel de lista, seleccione la página personalizada que desee.
- 3 En el menú Tareas, haga clic en **Propiedades**.
- 4 Modifique las propiedades y los ajustes adecuados para esta página personalizada.
- 5 Haga clic en **Aceptar**.

Identificación de atributos de Active Directory gestionados con páginas personalizadas

Puede identificar rápidamente las propiedades de Active Directory, las extensiones de esquema o los atributos virtuales que se gestionan mediante una página personalizada específica.

Para identificar las propiedades de Active Directory gestionadas mediante páginas personalizadas:

- 1 Desplácese al nodo **Configuration Management** (Gestión de configuraciones) > **User Interface Extensions** (Ampliaciones de la interfaz de usuario).
- 2 En el panel de lista, seleccione la página personalizada que desee.
- 3 En el panel de detalles, haga clic en la pestaña **Propiedades**. Para ver el panel de detalles, haga clic en **Detalles** en el menú Ver.
- 4 Para comprobar cómo DRA muestra y aplica una propiedad, seleccione el atributo de Active Directory, la extensión de esquema o el atributo virtual adecuados en la lista y, a continuación, haga clic en el ícono **Propiedades**.

Habilitación, inhabilitación y supresión de las páginas personalizadas

Al habilitar una página personalizada, DRA la añade a las ventanas y los asistentes asociados. Para especificar las ventanas y los asistentes que muestran una página personalizada, defina las propiedades de la página personalizada.

Nota: Para garantizar que cada página personalizada muestre un conjunto exclusivo de propiedades, DRA no habilita las páginas personalizadas que contienen propiedades mostradas en otras páginas personalizadas.

Al inhabilitar una página personalizada, DRA la elimina de las ventanas y los asistentes asociados. DRA suprime la página personalizada. Para garantizar que una página personalizada nunca se muestre en la interfaz de usuario, suprímala.

Al suprimir una página personalizada, DRA la elimina de las ventanas y los asistentes asociados. No se puede restaurar una página personalizada suprimida. Para eliminar temporalmente una página personalizada de la interfaz de usuario, inhabilite la página personalizada.

Para habilitar, inhabilitar, o suprimir una página personalizada, vaya al nodo **Configuration Management** (Gestión de configuraciones) > **User Interface Extensions** (Ampliaciones de la interfaz de usuario) y seleccione la acción deseada en el menú Tareas o el menú contextual.

Interfaz de línea de comandos

La CLI permite acceder a eficaces funciones del producto de administración y aplicarlas mediante comandos y archivos por lotes. Con la CLI, puede emitir un comando para implementar los cambios realizados en varios objetos.

Por ejemplo, si necesita cambiar de ubicación los directorios personales de 200 empleados a un nuevo servidor, con la CLI, puede introducir el siguiente comando individual para cambiar las 200 cuentas de usuario:

```
EA USER @GroupUsers(HOU_VENTAS),@GroupUsers(HOU_VARIOS) UPDATE  
HOMEDIR:\HOU2\USERS\@Target()
```

Este comando le indica a DRA que cambie el campo del directorio personal de cada una de las 200 cuentas de usuario en los grupos HOU_VENTAS y HOU_VARIOS en \\HOU2\USERS\id_usuario. Para realizar esta tarea con las herramientas de administración nativas de Microsoft Windows, deberá realizar un mínimo de 200 acciones independientes.

Nota: La herramienta CLI quedará obsoleta en versiones futuras, a medida que se añadan más funciones a PowerShell.

Herramientas personalizadas

Se pueden utilizar herramientas personalizadas para llamar a cualquier aplicación que se ejecute en equipos cliente y de servidor en la red mediante la selección de una cuenta de Active Directory que se gestione en DRA.

DRA admite dos tipos de herramientas personalizadas:

- ◆ Herramientas personalizadas que lancen utilidades de escritorio comunes, como Microsoft Office.
- ◆ Herramientas personalizadas que cree y distribuya en cada equipo cliente DRA.

Puede crear una herramienta personalizada que inicie un análisis antivirus desde todos los equipos en los que se haya instalado DRA. También puede crear una herramienta personalizada que inicie una aplicación externa o una herramienta que requiera que DRA actualice un guión periódicamente. Estas actualizaciones periódicas pueden ser cambios en la configuración o en la regla de negocios. Por lo tanto, después de las actualizaciones periódicas, DRA replica las herramientas personalizadas del servidor de administración principal en los servidores de administración secundarios y los equipos cliente de DRA.

Para comprender cómo se replican las herramientas personalizadas en el conjunto de varios maestros del servidor, consulte [Réplica de archivos](#).

Creación de herramientas personalizadas

Puede crear herramientas personalizadas en el servidor principal de DRA al asociar un objeto de Active Directory seleccionado o a todos los objetos de Active Directory que se muestren en ese Asistente para crear herramientas personalizadas. Se replicarán las mismas herramientas en los servidores secundarios del MMS y los clientes de DRA mediante la réplica de archivos.

Una nueva herramienta personalizada creará un menú y un submenú, si es necesario, para llamar a la operación que se realizará en los objetos de Active Directory asociados en DRA.

Puede delegar poderes a administradores asistentes para crear y ejecutar herramientas personalizadas, y acceder a la aplicación y ejecutarla.

Al crear una herramienta personalizada, deberá introducir los parámetros, como se indica a continuación:

General (pestaña)

1. **Nombre:** cualquier nombre de cliente necesario para la herramienta.
2. **Menú y submenú:** para crear un elemento de menú para una nueva herramienta personalizada, escriba el título del menú en el campo **Menu and Submenu Structure** (Estructura de menús y submenús). Al crear una herramienta personalizada y seleccionar el objeto, DRA muestra el elemento de menú de herramientas personalizadas mediante la estructura de menús y submenús que especifique en el menú Tareas, el menú de acceso directo y la barra de herramientas de DRA.
Ejemplo de estructura de menús y submenús: escriba el nombre del elemento de menú, un carácter de barra diagonal inversa (\) y, a continuación, el nombre del elemento de submenú.
Para tener una tecla de acceso directo: escriba un carácter de Y comercial (&) delante del nombre del elemento de menú.
 - a. Ejemplo: EnviarCorreoElectrónico\AprobarAcción ----
EnviarCorreoElectrónico es el menú y AprobarAcción es el submenú y la primera letra ("A") de AprobarAcción es la tecla de acceso directo habilitada.
3. **Habilitado:** marque esta casilla para activar la herramienta personalizada.
4. **Descripción:** puede añadir cualquier valor de descripción necesario.
5. **Comentario:** puede añadir los comentarios necesarios en la herramienta personalizada.

Pestaña Objetos admitidos

Seleccione el objeto de AD necesario o todos los objetos de AD a los que se asociará la herramienta personalizada creada.

Entre las opciones de herramientas personalizadas admitidas, se incluyen: Dominio gestionado, Contenedores, Usuarios, Contactos, Grupos, Equipos, Unidad administrativa e Impresoras publicadas.

Nota: Otros objetos introducidos recientemente como Buzón de recursos, Grupo dinámico y Grupo dinámico de Exchange no son compatibles con las herramientas personalizadas.

Pestaña Ajustes de la aplicación

Ubicación de la aplicación: es necesario proporcionar la vía o la ubicación en las que se ha instalado la aplicación. Para ello, copie o pegue la vía exacta de la aplicación o utilice la opción **Insertar**.

Esta misma vía ya debe existir en todos los servidores DRA de MMS. Si es necesario, puede utilizar **Réplica de archivos** para cargar y replicar un archivo a una vía utilizable en servidores MMS antes de crear una nueva herramienta personalizada.

También puede usar variables de DRA, variables de entorno y valores de registro para especificar la ubicación de la aplicación externa en el campo "Location of the application" (Ubicación de la aplicación). Para utilizar estas variables, haga clic en **Insertar** y seleccione la variable que deseé utilizar.

Después de insertar la variable, escriba un carácter de barra invertida (\) y, a continuación, especifique el resto de la vía de la aplicación, incluido el nombre del archivo ejecutable de la aplicación.

Ejemplos:

- ◆ *Ejemplo 1:* para especificar la ubicación de una aplicación externa que ejecutará la herramienta personalizada, seleccione la variable de entorno { %PROGRAMFILES% } y, a continuación, especifique el resto de la vía de la aplicación en el campo "Location of the application" (Ubicación de la aplicación): { %PROGRAMFILES% }\ABC Associates\VirusScan\Scan32.exe

Nota: DRA proporciona el valor de Registro del directorio de instalación de Office como ejemplo. Para especificar una clave del Registro que contenga una vía como valor, utilice la siguiente sintaxis: {HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MiProducto\Clave\ (Por defecto)}

- ◆ *Ejemplo 2:* para especificar la ubicación de un archivo de guión personalizado que utilizará la herramienta personalizada, seleccione la variable de DRA {Vía_archivos_replicados_DRA} y, a continuación, especifique el resto de la vía del archivo de guión en el campo "Location of the application" (Ubicación de la aplicación): {Vía_archivos_replicados_DRA}\cscript.vbs ; donde {Vía_archivos_replicados_DRA} es la vía a los archivos replicados o la carpeta {DirInstalDRA}\FileTransfer\Replicate del servidor de administración.

Nota: Antes de crear la herramienta personalizada, cargue el archivo de guión en el servidor de administración principal mediante la función de réplica de archivos. La función de réplica de archivos carga el archivo de guión en la carpeta {DirInstalDRA}\FileTransfer\Replicate del servidor de administración principal.

- ◆ *Ejemplo 3:* para especificar la ubicación de una utilidad de DRA que ejecutará la herramienta personalizada, seleccione la variable de DRA {Vía_aplicación_DRA} y, a continuación, especifique el resto de la vía de la utilidad en el campo "Location of the application" (Ubicación de la aplicación): {Vía_aplicación_DRA}\DRADiagnosticUtil.exe, donde {Vía_aplicación_DRA} es la ubicación en la que se ha instalado DRA.
- ◆ *Ejemplo 4:* simplemente copie y pegue la ubicación de la aplicación junto con el nombre del archivo de la aplicación con la extensión.

Parámetros que se transferirán a la aplicación: para definir un parámetro que se transferirá a una aplicación externa, copie y pegue, o escriba uno o más parámetros en el campo "Parameters to pass to the application" (Parámetros que se transferirán a la aplicación). DRA proporciona parámetros que puede utilizar en el campo "Parameters to pass to the application" (Parámetros que se transferirán a la aplicación). Para utilizar estos parámetros, haga clic en Insertar y seleccione el parámetro o los parámetros que desea usar. Al proporcionar las propiedades del objeto como un parámetro, asegúrese de que el administrador asistente disponga de los permisos de lectura necesarios en la propiedad de objeto, junto con el poder *Ejecutar herramientas personalizadas* para ejecutar la herramienta personalizada.

Ejemplos:

- ◆ *Ejemplo 1:* para transferir el nombre de grupo y de dominio como parámetros a una aplicación o guión externos, seleccione los parámetros Nombre de la propiedad de objeto y Nombre de la propiedad de dominio y especifique los nombres de los parámetros en el campo "Parameters to pass to the application" (Parámetros que se transferirán a la aplicación): "`{Object.Name}`" "`{Domain.$McsName}`"
- ◆ *Ejemplo 2:* para transferir el parámetro "ipconfig" de la aplicación "C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe", simplemente escriba "`C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe`" "`{ipconfig}`" en ese campo.

Directorio en el que se ejecutará la aplicación: esta es la ubicación en la que debe ejecutarse la aplicación en el equipo cliente o del servidor. Debe transferir la vía en la que se debe ejecutar la aplicación. También puede utilizar la opción "Insertar" de la misma manera que se transfiere el parámetro en el campo "Location of the application" (Ubicación de la aplicación). Otros parámetros de esta pestaña explican de forma implícita su uso.

Personalización de la interfaz de usuario

Hay varias opciones para personalizar la configuración de la consola de delegación y configuración. La mayoría de estas opciones permiten ocultar, visualizar o volver a configurar funciones en los diferentes paneles de funciones de la aplicación. También puede ocultar o visualizar la barra de herramientas, personalizar el título de la aplicación y añadir, eliminar o reordenar columnas. Todas estas opciones de personalización se encuentran en el menú **Ver**.

Modificación del título de la consola

Puede modificar la información que aparece en la barra de título de la consola de delegación y configuración. Para mayor comodidad y claridad, puede añadir el nombre de usuario con el que se ha lanzado la consola y el servidor de administración al que se ha conectado la consola. En entornos complejos en los que necesita conectarse a varios servidores de administración con diferentes credenciales, esta función le ayuda a discernir rápidamente la consola que debe usar.

Para modificar la barra de título de la consola:

- 1 Inicie la consola de delegación y configuración.
- 2 Haga clic en **Ver > Opciones**.
- 3 Seleccione la pestaña "Window Title" (Título de la ventana.).
- 4 Especifique las opciones adecuadas y haga clic en **Aceptar**. Para obtener más información, haga clic en el ícono **?**.

Personalización de columnas de lista

Puede seleccionar las propiedades del objeto que DRA muestra en columnas de lista. Esta función flexible le permite personalizar la interfaz de usuario, como las listas de resultados de la búsqueda, para satisfacer mejor las demandas específicas de administración de su empresa. Por ejemplo, puede configurar columnas para que muestren el nombre de entrada a la sesión del usuario o el tipo de grupo, lo que permite buscar y ordenar de forma rápida y eficaz los datos que necesita.

Para personalizar las columnas de lista:

- 1 Seleccione el nodo adecuado. Por ejemplo, para elegir las columnas que aparecen al ver los resultados de la búsqueda en objetos gestionados, seleccione **Todos mis objetos gestionados**.
- 2 En el menú Ver, haga clic en **Choose columns** (Elegir columnas).
- 3 En la lista de las propiedades disponibles para este nodo, seleccione las propiedades del objeto que desea visualizar.
- 4 Para cambiar el orden de las columnas, seleccione una columna y, a continuación, haga clic en **Mover arriba** o **Mover abajo**.
- 5 Para especificar el ancho de la columna, seleccione una columna y, a continuación, especifique el número adecuado de píxeles en el campo correspondiente.
- 6 Haga clic en **Aceptar**.

24 Cliente Web

En el cliente Web, puede personalizar las propiedades de objeto, los formularios de Automatización del flujo de trabajo y la marca de la interfaz de usuario. Si se han implementado correctamente, las personalizaciones de propiedades y flujos de trabajo ayudarán a automatizar las tareas del administrador asistente durante la gestión de objetos y los envíos de flujos de trabajo automatizados.

Personalización de las páginas de propiedades

Puede personalizar los formularios de propiedades de objetos que los administradores asistentes utilizan en sus funciones de gestión de Active Directory por tipo de objeto. Esto incluye la creación y la personalización de nuevas páginas de objetos que se basan en tipos de objetos que ya se han integrado en DRA. También puede modificar las propiedades de los tipos de objetos integrados.

Los objetos de propiedades se definen claramente en Personalización > lista Páginas de propiedad de la consola Web para que pueda identificar fácilmente las páginas de objetos que se han integrado, las páginas integradas que se han personalizado y las páginas que no se han integrado y que creó el administrador.

Personalización de una página de propiedades de objeto

Puede personalizar formularios de propiedades de objeto mediante la adición o la eliminación de páginas, la modificación de páginas y campos existentes, y la creación de gestores para los atributos de propiedades. Los gestores personalizados de un campo se ejecutan cada vez que se modifica el valor del campo. También se puede configurar la temporización para que el administrador pueda especificar si los gestores deben ejecutarse al instante (en cada pulsación de tecla) cuando el campo deje de estar activo o tras un retraso especificado.

La lista de objetos de las páginas de propiedades ofrecen tipos de operaciones para cada tipo de objeto: Crear objeto y Editar propiedades. Estas son las operaciones principales que realizan los administradores asistentes en la consola Web. Para realizar estas operaciones, se desplazan a Gestión > Buscar o Búsqueda avanzada. Aquí pueden crear objetos desde el menú desplegable Crear o editar los objetos existentes seleccionados en la tabla de resultados de la búsqueda mediante el icono de propiedades.

Para personalizar una página de propiedades de objeto en la consola Web:

- 1 Entrada a la consola Web como administrador de DRA.
- 2 Acceda a Administración> Personalización > Páginas de propiedad.
- 3 Seleccione un tipo de objeto y un tipo de operación (Crear objeto o Editar objeto) en la lista Páginas de propiedad.
- 4 Haga clic en el ícono Propiedades .

- 5 Personalice el formulario de propiedades de objeto. Para ello, realice una o varias de las siguientes tareas y, a continuación, aplique los cambios:
- ◆ Añada una nueva página de propiedades: + [Añadir página](#).
 - ◆ Vuelva a ordenar las páginas de propiedades y suprimalas.
 - ◆ Seleccione una página de propiedades y personalícela:
 - ◆ Vuelva a ordenar los campos de configuración de la página: ↑ ↓
 - ◆ Edite los campos o los subcampos: 
 - ◆ Añada uno o varios campos: + o seleccione [Insertar un campo nuevo](#)
 - ◆ Elimine uno o varios campos: 
 - ◆ Cree gestores personalizados para las propiedades mediante guiones, cuadros de mensajes o consultas (LDAP, DRA o REST).
- Para obtener más información sobre cómo utilizar gestores personalizados, consulte [Adición de gestores personalizados](#).

Definición de filtros personalizados

Puede utilizar filtros para personalizar la información que se muestra para cada tipo de objeto. Para ello, añada el campo **Navegador de objetos gestionados** a una página de propiedades. Al configurar los ajustes de los campos, puede añadir filtros a ellos mediante la pestaña Opciones de navegador de objetos gestionados. Al definir filtros personalizados, puede restringir la información que se muestra en los navegadores de objetos para los administradores asistentes. Los administradores asistentes solo pueden ver los objetos que cumplan las condiciones de filtro que haya definido.

Para definir un filtro, en la ficha Opciones de navegador de objetos gestionados, active la casilla **Especificar filtros de objeto**. Para cada condición de filtro, especifique el tipo de objeto, el atributo que se filtrará, la condición de filtro y el valor de atributo que se utilizará para filtrar la información. Cuando se crean varios filtros para el mismo tipo de objeto, estos se combinan con el operador AND. Con todos los filtros predefinidos en el navegador de objetos gestionados, los administradores asistentes pueden realizar la operación de búsqueda.

Nota

- ◆ Solo se pueden utilizar atributos almacenados en caché para definir filtros.
 - ◆ Si crea un gestor personalizado mediante un guión personalizado para el filtro personalizado, también debe definir manualmente el filtro personalizado en la pestaña **Opciones de navegador de objetos gestionados** para que funcione el gestor personalizado.
-

Creación de una nueva página de propiedades de objeto

Para crear una nueva página de propiedades de objeto:

- 1 Entrada a la consola Web como administrador de DRA.
- 2 Acceda a **Administración > Personalización > Páginas de propiedad**.
- 3 Haga clic en  [Crear](#).

- 4 Cree el formulario inicial de propiedades de objeto. Para ello, defina el nombre de acción, el ícono, el tipo de objeto y la configuración de la operación.
Las acciones de creación se añaden al menú desplegable Crear mientras que las acciones de propiedades se muestran en forma de objeto cuando el usuario selecciona y edita un objeto en la lista de búsqueda.
- 5 Personalice el formulario según sea necesario. Consulte la [Personalización de una página de propiedades de objeto](#).

Personalización de formularios de peticiones

Al crear o modificar formularios de peticiones, estos se guardan en el servidor Web. A continuación, el administrador de DRA gestiona las peticiones en [Administración > Personalización > Peticiones](#). Los administradores asistentes gestionan las peticiones en [Tareas > Peticiones](#). Estos formularios se utilizan para enviar flujos de trabajo automatizados que se crean en el servidor de Automatización del flujo de trabajo. Los creadores de formularios utilizan estas peticiones para automatizar y mejorar las tareas de gestión de objetos.

Puede añadir y modificar las propiedades de formularios existentes y los gestores personalizados. El comportamiento de la interfaz para añadir y personalizar propiedades es, por lo general, el mismo en un formulario de Automatización del flujo de trabajo que cuando se personalizan las propiedades de objetos con la excepción de las opciones y los controles de configuración de flujo de trabajo que determinan quién puede usar el formulario. Consulte los temas mostrados a continuación para obtener más información sobre cómo añadir y modificar propiedades, añadir gestores personalizados, y para comprender la Automatización del flujo de trabajo.

- ◆ [Personalización de las páginas de propiedades](#) (Cliente Web)
- ◆ [Adición de gestores personalizados](#)
- ◆ [Flujo de trabajo automatizado](#)

Adición de gestores personalizados

Los gestores personalizados se utilizan en DRA para que los atributos de propiedades interactúen entre sí a fin de realizar una tarea de flujo de trabajo y para las personalizaciones de carga y envío en un formulario de creación, propiedad o flujo de trabajo.

Gestores personalizados de propiedades

Entre los ejemplos de gestores personalizados de propiedades, se incluyen:

- ◆ Consulta del valor de otros campos.
- ◆ Actualización de los valores de los campos.
- ◆ Activación o desactivación del estado de solo lectura de un campo.
- ◆ Visualización u ocultación de los campos en función de las variables configuradas.

Gestores de carga de página

Los gestores de carga de página suelen llevar a cabo la inicialización y se utilizan principalmente en páginas de propiedades personalizadas. Solo se ejecutan la primera vez que se selecciona una página y, en el caso de las páginas de propiedades, se ejecutan después de cargar datos desde el servidor.

Gestores de carga de formularios

Por lo general, los gestores de carga de formularios realizan controles de inicialización. Solo se ejecutan una vez cuando el formulario se carga inicialmente. En el caso de las páginas de propiedades, estas se ejecutan antes de que se consulte al servidor en busca de las propiedades del objeto seleccionado.

Gestores de envío de formularios

Los gestores de envío de formularios permiten a los usuarios realizar algún tipo de validación y, posiblemente, cancelar el envío de formularios si se produce un problema.

Nota: Como práctica recomendada, evite configurar gestores de cambios en páginas y gestores de formularios que modifiquen los valores de los campos que se encuentran en páginas (pestañas) diferentes a aquellas en las que crea el gestor. En esta situación, los datos de una página diferente a la del gestor no se cargarán hasta que el administrador asistente acceda a ella, lo que puede entrar en conflicto con el valor que está definiendo el gestor de cambios.

Para obtener ejemplos detallados del uso de los gestores personalizados y las personalizaciones en la consola Web, consulte las secciones “Web Console Customization” (Personalización de la consola Web) y “Workflow Customization” (Personalización de flujos de trabajo) en la referencia de *personalización de productos* de la [página de documentación de DRA](#).

Consulte los temas siguientes para obtener más información sobre el comportamiento de los gestores personalizados y sobre cómo crearlos:

- ◆ “[Pasos básicos para la creación de un gestor personalizado](#)” en la página 214
- ◆ “[Habilitación de JavaScript personalizado](#)” en la página 217
- ◆ “[Uso del editor de guiones](#)” en la página 217
- ◆ “[Acerca de la ejecución del gestor personalizado](#)” en la página 218

Pasos básicos para la creación de un gestor personalizado

Antes de intentar crear un gestor personalizado, asegúrese de que JavaScript personalizado esté habilitado en la configuración de la consola. Para obtener más información, consulte [Habilitación de JavaScript personalizado](#).

Los pasos siguientes comienzan desde una página de gestor personalizado preseleccionada. Para llegar hasta ese punto, puede desplazarse a distintos gestores del modo siguiente:

- ◆ Gestores personalizados de propiedades de objeto: haga clic en el icono de edición  de un campo de propiedades.

- ♦ Gestores de carga de página: seleccione las propiedades de la página. Por ejemplo, **General > [+] Más opciones > Propiedades**.
- ♦ Gestores de carga de formularios y envío de formularios: haga clic en el botón **Propiedades del formulario** del formulario de flujo de trabajo, página Crear objeto o página Editar propiedades seleccionados.

Creación de un gestor personalizado:

- 1 Seleccione la pestaña de gestor correspondiente en función de la propiedad o la página que esté personalizando:
 - ♦ Gestores personalizados
 - ♦ Gestores de carga de página
 - ♦ Gestores de carga de formularios
 - ♦ Gestores de envío de formularios
- 2 Habilite la página del gestor y lleve a cabo una de las siguientes acciones:
 - ♦ **Gestor personalizado de campo de propiedad:**
 1. Seleccione un tiempo de ejecución. Por lo general, se utiliza la segunda opción.
El tiempo de ejecución controla cuándo se ejecutan los gestores de cambios en respuesta a las entradas del usuario. Tenga en cuenta que este ajuste no se aplica cuando otro gestor personalizado actualiza el valor del campo mediante la interfaz `draApi.fieldValues`.
 2. Haga clic en **+ Añadir** y seleccione un gestor personalizado en el menú **Añadir gestor personalizado**.
 - ♦ **Gestor de páginas o formularios:** haga clic en **+ Añadir** y seleccione un gestor personalizado en el menú **Añadir gestor personalizado**.

Nota: Por lo general, es posible que solo necesite un gestor personalizado, pero se puede utilizar más de uno. Se ejecutan varios gestores de forma secuencial en el orden en que aparecen en la lista. Si desea cambiar el orden de los gestores u omitir un gestor innecesario, puede añadir API de controles de flujo en el guión.

- 3 Deberá configurar cada gestor personalizado que añada a la página. Las opciones de configuración varían según el tipo de gestor. El editor de guiones incluye ayuda integrada y asistencia dinámica para la función de autocompletar código de Intellisense que también hace referencia a fragmentos de la Ayuda. Para obtener más información sobre cómo utilizar estas funciones, consulte [Uso del editor de guiones](#).

Puede crear sus propios tipos de gestor.

- ♦ **Gestores de consultas LDAP o REST:**

1. Si desea que la consulta se base en valores estáticos, defina **Información de conexión** y **Parámetros de consulta**.

Nota: Para las consultas LDAP, puede requerir un tipo de autenticación específico en la configuración de Información de conexión:

- ♦ **Cuenta por defecto:** se autentica con una entrada al servidor de DRA.

- ◆ **Cuenta de anulación de dominio gestionado:** se autentica en Active Directory mediante la cuenta de anulación de dominio gestionado existente.
- ◆ **Cuenta de anulación de LDAP:** la autenticación se realiza mediante la cuenta de anulación de LDAP a diferencia de una cuenta de dominio de un dominio gestionado. Para utilizar esta opción, se debe habilitar primero la cuenta en la consola de delegación y configuración. Para obtener más información, consulte [Habilitar la autenticación de anulación de LDAP](#).

Si desea que la consulta sea dinámica, introduzca los valores de espacio reservado en los campos obligatorios. Esto es necesario para que se ejecute el gestor. El guión anulará los valores de espacio reservado.

Nota: También puede configurar Encabezados y Cookies para la consulta REST.

2. En Acción anterior a consulta, utilice el editor de guiones para escribir código JavaScript personalizado que se ejecutará antes de que se envíe la consulta. Este guión tiene acceso a toda la información de conexión y a los parámetros de consulta y puede modificar cualquiera de ellos para personalizar la consulta. Por ejemplo, la definición de parámetros de la consulta en función de los valores que ha especificado el usuario en el formulario.
3. En Acción posterior a consulta, incluya un guión para procesar los resultados de la consulta. Algunas de las tareas habituales son la comprobación de errores, la actualización de valores de formulario en función de los resultados obtenidos y la validación de exclusividad de objetos según el número de objetos devueltos por la consulta.
 - ◆ **Guión:** inserte código JavaScript personalizado para generar el guión.
 - ◆ **Consulta de DRA:** especifique la carga de JSON en la pestaña Parámetros de consulta. El formato de carga debe coincidir con el valor o los pares de valores de VarSet que se enviarán al servidor DRA. De manera similar a las consultas REST y LDAP, puede especificar una acción anterior a la consulta que se puede utilizar para modificar la carga antes de enviarla al servidor y una acción posterior a la consulta para procesar los resultados.
 - ◆ **Gestores de cuadro de mensajes:** después de definir las propiedades del propio cuadro de mensaje, también puede escribir los segmentos de JavaScript para [Acción anterior a mostrar](#) y [Acción posterior al cierre](#).

Estas acciones son opcionales. La acción anterior a mostrar se utiliza para personalizar cualquiera de las propiedades del cuadro de mensaje antes de que se muestre al usuario y la acción posterior al cierre se utiliza para procesar la selección del botón del usuario y realizar cualquier lógica adicional basada en ella.

4 Haga clic en [Aceptar](#) para guardar el gestor.

Para obtener ejemplos detallados del uso de los gestores personalizados y las personalizaciones en la consola Web, consulte las secciones “Web Console Customization” (Personalización de la consola Web) y “Workflow Customization” (Personalización de flujos de trabajo) en la referencia de *personalización de productos* de la [página de documentación de DRA](#).

Habilitación de JavaScript personalizado

Por motivos de seguridad, el código JavaScript personalizado está inhabilitado por defecto. Al habilitar JavaScript personalizado, los administradores pueden escribir fragmentos de código de JavaScript que la consola Web ejecutará tal cual. Solo debe habilitar esta excepción si comprende y acepta los riesgos.

Para permitir que las personalizaciones incluyan código JavaScript personalizado:

- 1 Desplácese a C:\ProgramData\NetIQ\DRARESTProxy.
- 2 Abra el archivo restProxy.config.
- 3 Añada allowCustomJavaScript="true" al elemento <consoleConfiguration>.

Uso del editor de guiones

El editor de guiones permite escribir y pegar en formato libre métodos de JavaScript mediante las API de DRA para crear gestores personalizados en DRA. El editor incluye la función dinámica de autocompletar código de Intellisense y un panel de Ayuda desplegable que le ayudará cuando escriba el guión.

Función de autocompletar código de Intellisense

Intellisense en el editor de guiones proporciona fragmentos para autocompletar código que se pueden seleccionar, funciones de autocompletar por tabulación y paneles desplegables con resúmenes de API y sus descripciones.

CONFIGURAR CUADRO DE MENSAJES

GENERAL ACCIÓN ANTERIOR A MOSTRAR ACCIÓN POSTERIOR AL CIERRE

```
1 var id = dra
```

draApi
DragEvent
devicePixelRatio
DataTransfer
DataTransferItem
DataTransferItemList
departFocus
doNotTrack
DeviceRotationRate
DOMRectReadOnly
DOMParser
DOMPointReadOnly

```
const draApi: {  
    constants: {  
        ConsoleUserDistinguishedName: string;  
        ConsoleUserName: string;  
        DRAServerName: string;  
        DRAServerPortNumber: number;  
        HasMailbox: boolean;  
        IsCloneOperation: boolean;  
        MailboxType: number;  
        ... 6 more ...;  
    }  
    RESTServerPortNumber: number;  
}
```

Nota: La función de autocompletar código de Intellisense es dinámica. Esto significa que puede proporcionar opciones de sintaxis basadas en el tipo de gestor para el que se define el guión, pero también almacena las cadenas introducidas anteriormente por el usuario y proporciona también esas indicaciones.

Ayuda del editor de guiones

Al hacer clic en la opción  AYUDA del editor de guiones, se abre un panel que explica la finalidad general de las API del gestor personalizado, dónde se utilizan y también muestra las API con descripciones de sus funciones por tipo de API:

- ◆ Las API globales incluyen:
 - ◆ Acceso al formulario
 - ◆ Control de flujo
 - ◆ Constantes
- ◆ Las API de recuadro de mensaje incluyen:
 - ◆ Acción anterior a la visualización
 - ◆ Acción posterior al cierre
- ◆ Las API de consulta incluyen:
 - ◆ Resultados de la consulta
 - ◆ Consulta de DRA
 - ◆ Consulta LDAP
 - ◆ Consulta REST

Acerca de la ejecución del gestor personalizado

DRA proporciona la función de personalizar el comportamiento del formulario Web en varios puntos del ciclo de ejecución de los formularios a través de gestores personalizados. Cada tipo de gestor personalizado cuenta con una ventana de ejecución específica que, a su vez, afecta al ámbito de los datos de objeto disponibles durante la ejecución de la personalización, como se indica a continuación:

1. *Gestores de carga de formularios.* Se ejecuta cuando el formulario se carga antes de la recopilación de atributos de objeto a los que está conectado el formulario. Estos gestores no tienen acceso a los valores de atributos del objeto de destino.
2. *Gestores de carga de página.* DRA ejecuta gestores de carga de página la primera vez que se accede a una página de un formulario. Estos gestores ofrecen acceso garantizado a los valores de atributo del objeto de destino incluido en esa página.
3. *Gestores de atributos.* DRA ejecuta los gestores de atributos cuando se accede a un valor de atributo en el formulario. Además, cada atributo de formulario se puede configurar para ejecutar sus gestores personalizados en uno de los tres puntos específicos durante la interacción del usuario: (1) inmediatamente (cuando el atributo obtiene el enfoque), (2) cuando el atributo pierde el enfoque o (3) una cantidad de tiempo específica después de que el atributo pierda el enfoque.
4. *Gestores de envío de formularios.* Los gestores de envío de formularios se ejecutan cuando se guarda el formulario o se aplican cambios en él.

Personalización de la marca de la interfaz de usuario

Puede personalizar la barra de título de la consola Web de DRA con su propio título e imagen de logotipo. Se coloca directamente a la derecha del nombre de producto de DRA. Dado que esta ubicación también se utiliza para la navegación de nivel superior, la ocultan los enlaces de navegación de DRA de nivel superior después de entrar a la sesión. Sin embargo, la pestaña del navegador sigue mostrando el título personalizado.

Para personalizar la marca de la consola Web de DRA:

- 1 Entre a la consola Web como administrador de DRA.
- 2 Desplácese a **Administración > Configuración > Marca**.
- 3 Si va a añadir una imagen del logotipo de la empresa, guárdenla en el servidor Web en `inetpub\wwwroot\DRAClient\assets`.
- 4 Actualice la configuración, según sea necesario, para los mosaicos Cabecera y Entrar.

Si desea añadir un aviso para los administradores asistentes al entrar a la sesión, active el botón **Mostrar una notificación modal al entrar**. Actualice la configuración de esta notificación y haga clic en **VISTA PREVIA** para ver el aspecto que tendrá esta notificación al entrar a la sesión.

- 5 Cuando haya realizado todos los cambios, haga clic en **Guardar**.

IX Herramientas y utilidades

Estas secciones incluyen información sobre las utilidades Analizador de ActiveView, de diagnóstico, Objetos suprimidos, comprobación de estado y Papelera proporcionadas con DRA.

- ◆ Capítulo 25, “Utilidad Analizador de ActiveView”, en la página 223
- ◆ Capítulo 26, “Utilidad de diagnóstico”, en la página 227
- ◆ Capítulo 27, “Utilidad Objetos suprimidos”, en la página 229
- ◆ Capítulo 28, “Utilidad de comprobación de estado”, en la página 233
- ◆ Capítulo 29, “Utilidad Papelera”, en la página 235

25

Utilidad Analizador de ActiveView

Cada ActiveView de DRA contiene una o más reglas, que se aplican a los objetos de Active Directory (AD) gestionados por un conjunto de varios maestros de DRA. La utilidad Analizador de ActiveView se usa para supervisar el tiempo de procesamiento de cada regla de ActiveView de DRA a medida que se aplica a los objetos de AD en una operación de DRA específica. Durante una operación de DRA, el servidor DRA compara los objetos de destino de la operación con cada una de las reglas de cada ActiveView. A continuación, DRA crea una lista de resultados con todas las reglas coincidentes. El Analizador de ActiveView calcula la cantidad de tiempo que se ha dedicado a procesar cada regla al aplicarse a una operación de DRA.

Con esta información, puede diagnosticar los problemas de la ActiveView al comprobar si existen anomalías en el tiempo de procesamiento de la ActiveView, incluido el tiempo empleado en las ActiveViews sin utilizar. La utilidad también simplifica la búsqueda de ActiveViews duplicadas.

Después de ejecutar una recopilación de datos y ver un informe, es posible que considere necesario modificar las reglas de una o varias ActiveViews.

Puede acceder a la utilidad Analizador de ActiveView desde cualquier servidor de administración de DRA. Sin embargo, debe ejecutar la utilidad de ActiveView en el servidor de administración en el que esté experimentando el problema.

Para acceder a la utilidad Analizador de ActiveView, entre al servidor de Administración con privilegios de la función Administración de DRA y desplácese a [NetIQ Administration](#) (Administración de NetIQ) > [ActiveView Analyzer Utility](#) (Utilidad Analizador de ActiveView) en el menú Inicio.

También se puede lanzar `ActiveViewAnalyzer.exe` desde la vía de instalación de DRA Archivos de programa (x86)\NetIQ\DRAX64.

Use esta utilidad para llevar a cabo las siguientes acciones:

- ◆ Recopilar datos en ActiveViews.
- ◆ Generar un informe del Analizador.

Ejemplo

Pablo, que es un administrador asistente, notifica a Blas, un administrador de DRA, que la creación de usuarios parece estar tardando más de lo habitual. Blas decide iniciar el Analizador de ActiveView en el objeto de usuario de Pablo y, a continuación, solicita a Pablo que cree un usuario. Tras la recopilación, Blas genera un informe de análisis y se da cuenta de que una regla denominada "Compartir MBX" tarda 50 ms en enumerarse. Blas identifica la ActiveView que contiene la regla y, después de cambiar la regla, observa que se ha resuelto el problema.

Inicio de una recopilación de datos de ActiveView

Con la utilidad Analizador de ActiveView, puede recopilar datos en ActiveViews de acciones realizadas en ellas por los administradores asistentes. A continuación, estos datos pueden visualizarse en el informe del Analizador. Para recopilar los datos, debe especificar el administrador asistente para la recopilación de datos y, a continuación, iniciar una recopilación de ActiveViews.

Nota: El administrador asistente en el que desea recopilar datos debe estar conectado al mismo servidor DRA en el que se ejecuta el Analizador.

Para iniciar una recopilación de ActiveView:

- 1 Haga clic en **Inicio > NetIQ Administration** (Administración de NetIQ) > **ActiveView Analyzer Utility** (Utilidad Analizador de ActiveView).
- 2 En la página del Analizador de ActiveView, especifique lo siguiente:
 - 2a **Servidor DRA de destino:** servidor DRA que recopila los datos de rendimiento de las operaciones del administrador asistente.
 - 2b **Administrador asistente de destino:** haga clic en Examinar y seleccione el administrador asistente en el que desea recopilar los datos.
 - 2c **Duración de supervisión:** especifique el número total de horas necesarias para recopilar los datos del Analizador. Una vez que haya transcurrido el tiempo especificado, la recopilación de datos se detendrá.
- 3 Haga clic en **Iniciar recopilación** para recopilar datos de ActiveView.
Después de iniciar la recopilación de datos de ActiveView, la utilidad borra los datos existentes y muestra el estado más reciente.
- 4 (Opcional) Puede detener la recopilación de datos manualmente antes de que finalice la duración programada; aún podrá generar un informe. Haga clic en **Stop Collection** (Detener recopilación) para detener el registro de las operaciones del administrador asistente en las ActiveViews.
- 5 (Opcional) Para obtener el estado más reciente, haga clic en **Collection Status** (Estado de la recopilación).

Importante: Si detiene la recopilación y cambia el administrador asistente o reinicia una recopilación de datos para el mismo administrador asistente, el Analizador de ActiveView borrará los datos existentes. Solo puede tener datos del Analizador de un administrador asistente en la base de datos cada vez.

Generación de un informe del Analizador

Antes de generar un informe del Analizador, asegúrese de detener la recopilación de datos.

En la página del Analizador de ActiveView, se muestra la lista de operaciones llevadas a cabo por el administrador asistente. Para generar un informe del Analizador:

- 1 Haga clic en **Select Report** (Seleccionar informe) y seleccione el informe que desea ver.
- 2 Haga clic en **Generate Report** (Generar informe) para generar un informe de análisis con los detalles de la operación como, por ejemplo, los objetos de AD afectados por la operación, la ActiveView que gestiona los objetos enumerados, coincidentes y no coincidentes, y la duración de procesamiento de cada regla de ActiveView individual.

Al utilizar el informe, puede analizar las reglas que tardan más tiempo en realizar operaciones y, a continuación, decidir si alguna de ellas debe modificarse o suprimirse de sus respectivas ActiveViews.

- 3 (Opcional) Coloque el puntero sobre la cuadrícula, haga clic con el botón derecho y, a continuación, utilice el menú Copiar para copiar el informe en el portapapeles. En el portapapeles, los encabezados de las columnas y los datos se pueden pegar en otra aplicación, como el Bloc de notas o Excel.

Identificación del rendimiento de los objetos

Para identificar el rendimiento de todos los objetos gestionados por una ActiveView o una regla:

- 1 Lance la consola de delegación y configuración.
- 2 Desplácese a **Delegation Management**(Gestión de delegación) y haga clic en **Manage ActiveViews** (Gestionar ActiveViews).
- 3 Ejecute una búsqueda para localizar una ActiveView específica.

Desde aquí, puede localizar la regla o el objeto que presenta un problema y realizar modificaciones.

 - ◆ Haga doble clic en la ActiveView y seleccione **Rules** (Reglas) para que se muestren las reglas. Puede modificar una regla específica en el menú contextual.
 - ◆ Haga clic con el botón derecho en la ActiveView y seleccione **Show Managed Objects** (Mostrar objetos gestionados) para ver una lista de los objetos. Puede modificar un objeto. Para ello, haga clic con el botón derecho del ratón > **Propiedades**.
- 4 Realice los cambios que desee en la regla o el objeto gestionado y compruebe si los cambios resuelven el problema.

26 Utilidad de diagnóstico

La utilidad de diagnóstico recopila información del servidor de administración para ayudar a diagnosticar problemas con DRA. Use esta utilidad para proporcionar archivos de registro a su representante de asistencia técnica. La utilidad de diagnóstico proporciona una interfaz de asistente que le guía a través de la configuración de niveles de registro y la recopilación de información de diagnóstico.

Puede acceder a la utilidad de diagnóstico desde cualquier equipo del servidor de administración. Sin embargo, debe ejecutar la utilidad de diagnóstico en el servidor de administración en el que está experimentando el problema.

Para acceder a la utilidad de diagnóstico, entre al equipo del servidor de administración con una cuenta de administrador que tenga derechos de administrador local y abra la utilidad desde el grupo·de·programas·de·"NetIQ Administration" (Administración de NetIQ) en el menú Inicio de Windows.

Para obtener más información acerca del uso de esta utilidad, póngase en contacto con el [servicio de asistencia técnica](#).

27

Utilidad Objetos suprimidos

Esta utilidad le permite habilitar la compatibilidad con la actualización incremental de la memoria caché de cuentas para un dominio específico cuando la cuenta de acceso al dominio no es un administrador. Si la cuenta de acceso al dominio no tiene permisos de lectura en el contenedor Objetos suprimidos del dominio, DRA no puede realizar una actualización incremental de la memoria caché de cuentas.

Puede usar esta utilidad para realizar las siguientes tareas:

- ◆ Compruebe que la cuenta de usuario o el grupo especificados disponen de permisos de lectura en el contenedor Objetos suprimidos del dominio especificado.
- ◆ Delegue o elimine permisos de lectura en una cuenta de usuario o grupo específicos.
- ◆ Delegue o elimine el derecho de usuario Sincronizar los datos del servicio de directorio en una cuenta de usuario.
- ◆ Visualice la configuración de seguridad del contenedor Objetos suprimidos.

Puede ejecutar el archivo de la utilidad Objetos suprimidos (`DraDelObjsUtil.exe`) desde la carpeta Archivos de programa (`x86\NetIQ\DRa`) del servidor de administración.

Permisos necesarios para la utilidad Objetos suprimidos

Para usar esta utilidad, debe disponer de los permisos siguientes:

Si desea ...	Si necesita este permiso...
Verificar los permisos de cuenta	Permisos de lectura en el contenedor Objetos suprimidos
Delegar permisos de lectura en el contenedor Objetos suprimidos	Permisos de administrador en el dominio en el que se encuentra el contenedor Objetos suprimidos
Delegar el derecho de usuario Sincronizar datos del servicio de directorio	Permisos de administrador en el dominio en el que se encuentra el contenedor Objetos suprimidos
Eliminar los permisos delegados anteriormente	Permisos de administrador en el dominio en el que se encuentra el contenedor Objetos suprimidos
Visualice la configuración de seguridad del contenedor Objetos suprimidos.	Permisos de lectura en el contenedor Objetos suprimidos

Sintaxis de la utilidad Objetos suprimidos

```
DRADELOJSUTIL /DOMAIN:NOMBREDOMINIO [ /DC:NOMBREQUIPO] { /  
DELEGATE:NOMBRECUENTA | /VERIFY:NOMBRECUENTA | /REMOVE:NOMBRECUENTA | /  
DISPLAY [/RIGHT]}
```

Opciones de la utilidad Objetos suprimidos

Puede especificar las siguientes opciones:

/DOMAIN:<i>dominio</i>	Especifica el nombre de NETBIOS o DNS del dominio donde se encuentra el contenedor Objetos suprimidos.
/SERVER:<i>nombre_equipo</i>	Especifica el nombre o la dirección IP del controlador de dominio del dominio especificado.
/DELEGATE:<i>nombre_de_cuenta</i>	Delega los permisos a la cuenta de usuario o el grupo especificados.
/REMOVE:<i>nombre_de_cuenta</i>	Elimina los permisos delegados anteriormente en la cuenta de usuario o el grupo especificados.
/VERIFY:<i>nombre_de_cuenta</i>	Compruebe los permisos de la cuenta de usuario o el grupo especificados.
/DISPLAY	Muestra la configuración de seguridad del contenedor Objetos suprimidos en el dominio especificado.
/RIGHT	Garantiza que la cuenta de usuario o el grupo especificados dispongan del derecho de usuario Sincronizar datos del servicio de directorio. Puede utilizar esta opción para delegar o verificar este derecho. El derecho de usuario Sincronizar datos del servicio de directorio permite que la cuenta lea todos los objetos y las propiedades de Active Directory.

Nota

- Si el nombre de la cuenta de usuario o el grupo que desea especificar contiene un espacio, escriba el nombre de la cuenta entre comillas. Por ejemplo, si desea especificar el grupo de TI de Houston, escriba "Houston TI".
 - Al especificar un grupo, utilice el nombre anterior a Windows 2000 para ese grupo.
-

Ejemplos de la utilidad Objetos suprimidos

A continuación, se muestran ejemplos de comandos en situaciones habituales.

Ejemplo 1

Para comprobar que la cuenta de usuario MYCOMPANY\JSmith disponga de permisos de lectura en el contenedor Objetos suprimidos del dominio hou.mycompany.com, introduzca:

```
DRADELOJSUTIL /DOMAIN:HOU.MYCOMPANY.COM /VERIFY:MYCOMPANY\JSMITH
```

Ejemplo 2

Para delegar permisos de lectura en el contenedor Objetos suprimidos del dominio MYCOMPANY en el grupo MYCOMPANY\DrAdmins, introduzca:

```
DRADELOJSUTIL /DOMAIN:MYCOMPANY /DELEGATE:MYCOMPANY\DRAADMINS
```

Ejemplo 3

Para delegar permisos de lectura en el contendor Objetos suprimidos y el derecho de usuario Sincronizar datos del servicio de directorio del dominio MYCOMPANY en la cuenta de usuario MYCOMPANY\JSmith, introduzca:

```
DRADELOJSUTIL /DOMAIN:MYCOMPANY /DELEGATE:MYCOMPANY\JSMITH /RIGHT
```

Ejemplo 4

Para visualizar la configuración de seguridad del contenedor Objetos suprimidos del dominio hou.mycompany.com mediante el controlador de dominio HQDC, introduzca:

```
DRADELOJSUTIL /DOMAIN:HOU.MYCOMPANY.COM /DC:HQDC /DISPLAY
```

Ejemplo 5

Para eliminar los permisos de lectura en el contenedor Objetos suprimidos del dominio MYCOMPANY del grupo MYCOMPANY\DrAAdmins, introduzca:

```
DRADELOJSUTIL /DOMAIN:MYCOMPANY /REMOVE:MYCOMPANY\DRAADMINS
```


28

Utilidad de comprobación de estado

La utilidad de comprobación de estado de DRA es una aplicación independiente que se incluye con el kit de instalación de DRA. Puede usar esta utilidad después de la instalación, y antes y después de la actualización para verificar, validar y notificar el estado de los componentes y procesos del servidor DRA, y el sitio Web y los clientes de DRA. También puede utilizarla para instalar o actualizar una licencia de producto, realizar una copia de seguridad de la instancia de AD LDS antes de aplicar una actualización del producto, ver descripciones de las comprobaciones y corregir problemas o identificar acciones que deben realizarse para solucionar problemas y validarlos de nuevo a continuación.

Se puede acceder a la utilidad de comprobación de estado desde la carpeta del programa DRA después de ejecutar el instalador `NetIQAdminInstallationKit.msi`.

Puede ejecutar la utilidad de comprobación de estado en cualquier momento. Para ello, ejecute el archivo `NetIQ.DRA.HealthCheckUI.exe`. Cuando se abre la aplicación, puede optar por realizar una operación específica, o ejecutar comprobaciones en determinados componentes o en todos ellos. Consulte a continuación las funciones eficaces que puede usar con la utilidad de comprobación de estado:

Función	Acciones de usuario
Seleccionar todo o anular la selección de todo	Utilice las opciones de la barra de herramientas o del menú Archivo para seleccionar o anular la selección de todos los elementos de comprobación o seleccione casillas de verificación individuales para ejecutar comprobaciones específicas.
Ejecutar las comprobaciones seleccionadas	Utilice esta opción de la barra de herramientas o el menú Archivo para ejecutar las comprobaciones seleccionadas (todas o específicas).
Guardar o escribir resultados	Utilice esta opción de la barra de herramientas o el menú Archivo para crear y guardar un informe detallado de las comprobaciones que se ejecutan.
Ejecutar esta comprobación	Seleccione el título de un elemento para ver una descripción de la comprobación y, a continuación, haga clic en este ícono de la barra de herramientas para ejecutar la comprobación. Por ejemplo, para ejecutar una de las operaciones siguientes:
	<ul style="list-style-type: none">◆ Validación de la licencia (instalación o actualización de una licencia de producto)◆ Copia de seguridad de la instancia de AD LDS (copia de seguridad de la instancia de AD LDS)◆ Réplica (validación de la base de datos de réplica)
Solucionar este problema	Seleccione el título de un elemento y, a continuación, utilice esta opción de la barra de herramientas si se ha producido un error en una comprobación. Si ejecutar de nuevo la comprobación no soluciona el problema, la descripción debe incluir información o acciones que puede realizar para resolver el problema.

29 Utilidad Papelera

Esta utilidad permite habilitar la compatibilidad con la Papelera cuando se está gestionando un subárbol de un dominio. Si la cuenta de acceso al dominio no tiene permisos en el contenedor NetIQRecycleBin oculto del dominio especificado, DRA no podrá transferir las cuentas suprimidas a la Papelera.

Nota: Después de utilizar esta utilidad para habilitar la Papelera, realice una actualización completa de la memoria caché de cuentas para asegurarse de que el servidor de administración aplique este cambio.

Puede usar esta utilidad para realizar las siguientes tareas:

- Compruebe que la cuenta especificada dispone de permisos de lectura en el contenedor NetIQRecycleBin del dominio especificado.
- Delegue permisos de lectura a la cuenta especificada.
- Visualice la configuración de seguridad del contenedor NetIQRecycleBin.

Permisos necesarios para la utilidad Papelera

Para usar esta utilidad, debe disponer de los permisos siguientes:

Si desea ...	Si necesita este permiso...
Verificar los permisos de cuenta	Permisos de lectura en el contenedor NetIQRecycleBin
Delegar permisos de lectura en el contenedor NetIQRecycleBin	Permisos de administrador en el dominio especificado
Visualizar la configuración de seguridad del contenedor NetIQRecycleBin	Permisos de lectura en el contenedor NetIQRecycleBin

Sintaxis de la utilidad Papelera

```
DRARECYCLEBINUTIL /DOMAIN:NOMBREDOMINIO [/DC:NOMBREQUIPO] { /  
DELEGATE:NOMBRECUENTA | /VERIFY:NOMBRECUENTA | /DISPLAY }
```

Opciones de la utilidad Papelera

Las siguientes opciones permiten configurar la utilidad Papelera:

/DOMAIN: dominio

Especifica el nombre de NETBIOS o DNS del dominio donde se encuentra la Papelera.

/SERVER:<i>nombre_equipo</i>	Especifica el nombre o la dirección IP del controlador de dominio del dominio especificado.
/DELEGATE:<i>nombre_de_cuenta</i>	Delega permisos en la cuenta especificada.
/VERIFY:<i>nombre_de_cuenta</i>	Comprueba los permisos de la cuenta especificada.
/DISPLAY	Muestra la configuración de seguridad del contenedor NetIQRecycleBin en el dominio especificado.

Ejemplos de la utilidad Papelera

A continuación, se muestran ejemplos de comandos en situaciones habituales.

Ejemplo 1

Para comprobar que la cuenta de usuario MYCOMPANY\JSmith disponga de permisos de lectura en el contenedor NetIQRecycleBin del dominio hou.mycompany.com, introduzca:

```
DRARECYCLEBINUTIL /DOMAIN:HOU.MYCOMPANY.COM /VERIFY:MYCOMPANY\JSMITH
```

Ejemplo 2

Para delegar permisos de lectura en el contenedor NetIQRecycleBin del dominio MYCOMPANY en el grupo MYCOMPANY\DrAdmins, introduzca:

```
DRARECYCLEBINUTIL /DOMAIN:MYCOMPANY /DELEGATE:MYCOMPANY\DRAADMINS
```

Ejemplo 3

Para visualizar la configuración de seguridad del contenedor NetIQRecycleBin del dominio hou.mycompany.com mediante el controlador de dominio HQDC, introduzca:

```
DRARECYCLEBINUTIL /DOMAIN:HOU.MYCOMPANY.COM /DC:HQDC /DISPLAY
```

A Apéndice

En este apéndice se proporciona información sobre los servicios de DRA y sobre cómo resolver problemas relacionados con el servicio REST de DRA.

- ◆ “[Servicios de DRA](#)” en la página 237
- ◆ “[Resolución de problemas de los servicios REST de DRA](#)” en la página 238

Servicios de DRA

En esta tabla, se proporciona información sobre los servicios de DRA. Esto ayuda a los administradores de DRA a decidir si pueden inhabilitar de forma segura un servicio sin que esto afecte a la funcionalidad de DRA.

Servicio de DRA	Descripción	Inhabilitar con seguridad
Servicio de administración de NetIQ	Este servicio realiza todas las operaciones de DRA y gestiona los procesos internos del servidor de DRA.	No
Servicio de auditoría de DRA de NetIQ	Este servicio gestiona las peticiones del Historial de cambios unificado desde la consola Web. Al inhabilitar este servicio: <ul style="list-style-type: none">◆ Las funciones de DRA no se ven afectadas.◆ Podrá generar informes del Historial de cambios unificado desde la consola de delegación y configuración.◆ No podrá generar informes del Historial de cambios unificado desde la consola Web.	Sí
Servicio de caché de DRA de NetIQ	Este servicio actúa como caché permanente para el servidor de administración de NetIQ.	No
Servicio del núcleo de DRA de NetIQ	Este servicio genera informes para las consolas de DRA y programa las tareas de Active Directory, Office365, DRA y Resource Collector. Al inhabilitar este servicio: <ul style="list-style-type: none">◆ Las funciones de DRA no se ven afectadas.◆ Las tareas del recopilador no se ejecutarán, por lo que no se recopilarán los datos de los informes NRC.◆ No podrá generar informes del Historial de cambios unificado desde ninguna consola de DRA.	Sí
Archivo de registro de DRA de NetIQ	Este servicio almacena todos los eventos de auditoría de DRA de forma segura para admitir los informes de auditoría.	No

Servicio de DRA	Descripción	Inhabilitar con seguridad
Servicio de réplica de DRA de NetIQ	Este servicio admite la función de asignación temporal de grupo (TGA) de DRA. Las TGA no estarán disponibles en ningún servidor de DRA en el que se elimine o se detenga este servicio.	Sí
Servicio REST de DRA de NetIQ	La consola Web y los clientes de PowerShell utilizan este servicio para comunicarse con el servidor de administración de NetIQ.	No
Almacenamiento seguro de DRA de NetIQ	Este servicio gestiona la instancia de AD LDS de DRA, que almacena la configuración de DRA. También replica estos datos de configuración en toda la configuración de MMS.	No
Servicio de Skype de DRA de NetIQ	Este servicio gestiona todas las tareas de Skype. Al inhabilitar este servicio: <ul style="list-style-type: none">◆ Las funciones de DRA no se ven afectadas.◆ Las operaciones de Skype no se procesarán.	Sí

Resolución de problemas de los servicios REST de DRA

Esta sección contiene información de resolución de problemas para los temas siguientes:

- ◆ “Gestión de certificados para las extensiones REST de DRA” en la página 238
- ◆ “Gestión de errores del servidor de DRA” en la página 239
- ◆ “Todos los comandos de PowerShell devuelven el error PSInvalidOperationException” en la página 240
- ◆ “Registro de seguimiento de WCF” en la página 240

Gestión de certificados para las extensiones REST de DRA

El servicio de punto final de DRA requiere un certificado de enlace en el puerto de comunicación. Durante la instalación, el programa de instalación ejecutará los comandos para enlazar el puerto al certificado. En esta sección, se describe cómo validar el enlace y cómo añadir o eliminar un enlace, si es necesario.

Información básica

Puerto por defecto del servicio de punto final: 8755

ID de aplicación para las extensiones REST de DRA: 8031ba52-3c9d-4193-800a-d620b3e98508

Hash de certificado: se muestra en la página Certificados SSL del Administrador de IIS

Comprobación de enlaces existentes

En una ventana de comando, ejecute este comando: `netsh http show sslcert`.

Aparecerá una lista de enlaces de certificados para este equipo. Busque en la lista el ID de aplicación de las extensiones REST de DRA. El número de puerto debe coincidir con el puerto de configuración. El hash del certificado debe coincidir con el del certificado que se muestra en el Administrador de IIS.

```
IP:port          : 0.0.0.0:8755
Certificate Hash : d095304df3d3c8eef64c25df7931414c9d8802c
Application ID   : {8031ba52-3c9d-4193-800a-d620b3e98508}
Certificate Store Name : (null)
Verify Client Certificate Revocation : Enabled
Verify Revocation Using Cached Client Certificate Only : Disabled
Usage Check      : Enabled
Revocation Freshness Time : 0
URL Retrieval Timeout : 0
Ctl Identifier    : (null)
Ctl Store Name     : (null)
DS Mapper Usage   : Disabled
Negotiate Client Certificate : Disabled
```

Eliminación de un enlace

Para eliminar un enlace existente, introduzca este comando en una ventana de comando:

```
netsh http delete sslcert ipport=0.0.0.0:9999
```

Donde 9999 es el número de puerto que se debe eliminar. El comando `netsh` mostrará un mensaje que indica que el certificado SSL se ha eliminado correctamente.

Adición de un enlace

Para añadir un enlace nuevo, introduzca el siguiente comando en una ventana de comando:

```
netsh http add sslcert ipport=0.0.0.0:9999 certhash=[HashValue]
appid={8031ba52-3c9d-4193-800a-d620b3e98508}
```

Donde 9999 es el número de puerto del servicio de puesto final [HashValue] es el valor de hash del certificado mostrado en el Administrador de IIS.

Gestión de errores del servidor de DRA

Consulte lo siguiente si aparece un error al crear un objeto habilitado para correo:

EnableEmail devuelve un error de operación

Cuando se crea un objeto habilitado para correo o se llama a uno de los puestos finales de EnableEmail, es posible que se reciba un error del servidor de DRA como, por ejemplo, "*El servidor no ha podido completar correctamente el flujo de trabajo de la operación solicitada. Error en la operación UserEnableEmail*". Esto puede deberse a la inclusión de la propiedad mailNickname en la carga que no cumple la directiva definida en el servidor.

Elimine la propiedad mailNickname de la carga y deje que el servidor de DRA genere el valor del alias de correo electrónico de acuerdo con la política definida.

Todos los comandos de PowerShell devuelven el error PSInvalidOperationException

Cuando el servicio REST de DRA está vinculado a un certificado autofirmado, los cmdlets de PowerShell devolverán el siguiente error:

```
Get-DRAServerInfo: One or more errors occurred.  
An error occurred while sending the request.  
The underlying connection was closed: Could not establish trust  
relationship for the SSL/TLS secure channel.  
The remote certificate is invalid according to the validation procedure.
```

En cada comando, deberá incluir el parámetro `-IgnoreCertificateErrors`. Para suprimir también el mensaje de confirmación, añada el parámetro `-Force`.

Registro de seguimiento de WCF

Si las peticiones REST dan lugar a errores que no pueden resolverse mediante la lectura de los registros del servicio REST, es posible que deba elevar el nivel del registro de seguimiento de WCF para ver los detalles sobre cómo se desplaza la petición a través de la capa WCF. El volumen de datos generado por este nivel del seguimiento puede ser significativo, por lo que el nivel de registro enviado se establece en "Critical, Error".

Esto puede ser útil, por ejemplo, si las peticiones generan excepciones de valor nulo a pesar de estar enviando los objetos en la carga. Otro caso sería si REST no responde.

Para aumentar el registro de seguimiento de WCF, debe editar el archivo de configuración del servicio que está bajo investigación. Es probable que las excepciones de carga sean evidentes al revisar el registro de seguimiento de WCF del servicio REST.

Pasos para habilitar el registro detallado

- 1 En el Explorador de archivos de Windows, acceda a la carpeta de instalación de extensiones de DRA. Por lo general, será C:\Program Files (x86)\NetIQ\DRAs.
- 2 Abra el archivo NetIQ.DRA.RestService.exe.config.
- 3 Localice el elemento <source> en la siguiente vía xml: <system.diagnostics><sources>.
- 4 En el elemento de origen, cambie el valor del atributo switchValue de "Critical, Error" a "Verbose, ActivityTracing".
- 5 Guarde el archivo y reinicie el servicio REST de DRA de NetIQ.

EnableEmail devuelve un error de operación

Los datos de seguimiento de WCF se escriben en un formato patentado. Puede leer el archivo traces.svslog mediante la utilidad SvcTraceViewer.exe. Aquí encontrará más información sobre esta utilidad: